Capítulo 4

La Capa de Red – OSPF

Application

Transport

Network

Link

Physical

Sistemas autónomos

- Un sistema autónomo (SA) consiste de un grupo de enrutadores bajo el mismo control administrativo.
 - A menudo los enrutadores de un proveedor de servicios de internet (PSI) y los enlaces que los interconectan constituyen un SA.
 - A veces un PSI divide su red en varios SA.
 - Los enrutadores dentro de un SA corren el mismo algoritmo de enrutamiento llamado protocolo de enrutamiento intra-SA.
- Internet es un conjunto de SAs.
 - En internet los SA están numerados, cada uno con un número que lo identifica.

 ¿Por qué se necesita definir un protocolo intra-SA especial para internet?

Razones:

- Los protocolos de enrutamiento estudiados no son compatibles con IP por la forma de las tablas de enrutamiento que se usaban.
- Los protocolos de enrutamiento anteriores estudiados no son adecuados cuando un SA es demasiado grande (se hace pesado consultar y actualizar las tablas de enrutamiento).
- ☐ El modelo de grafo para los protocolos de enrutamiento vistos no es adecuado cuando se trabaja con IP (los destinos son subredes con prefijo en lugar de enrutadores).
- A veces hay más de un camino más corto a un destino y no se saca provecho de esta situación para balancear la carga que tiene un enrutador.


- Solución: En 1988 se definió OSPF (Open Shortest Path First).
 - Es un Protocolo de puerta de enlace interior (IGP) OSPF trabaja dentro de un SA.
 - Ahora la mayoría de vendedores de enrutadores lo apoyan.
 - Supera los problemas anteriores
 - OSPF considera una adaptación del método de enrutamiento de estado de enlace.

- ¿Por qué estudiar OSPF?
- Porque OSPF introduce mejoras interesantes al protocolo de enrutamiento de estado de enlace:
 - Es compatible con IP.
 - En OSPF el modelo de grafo asociado a un SA es bastante más flexible que el usado para los protocolos de enrutamiento anteriores al considerar redes de distintos tipos.
 - Para permitir SA grandes OSPF organiza un SA como una jerarquía de niveles.
 - Con OSPF para un destino se puede considerar más de una línea de salida (cuando hay más de un camino óptimo) para balancear la carga en la red.
- Estas mejoras introducen **problemas nuevos** para diseñar un algoritmo de enrutamiento.

Aprenderemos:

- 1. Organización de los sistemas autónomos en OSPF
 - Para entender cómo se organiza un SA autónomo jerárquicamente y cómo esto da lugar a distintos tipos de enrutadores.
- 2. Estructura de redes soportadas por OSPF
- 3. Distintos tipos de avisos de estado de enlace
- 4. Adaptación del algoritmo de estado de enlace en OSPF


- Problema: ¿Cómo conviene organizar un SA muy grande?
- Solución: Considerar un SA como una red jerárquica.
 - Ya analizamos anteriormente los costos en que se incurre si no se hace esto.
 - ¿Cómo se puede definir la jerarquía?



La relación entre áreas en OSPF.

Organización de un SA en OSPF:


- OSPF divide los SAs en áreas numeradas.
- Un área puede contener varias redes adentro de ella.
- Cada enrutador está configurado para conocer qué otros enrutadores están en su área.
- Las áreas no se traslapan.



La relación entre áreas en OSPF.

Tipos de áreas en un SA:

- Hay área que es red dorsal que tiene número 0.
- Hay áreas que se conectan a la red dorsal.
 - Se puede entrar desde un área en el SA a cualquier otra área en el SA mediante la red dorsal.
- La topología de la red dorsal no es visible fuera de esta.




La relación entre áreas en OSPF.

Clasificación de los enrutadores de un SA:

- Enrutadores internos: yacen completamente dentro de un área.
- Enrutadores dorsales: enrutadores en un área dorsal
- Enrutador de borde de área (EBA).

Es parte de una red dorsal y a la vez de una o más áreas.



La relación entre áreas en OSPF.

Clasificación de los enrutadores de un SA:

- Enrutador de borde de SA (EBSA).
 - Inyecta en el área rutas a destinos externos en otros SA.
 - Ya lo veremos con cuidado cuando estudiemos BGP.

Aprenderemos:

- 1. Organización de los sistemas autónomos en OSPF
- 2. Estructura de redes soportadas por OSPF
 - Para entender tipos de redes soportadas por OSPF y cómo se combinan entre sí.
- 3. Distintos tipos de avisos de estado de enlace
- 4. Adaptación del algoritmo de estado de enlace en OSPF

Organización de la red de un área:

- La forma de estructurar un área es considerando los tipos de redes soportadas por OSPF.
- Se puede decir que un área permite acceder a un conjunto de LANs, cada una de ellas dada por un prefijo.


R3 R1 R5 LAN 1 LAN 4 LAN 3 LAN 2 R2 R4 (a) 5 LAN 1 R1 R3 3 R5 LAN 4 5 5 LAN 1 4 (a) Un sistema autónomo. R2 LAN 2

Una red de multi-acceso se representa con un nodo para la red en sí.

(b)


• Los arcos desde el nodo de la red a los enrutadores tienen peso 0.

(b) Un grafo que representa (a).




Tipos de conexiones y redes soporta OSPF:

- 1. Las líneas punto a punto entre dos enrutadores.
- 2. Redes de multiacceso con difusión (p.ej. la mayoría de las LAN).
- 3. Redes de multiacceso con muchos enrutadores, cada uno de los cuales se puede comunicar directamente con los otros. (LAN 3 de la figura)



 ¿Cómo reflejar la red de arriba por medio de un grafo dirigido?



- Los enrutadores se representan con nodos.
- A cada arco se le asigna un costo o retardo.
- Una conexión punto-punto entre dos enrutadores se representa por un par de arcos, uno en cada dirección.
 - Sus pesos pueden ser diferentes.

Aprenderemos:


- 1. Organización de los sistemas autónomos en OSPF
- 2. Estructura de redes soportadas por OSPF
- 3. Distintos tipos de avisos de estado de enlace
 - Para entender cómo la estructura jerárquica de un SA fuerza a ocultación de información, lo que da lugar a distintos tipos de avisos de estado de enlace.
- 4. Adaptación del algoritmo de estado de enlace en OSPF

- Un tipo de aviso de estado de enlace (AEE) contiene el costo de un enrutador a todos sus vecinos – este tipo de paquetes fue visto en el protocolo de estado de enlace.
- Situación: Como un SA es jerárquico, un área no puede conocer la topología de otra área A, pero sí información resumida de A.
 - Dicha información resumida de área es otro tipo de aviso de estado de enlace.
- Los EBA resumen información de enrutamiento aprendida de un área,
 - para hacerla disponible en sus AEE que envían a las otras áreas.

 Problema: ¿Cómo definir la información resumida de un área no dorsal?

Solución:

- Un EBA E recibe avisos de estado de enlace de todos los enrutadores de una de sus áreas A y con esa información determina el costo de alcanzar cada LAN de A.
- La información resumida de A contiene el costo de alcanzar cada LAN de A. Este paquete es puesto por el EBA E en la red dorsal para que llegue a las demás áreas.




Ejemplo: Supongamos que arriba se tiene un área y R4 es EBA y los pesos de todos los arcos son 1. No se muestra la red dorsal ni el resto de las áreas.

El aviso de estado de enlace que envía R4 a la red dorsal contiene:

- A la LAN 1: costo 3
- A la LAN 2: costo 3
- A la LAN 4: costo 2

- Situación: La topología de la red dorsal no es visible fuera de esta.
 - Por lo tanto un enrutador que no es de la red dorsal no puede verla.
- Si E1 y E2 EBA, área A1 conectada a E1 pero no a E2 y área A2 conectada a E2 pero no a E1.
 - Para un enrutador E fuera de la red dorsal la existencia de un camino entre E1 y E2 dentro de la red dorsal se representa como un arco uniendo E1 y E2.

- Problema: ¿Cómo definir la información resumida de un área dorsal?
- Solución: Por medio de un grafo donde:
 - Todos los arcos unen pares de EBA
 - El peso de cada uno de estos arcos es el costo de camino óptimo (en el área dorsal) que une el par de EBAs.



- Sea la red dorsal de arriba y asuma que todos los arcos tienen peso 1.
- Información resumida del área dorsal:
 - Arco de R1 a R2 con costo: 2
 - Arco de R1 a R3 con costo: 4
 - Arco de R2 a R3 con costo: 2
 - Arco de R2 a R1 con costo: 2
 - Arco de R3 a R1 con costo: 4
 - Arco de R3 a R2 con costo: 2

- Información proveniente del área dorsal que recibe un área
 A por medio de un EBA E:
 - Resúmenes de las áreas no dorsales distintas de A
 - Resumen del área dorsal
 - Consecuencias: Con esto todos los enrutadores de un área pueden aprender a alcanzar todas las redes locales en el SA.

- Consecuencias/impacto que tiene el envío de resúmenes por un EBA para los enrutadores:
 - Esto permite que todos los enrutadores del área dorsal aprendan el costo de alcanzar todas las redes de cada área.
 - Todos los enrutadores aprenden a alcanzar todas las redes en el SA.
 - Cada enrutador tiene una topología de su área detallada y solo conoce el costo del camino más corto a las redes en las otras áreas.

Aprenderemos:

- 1. Estructura de redes soportadas por OSPF
- 2. Organización de los sistemas autónomos en OSPF
- 3. Distintos tipos de avisos de estado de enlace
- 4. Adaptación del algoritmo de estado de enlace en OSPF
 - Para comprender los cambios necesarios a hacer al algoritmo de estado de enlace para contemplar la estructura jerárquica de los SA y la distribución de carga entre varios caminos (de mejor costo) hacia un destino.

- Al ejecutase OSPF los enrutadores dentro de un área ejecutan una adaptación del protocolo de estado de enlace.
- Los vecinos de un enrutador en un área son:
 - Enrutadores conectados por líneas punto a punto con el enrutador.
 - Si el enrutador está en LAN de enrutadores, los otros enrutadores en la LAN son también vecinos suyos.

 Problema: ¿Cómo conviene que sea el envío de mensajes Hello?

Solución:

- Cuando un enrutador se inicia, envía mensajes Hello a:
 - todas las líneas punto a punto
 - Al grupo de todos los enrutadores de su LAN si está en una LAN de enrutadores.
- De las respuestas cada enrutador aprende quiénes son sus vecinos.

- Problema: ¿Cómo se fijan los pesos de los enlaces?
- Solución: OSPF no fija una política de cómo los pesos de los enlaces son fijados.
 - Este es el trabajo del administrador de la red.
- OSPF trabaja intercambiando información entre enrutadores adyacentes.
 - Estudiaremos cómo se hace esta tarea.
 - Pero antes veremos algunos conceptos.
- Ahora se estudia cómo hacer la distribución de AEE.

- Cada enrutador tiene base de datos de estado de enlace (BDEE).
 - La BDEE contiene todos los AEE que el enrutador ha recibido.
 - La BDEE debe ser creada, y luego mantenerse.
 - Dentro de un área cada enrutador debe tener el mismo grafo (BDEE)
 para construir la tabla de re-envío.

Consecuencias de tener BDEE:

- En la BDEE se guarda información que un enrutador puede intercambiar con sus vecinos.
- La información de una BDEE puede ser actualizada luego que un enrutador recibe AEE de vecinos.

- Tipos de paquetes usados para intercambio de información entre enrutadores adyacentes:
 - Paquete de descripción de base de datos (PDBD): llevan resumen de la descripción de todos los AEE de la BDEE del enrutador emisor,
 - o sea, números de secuencia de los AEE del enrutador emisor.
 - El receptor puede determinar cuáles AEE de ese grupo necesita, comparando número de secuencia de un AEE con número de secuencia de AEE (del mismo enrutador) que ya tiene.
 - Paquete de pedido de estado de enlace (PPEE): se usan para solicitar AEEs.
 - Paquete de actualización de estado de enlace (PAEE): para mandar AEE asociado al enrutador emisor. Estos AEE tienen número de secuencia.
 - Usando dicho número de secuencia el receptor puede ver si un AEE es más nuevo o más viejo que el que ya tiene.
 - Paquete de confirmación de estado de enlace (PCEE): para confirmar los PAEE.

- Problema: ¿cómo actualizan sus BDEE los enrutadores?
- Solución: Dos enrutadores vecinos deben sincronizar sus BDEE.
 - Un vecino es el maestro y el otro es el esclavo.
 - El maestro controla el intercambio de PDBD.
 - Se intercambian PDBD, PPEE, PAEE, PCEE para asegurar que ambos vecinos tienen igual información en sus BDEE.

- Usando inundación cada enrutador informa a todos los otros enrutadores de su área de sus enlaces a todos los otros enrutadores y redes y el costo de esos enlaces.
 - Esto permite a un enrutador construir el grafo de su área.
 - Es una inundación especial basada en la idea de sincronización de pares de enrutadores (filmina 33).
- La red dorsal hace este trabajo también.
- Este intercambio se hace:
 - Periódicamente
 - Cuando una línea se cae, o regresa o su costo cambia.

- Problema: es ineficiente tener cada enrutador en una LAN (de enrutadores) que intercambie mensajes con todos los otros enrutadores de la LAN.
 - ¿Cómo hacer para evitar todo este trabajo?
- Solución: Un enrutador de la LAN se elige como enrutador designado.
 - El enrutador designado es quien intercambia mensajes con todos los enrutadores de la LAN - mediante sincronización.

- Consecuencias para enrutadores internos a un área de organizar jerárquicamente un SA:
 - Enrutadores internos a un área no van a conocer detalles acerca de la topología de otras áreas.
 - Los AEE de enrutadores que no son EBA no dejan el área en el que se originan.
- Un EBA necesita los grafos para todas las áreas a las cuales está conectado.

- Para un enrutador R dentro de un área se puede ejecutar el algoritmo de Dijkstra.
 - Para esto usar la BDEE de R.
 - Dijkstra calcula el camino más corto desde R a cualquier otro enrutador de su área y red en el SA entero.
- Sin embargo, queremos que si hay varios caminos más cortos a un destino, que se pueda balancear la carga entre ellos.
- Problema: ¿Cómo es un algoritmo adecuado para ello?

- Solución: OSPF recuerda el conjunto de caminos más cortos entre dos nodos y durante el envío de paquetes el tráfico se divide entre ellos.
 - Para esto se usa una adaptación especial del algoritmo de Dijkstra que usa una cola de prioridades.
 - ¿Cómo habría que modificar la tabla de enrutamiento para esto?
 - Es necesario tener para un destino varias líneas de salida.

- Un EBA ejecuta Dijkstra adaptado para el grafo de cada área separadamente.
- Conclusión: OSPF es valioso porque ayuda a balancear la carga.
 - Se le llama ECMP (multicamino de igual costo)

- Para enviar un paquete de un área a una red en otra área:
 - 1. El paquete viaja de su red (área) local al área dorsal;
 - 2. luego cruza el área dorsal; y
 - 3. luego viaja del área dorsal a la red de destino.
- Recordar que para las tablas de re-envío se usa CIDR.