### Capítulo 3

#### Capa de transporte

#### Evitando segmentos duplicados retrasados

**Application** 

Transport

Network

Link

Physical


- ¿Pueden viajar segmentos duplicados de un host emisor a uno receptor?
  - Sí, por ejemplo, cuando se pierde un ack y un segmento se retransmite.
  - También cuando por congestión un segmento se demora,
     expira su temporizador y el segmento se retransmite.
- Exigencia: No se pueden entregar segmentos duplicados a la capa de aplicación.
- Consecuencia: Por lo tanto, es necesario saber si un segmento que llega a un host es duplicado o no.

- Problema: ¿Cómo hacer para saber eficientemente si dos segmentos son diferentes o no?
- Solución inviable: comparar los segmentos bit a bit.
  - Requiere almacenar todos los segmentos que llegaron previamente.
  - Es muy ineficiente.

- Solución (mejor): Numerar los segmentos con números de secuencia.
  - Entonces paquetes con n° de secuencia diferentes son distintos.
  - Esta idea funcionaría bien si tenemos n° de secuencia de tamaño arbitrario.
  - O números de secuencia lo suficientemente largos como para estar seguros de que no se van a reutilizar.

- Los números de secuencia no pueden ser de tamaño arbitrario
  - porque queremos que los segmentos tengan longitud máxima.
  - Por lo tanto el espacio de números de secuencia es finito;
  - porque queremos que el número de secuencia sea un campo del encabezado con longitud fija.
- Veremos que la idea de <u>solo</u> usar espacio de secuencia finito y numerar segmentos con n° de secuencia no funciona siempre bien.

Duplicado retrasado dentro de una conexión que genera problema




## Problema de duplicados retrasados: dentro de una conexión

- En el ejemplo anterior:
  - Los números de secuencia alcanzan el máximo 3 vuelven a reiniciarse y aumentan hasta alcanzar el 3 de nuevo.
- La capa de aplicación acepta un duplicado retrasado porque
  - el espacio de secuencia se repite.
  - El duplicado retrasado permanece demasiado en la red.

# Problema de duplicados retrasados: entre conexiones

Por ejemplo, antes de establecer la segunda conexión se libera la primera.



### Problema de duplicados retrasados: entre conexiones

- En el ejemplo anterior:
- La segunda conexión arranca desde un n° de secuencia que permite llegar rápido al n° de secuencia 2.
- El duplicado retrasado con nº de secuencia 2 permanece demasiado tiempo en la red.

### Duplicados retrasados

• ¿Cuál es el común denominador de los ejemplos anteriores?

### Duplicados retrasados

- Sucede la siguiente situación: un segmento S con n° de secuencia x queda demorado debido a que la red está congestionada.
  - El temporizador de retransmisiones asociado a S expira y se retransmite S.
  - El protocolo de enrutamiento cambia las rutas y la retransmisión de S llega rápido a destino.
  - Pero aun quedó en la red un duplicado retrasado de S (de n° de secuencia x).
  - Ese duplicado retrasado de S más adelante llega a destino generando problemas.
    - Este tipo de problemas es tan serio que debe ser evitado.

# ¿Cómo encarar problemas de duplicados retrasados?

- Idea: Asegurar que ningún paquete viva más allá de T sec. (tiempo de vida de paquete)
  - Esto se refiere a paquetes de datos, retransmisiones de ellos y a confirmaciones de recepción.
  - Eliminar paquetes viejos que andan dando vueltas por ahí.
- Veremos que esta idea hace la solución de los problemas de duplicados retrasados manejables.

## Problema de duplicados retrasados dentro de una conexión

- Para resolver el problema de duplicados retrasados dentro de una conexión:
  - Asumiendo que T es el tiempo de vida de paquete, el origen etiqueta los segmentos con n° de secuencia que no van a reutilizarse dentro de T sec.

## Problema de duplicados retrasados dentro de una conexión

- Para lograr que al regresar al principio de los n° de secuencia, los segmentos viejos con el mismo n° de secuencia hayan desaparecido hace mucho tiempo:
- El espacio de secuencia debe ser lo suficientemente grande para garantizar esto.

- Asumimos que el tiempo de vida máximo de segmento es de 30 sec. Se transmiten segmentos de tamaño máximo de 1500 B. La tasa de transferencia es de 10 Mbps.
- ¿Cuán grande debe ser el espacio de secuencia? (i.e. ¿de cuántos bits debe ser?).

- Necesitamos una cantidad de números de secuencia que no se puedan repetir en 30 segundos cuando mandamos continuamente segmentos de 1500B a 10Mbps.
- Necesitamos responder cuántos segmentos de 1500 B se pueden mandar continuamente durante 30 seg a 10Mbps.
- La cantidad de números de secuencia deberá ser mayor a esa cantidad de segmentos.
  - Tendrá que ser una potencia de 2 porque el numero de secuencia es un campo del encabezado del segmento.

• ¿cuántos bits se pueden transferir en 30 sec?

- Segmentos son de 1500 B = 12000 b.
- ¿Cuánto demora enviar un segmento?

```
10.000.000 b ----- 1000 msec
12000 b ----- x
```

- X = 1,2 msec.
- ¿Cuántos segmentos se pueden mandar en 30 sec de manera continua?

```
1,2 msec ----- 1 segmento 30000 msec ----- y
```

- Y = 25000 < 2^15 (próxima potencia de 2)</li>
- Basta tomar espacio de secuencia de 15 b.

 Como al establecer una conexión se usan segmentos, una conexión debería tener un N° inicial de secuencia con el que comienza a operar.

- Idea de solución: hay que escoger como número inicial de secuencia de la conexión nueva un n° de secuencia que haga imposible o improbable que el duplicado retrasado de n° de secuencia x genere problemas.
  - Además se mantiene dentro de una conexión que el origen etiqueta los segmentos con n° de secuencia que no van a reutilizarse dentro de T sec (tiempo de vida del paquete).

- Implementación 1 (en libro de Comer): al crear una nueva conexión cada extremo genera un n° de secuencia de 32 bits aleatorio que pasa a ser el número inicial de secuencia para los datos enviados.
  - Alguna implementación de TCP usa esta solución.
- ¿Por qué tiende a funcionar?
  - La probabilidad de que un paquete duplicado retrasado genere problemas en una conexión siguiente es baja debido a la elección aleatoria del número inicial de secuencia de la conexión siguiente.

- Implementación 2 (en libro de Tanembaum): vincular n° de secuencia de algún modo al tiempo y para medir el tiempo usar un reloj.
  - Cada host tiene un reloj de hora del día.
  - Los relojes de los hosts no necesitan ser sincronizados;
  - se supone que cada reloj es un contador binario que se incrementa a si mismo en intervalos uniformes.
  - El reloj continua operando aun ante la caída del host
- Cuando se establece una conexión los k bits de orden mayor del reloj = número inicial de secuencia.

- ¿Por qué funciona?
- Si el reloj se mueve más rápido que la asignación de números de secuencia a los paquetes que se envían (esta es una suposición razonable),
  - entonces el número inicial de secuencia de una nueva conexión va a ser mayor al n° de secuencia de cualquier duplicado retrasado de la conexión previa.

- Tanembaum da un ejemplo de una implementación de TCP donde:
  - Se usa un esquema basado en reloj con un pulso de reloj cada 4 μsec.
  - El tiempo de vida máximo de un paquete es de 120 sec.