# Capítulo 3

# Capa de Transporte Transferencia de datos confiable

**Application** 

Transport

Network

Link

Physical

### Metas

- Ejercitaremos los siguientes asuntos:
  - 1. Entrega de datos confiable
  - Protocolo de parada y espera
  - 3. Protocolos de tubería
  - 4. Control de flujo en la capa de transporte
  - 5. Control de flujo en TCP

## Entrega de datos confiable

- Situación: con mecanismos simples como confirmaciones de recepción, temporizadores y retransmisiones quedan lagunas en como se hace la entrega de datos confiables.
- Por ejemplo, quedan preguntas sin contestar como las siguientes:
  - ¿Qué se confirma exactamente en un ACK?
  - ¿cuántos paquetes se envían antes de recibir un ACK?
  - ¿Qué hace el receptor cuando se pierde o daña un paquete?
- Para responder preguntas como estas hay que definir un protocolo de entrega de datos confiable.
- Veremos que hay varios protocolos de estos, porque hace falta optimizar el rendimiento según las características de la red.
  - Con características de la red nos referimos a: latencia, proporción de errores, y capacidad de la red – tasa de datos que puede manejar.

## Entrega de datos confiable

- La capa de transporte debe soportar al menos un protocolo para entrega de datos confiable.
- Estudiaremos distintos protocolos de entrega de datos confiable.
  - Los protocolos irán desde los más simples a los más complejos.
- Estos protocolos asumen que el canal puede:
  - Corromper paquetes
  - Perder paquetes
  - La transferencia de datos es en un sentido, o sea hay un emisor y un receptor.
- El protocolo más simple que vemos es el de parada y espera. Luego veremos protocolos más complejos llamados de tubería.
- Estos protocolos se pueden usar tanto en capa de transporte como en capa de enlace de datos.
  - Pues entrega confiable de datos es un problema de esas capas.

## **Preliminares**

- Dijimos que la CT se ocupa de uso de temporizadores y retransmisiones de paquetes.
  - Paquetes perdidos deben retransmitirse.
- Sabemos que un paquete no se perdió
  - porque fue confirmado con un paquete de confirmación de recepción.
- ¿Cómo sabemos que un paquete se perdió?
  - Podemos asumir que si pasa un cierto tiempo y no fue confirmado entonces se perdió y hay que retransmitirlo.
- Para medir el tiempo:
  - Usar temporizadores (timers)

#### **Preliminares**

- Situación: Se perdió una confirmación de recepción y se envió el paquete de nuevo.
- Problema: El mismo paquete llega dos o más veces al receptor y la capa de transporte la pasa a la capa de aplicación más de una vez.
  - Esto es inaceptable
  - ¿Cómo evitar entregar a la capa de aplicación paquetes repetidos?
- Solución: asignar números de secuencia a los paquetes que salen.
  - La idea es que dado un número de secuencia de un segmento que acaba de llegar,
  - el receptor puede usar ese número de secuencia para decidir si el segmento es un duplicado y en ese caso descartarlo.

#### Metas

- Ejercitaremos los siguientes asuntos:
  - 1. Entrega de datos confiable
  - 2. Protocolo de parada y espera
  - 3. Protocolos de tubería
  - 4. Control de flujo en la capa de transporte
  - 5. Control de flujo en TCP

#### Protocolos para entrega de datos confiable

- Situación: la latencia es baja.
  - El RTT es bajo comparado con el tiempo de copiar un paquete.
  - Por lo tanto solo se puede mandar un paquete antes que llegue el ACK.
- Un protocolo óptimo para manejar esta situación se llama parada y espera.

## Protocolo de Parada y Espera

- Suposición: el canal de comunicaciones subyacente puede perder paquetes (de datos, de ACKs)
  - Los paquetes tienen N° de secuencias.
    - Con 1 bit es suficiente.
  - Se trabaja con Acks
    - El receptor debe especificar
       N° de secuencia del paquete siendo confirmado.
  - Se usan retransmisiones de paquetes.
    - Para esto se requiere de uso de temporizadores.

#### **Comportamiento del emisor:**

- 1. El emisor envía paquete P y para de enviar.
- 2. Espera: El emisor espera una cantidad "razonable" de tiempo para el ACK
- 3. Si llega el ACK a tiempo, se envía siguiente paquete. Goto 2.
- 4. Sino se retransmite paquete P. Goto 2.
- Si hay paquete o ACK demorado pero no perdido:
  - La retransmisión va a ser un duplicado con igual número de secuencia; luego se descarta en el receptor.


#### Protocolos para entrega de datos confiable

#### Diagramas de secuencia de mensajes


- Hay máquinas con diferentes roles
- Mensaje entre par de máquinas
- Se describe de arriba hacia abajo secuencia de esos mensajes

Ejemplo: figura a la derecha






# Parada y Espera en Acción



## Parada y Espera en Acción




#### Protocolo de parada y espera

- ¿Cómo evaluar un protocolo para comunicación confiable?
- Podemos simplificar un poco las cosas y además hacer un análisis de mejor caso.
- Para simplificar asumir que:
  - Hay un canal de comunicación que une el emisor con el receptor.
    - Por ejemplo, un cable.
- Para el mejor caso asumir que:
  - La transmisión entre emisor y receptor es sin errores (no se pierden paquetes, no se demoran paquetes, no se alteran paquetes en curso).

#### Protocolo de parada y espera


- Si L es la longitud de los segmentos y T es la tasa de transmisión del canal (en bits por segundo).
  - ¿Cómo se calcula tiempo de transmisión del mensaje?
- RTT es el tiempo entre la salida del último bit del mensaje y la llegada del primer bit del ack.
  - Se puede calcular a partir de D, la demora de propagación del emisor al receptor.
  - ¿Cuánto sería usando D?



#### Protocolo de parada y espera

- Tiempo de transmisión del segmento: L/T
- RTT = 2 \* D
- Utilización del canal *U*sender

$$U_{\text{sender}} = \frac{L/R}{RTT + L/R}$$




# Desempeño de Parada y Espera

Ejemplo: link de 1 Gbps, demora de propagación de 15 ms, paquetes de 8000 bit:

- $D_{envio}$  es la demora en enviar un paquete.
- U sender: utilización es la fracción del tiempo en que el emisor está ocupado enviando.
- RTT es tiempo de ida y vuelta de un bit: RTT = 30 msec.
- El protocolo de red limita el uso de recursos físicos.

# Desempeño de Parada y Espera



$$D_{envio} = \frac{L}{R} = \frac{8000 \text{ bits}}{10^9 \text{ bits/sec}} = 8 \text{ microsecs}$$

Suposición: RTT fijo

$$U_{\text{sender}} = \frac{L/R}{RTT + L/R} = \frac{.008}{30.008} = 0.00027$$

## Metas

#### Ejercitaremos los siguientes asuntos:

- 1. Entrega de datos confiable
- 2. Protocolo de parada y espera
- 3. Protocolos de tubería
- 4. Control de flujo en la capa de transporte
- 5. Control de flujo en TCP

#### Protocolos de tubería

- Situación: la latencia es alta.
  - El RTT es muy alto comparado con el tiempo de copiar un paquete.
  - Por lo tanto se pueden mandar varios paquetes antes que llegue el ACK del primer paquete enviado.
- Un protocolo adecuado para aprovechar esta situación se llama protocolo de tubería.


# Protocolos de transferencia de datos confiable

- Protocolos de tubería que estudiaremos
  - Protocolo Retroceso-N
  - Protocolo de Repetición Selectiva

### Protocolos de tubería

# **Tubería**: el emisor puede enviar múltiples paquetes al vuelo a ser confirmados

- El rango de números de sequencia debe ser incrementado usando palabras de más de un bit.
- Hay que usar búferes en el emisor.




(a) a stop-and-wait protocol in operation

(b) a pipelined protocol in operation

- Hay dos formas genéricas de protocolos de tubería:
  - o retroceso N y repetición selectiva

## Tubería: utilización incrementada



Suposición: el RTT es fijo y no varía (p.ej: dos hosts unidos por cable).

## Uso de búferes en el emisor

- La ET emisora debe manejar búferes para los mensajes de salida.
- Esto es necesario porque:
  - puede hacer falta retransmitirlos
- ¿Cómo se usan búferes en el emisor?
  - El emisor almacena en búfer todas los segmentos hasta que se confirma su recepción.

# Protocolos de transferencia de datos confiable

- Protocolos de tubería
  - Protocolo Retroceso-N
  - Protocolo de Repetición Selectiva

#### Protocolos de tubería

#### Situación:

- La latencia es grande.
- La proporción de errores o pérdida de paquetes es muy baja.
- Rara vez se demoran los paquetes.
- Solución: si estos problemas rara vez se dan; entonces se puede hacer el código del receptor más sencillo y eficiente, usando la solución más fácil a estos problemas.
  - Veremos el protocolo de retroceso N que la adopta.
- Nota: si los problemas ocurren con cierta frecuencia, será necesario complicar el código del receptor para que se manejen eficientemente esos problemas.

- Si un paquete T a la mitad de una serie larga se daña o pierde:
  - La CT receptora debe entregar paquetes a la capa de aplicación en secuencia.
  - Por lo que no se pueden entregar a la capa de aplicación los paquetes que llegaron bien después de T.
- Problema: ¿qué debe hacerse con los paquetes correctos que le siguen a un paquete que se perdió?

**Solución**: Con retroceso N el receptor descarta todos los paquetes subsecuentes al paquete perdido, sin enviar ack para los paquetes descartados.

#### Comportamiento del receptor:

- Receptor envía ack acumulativo
  - > mayor número de secuencia tal que todos los segmentos anteriores se recibieron bien.
- Asumir que el receptor recibió un paquete n.
- Si *n* está en orden (todos los paquetes anteriores llegaron) y está correcto (sin errores):
  - $\triangleright$  manda ack para n y entrega parte de datos de paquete n a capa superior.
- Sino:
  - →el receptor descarta el paquete n y manda ACK del paquete más reciente recibido en orden.

#### Retroceso N en el emisor

#### Comportamiento del emisor:

- El emisor tiene un solo temporizador para el paquete más viejo no confirmado.
- Al expirar el temporizador (del segmento más viejo no confirmado),
  - retransmite todos los segmentos no confirmados.
- Si llega ACK nuevo y hay segmentos enviados no confirmados,
  - o el temporizador es reiniciado.
- Si llega ACK nuevo y no hay segmentos sin confirmar,
  - o el temporizador es detenido.


#### Retroceso N en el emisor

#### Asumimos en el emisor:

- Todos los búferes son del mismo tamaño
- Voy a tener una cantidad de búferes fija en el emisor
  - ☐ Asumiendo que el RTT es fijo esta cantidad representaría, la cantidad de segmentos a enviar por ráfaga para aprovechar el canal al máximo.
- Para referirnos a los números de secuencia de esos búferes usamos el concepto de ventana del emisor.

## Retroceso-N: en el emisor


- La"ventana" permite hasta N paquetes consecutivos sin confirmar
- ventana emisora = tramas enviadas sin ack positivo o tramas listas para ser enviadas.



 timeout(n): retransmite paquete n y todos los paquetes de mayor N° de secuencia en la ventana.

- Si mando un paquete de confirmación solamente, ¿qué número de secuencia debe tener?
- Enviar ACK con N° de secuencia más alto tal que los N° de secuencia anteriores fueron recibidos.
  - A esto se le llama ACK acumulativo.
- Si se pierde un segmento llegan bien varios de los siguientes, para estos se generan ACKs duplicados.
- Para los números de secuencia, el receptor maneja variable expectedSeqnum que es el número de secuencia más chico que no llegó aun.

## Retroceso-N en acción



- ¿Si el espacio de secuencia es de MAX\_SEQ + 1 números de secuencia (estos comienzan desde 0), se puede hacer la ventana emisora de tamaño MAX\_SEQ + 1?
- La respuesta es no (Justificación en las 2 filminas siguientes).
- Conclusión: El tamaño de la ventana emisora no puede superar MAX\_SEQ cuando hay MAX\_SEQ + 1 números de secuencia.

- Considere la siguiente situación con MAX\_SEQ = 7.
  - 1. El emisor envía paquetes 0 a 7.
  - 2. Llega al emisor una confirmación de recepción, superpuesta para paquete 7.
  - 3. El emisor envía otros 8 paquetes, con los números de secuencia 0 a 7.
  - 4. Ahora llega otra confirmación de recepción superpuesta para el paquete 7.
  - ¡No se sabe si item 4. es un reenvío de ACK o uno nuevo!

- ¿llegaron con éxito los 8 paquetes que correspondían al segundo bloque o se perdieron (contando como pérdidas los rechazos siguientes a un error)?
  - En ambos casos el receptor podría estar enviando el paquete 7 como confirmación de recepción.
    - El emisor no tiene manera de saberlo.
- Por lo tanto: el tamaño de la ventana emisora no puede superar MAX\_SEQ cuando hay MAX\_SEQ + 1 números de secuencia.

### Retroceso N

- Problema: ¿Cómo evitar que haya más de MAX\_SEQ paquetes sin ack pendientes?
- Solución: prohíbir a la CR que moleste con más trabajo.
- Implementación: Usar enable\_network\_layer y disablenetwork\_layer.

### Retroceso N

- ¿Cuál es el problema principal de retroceso N?
- El uso ineficiente del canal frente a segmentos perdidos o demorados.

# Protocolos de transferencia de datos confiable

- Protocolos de tubería
  - Protocolo Retroceso-N
  - Protocolo de Repetición Selectiva

### Retroceso N

#### Situación:

- La latencia es grande.
- La proporción de errores o pérdida de paquetes es importante.
- Los paquetes se pueden demorar.
- Solución: va a ser necesario hacer que el código del receptor maneje eficientemente los problemas de la red,
  - por más que esto signifique complicar el código del receptor.
  - Veremos el protocolo de repetición selectiva adopta este enfoque.

- ¿Qué ocurre si un paquete T a la mitad de una serie larga se pierde?
- La CT receptora debe entregar paquetes a la capa de aplicación en secuencia.
  - Por lo que no se pueden entregar a la capa de aplicación los paquetes que llegaron bien después de T.
- Problema: ¿qué debe hacerse con los paquetes correctos que le siguen a un paquete que se perdió?

### Solución (Repetición Selectiva):

- Los paquetes en buen estado recibidos después de un paquete dañado E se almacenan en búfer.
- Cuando el paquete E llega correctamente, el receptor entrega a la capa de aplicación, en secuencia, todos los paquetes posibles que ha almacenado en el búfer.

#### • Mecanismo común de retransmisiones:

El temporizador de E termina y el emisor lo manda de nuevo.

#### Una solución mejor:

- Uso de una ack negativa (NAK) por el receptor.
  - Así se estimula la retransmisión de paquetes antes que los temporizadores terminen y así se mejora el rendimiento.

- El receptor confirma individualmente todos los paquetes recibidos correctamente.
  - Hay búferes para paquetes según se necesiten para su entrega eventual en orden a la capa de aplicación.
- El emisor solo reenvía paquetes para los cuales el ACK no fue recibido o se recibió un NAK.
  - Hay un temporizador del emisor para cada paquete no confirmado.


#### Ventana del emisor

- Contiene N N°de secuencias consecutivos
- Limita N°de sequencias a enviar a paquetes no confirmados.
- Tipos de paquetes que puede haber en la ventana del emisor:
  - Paquetes enviados y confirmados porque antes hay paquetes no confirmados
  - Paquetes enviados y no confirmados
  - Paquetes listos para enviarse en búfer

- Situación: Es necesario almacenar en búfer paquetes
  - porque puede perderse un paquete y llegar otros a continuación del mismo y en repetición selectiva estos se almacenan.
- Problema: ¿Cómo representar el conjunto de paquetes que puede almacenar en búfer el receptor?
- Solución: Usar intervalos de números de secuencia dentro del espacio de números de secuencia.
  - Un intervalo de esos recibe el nombre de ventana corrediza.

- Tipos de paquetes que puede haber en la ventana del receptor:
  - Paquetes esperados y no recibidos
  - Paquetes recibidos fuera de orden
  - Paquetes aceptables en la ventana que no han llegado aun
- Se mantiene en búfer un paquete aceptado por la ventana receptora
  - hasta que todos los que le preceden hayan sido pasados a la capa de aplicación.

# Repetición Selectiva: ventanas del emisor y del receptor



### Algunos detalles de repetición selectiva:

- tamaño de ventana emisora comienza en 0 y crece hasta MAX\_SEQ.
- El receptor tiene un búfer para cada N° de secuencia en su ventana.
- ¿Qué se hace cuando llega un paquete?
- Cuando llega un paquete, su número de secuencia es revisado para ver si cae dentro de la ventana.
  - De ser así, y no ha sido recibido aun, se acepta y almacena.

#### **Emisor**

#### Datos vienen de arriba:

 Si el próximo N° secuencia a enviar de la ventana está disponible, almacenar y enviar paquete

#### timeout(*n*):

 Reenviar paquete n, reiniciar timer

#### ACK(n) en [sendbase,sendbase+N]:

- marcar paquete n como recibido
- Si n es paquete más pequeño no confirmado, avanzar base de ventana al siguiente N° secuencia no confirmado.

### Receptor-

#### pkt n en [base rcv, base rcv +N-1]

- Enviar ACK(n)
- Fuera de orden: almacenarlo
- En orden: entregar (también entregar paquetes en bufer en orden), avanzar ventana al siguiente paquete que no ha sido recibido aun.

#### pkt *n* en [base rcv-N, base rcv-1]


Enviar ACK(n)

#### Sino:

ignorar

**Súposiciones**: *N* es tamaño de ventana del receptor. Algoritmo sin NAKs

### Repetición selectiva en acción




# Dilema de repetición selectiva

### Ejemplo:

- Espacio de secuencia: 0, 1, 2, 3.
- Tamaño ventana =3 en emisor y receptor
- El receptor no puede ver el lado del emisor.

   El receptor no ve la *iEl comportamiento del receptor es idéntico en ambos casos !*diferencia en 2 escenarios. *iAlgo está muy mal!*
- Datos duplicados aceptados como nuevos en (b)
- Q: ¿Qué relación entre tamaño de N° secs y tamaño de ventana en receptor debe haber para evitar el problema en (b)?



0123012 pkt1

0123012 pkt2

0123012 pkt2

0123012

0123012

0123012


timeout

Re-enviar pkt0

0123012  $Va\ a\ aceptar\ paquete\ con\ N^\circ\ seq=0$ 

- Regla para el tamaño de la ventana receptora:
  - Tamaño de ventana receptora = (MAX\_SEQ + 1)/2.
  - Con tamaños mayores de ventana receptora no funciona.

- En encabezado de paquete hay N° de secuencia de k bits.
- Problema: ¿Cómo transmitir datos entre dos máquinas y en ambas direcciones eficientemente?



- Solución: llevar a caballito (piggybacking).
  - cuando llega un segmento S con datos, el receptor se aguanta y espera hasta que la capa de aplicación le pasa el siguiente paquete P.
  - La confirmación de recepción de S se anexa a P en un segmento de salida (usando el campo ack en el encabezado del segmento de salida).

 Problema: ¿Cómo extender repetición selectiva para tener flujos de datos entre 2 máquinas en las dos direcciones?

#### Solución:

- Se usa llevar a caballito.
- La capa de transporte para mandar un ack, debe esperar por un paquete al cual superponer un ack.

- Problema: ¿Cómo evitar retrasar demasiado envío de confirmaciones de recepción por no tener tráfico de regreso?
- Solución: método que usa temporizador auxiliar
  - tras llegar un paquete de datos en secuencia, se arranca un temporizador auxiliar mediante start\_ack\_timer.
  - Si no se ha presentado tráfico de regreso antes de que termine este temporizador, se envía un paquete de ack independiente.

- tiempo de temporizador auxiliar << tiempo de temporizador de retransmisiones.
  - << significa mucho menor.</li>

#### – ¿Por qué?

o para asegurarse que la ack de un paquete correctamente recibido llegue antes que el emisor termine su temporización y retransmita el paquete.