دليل استخدام إتمام

اقتراح الكلمات أثناء الكتابة بلوحة المفاتيح، بالعربية والإنجليزية ولغات أخرى، في أي برنامج على Windows.

الإصدار 2.3 · https://nasmn77.github.io/Itmam/

الصور في هذا الدليل من التطبيق نفسه، ببيانات تجريبية.

المحتويات

1. ما هو إتمام
2. قبل أن تبدأ
3. الكتابة مع الاقتراحات
4. قرارك من الشريط: الزر الأيمن
5. العبارات
6. الاختصارات النصية
7. النصوص الطويلة
8. قائمة الأيقونة
9. الإعدادات: عام
10. اللغات
11. المظهر
12. اختصارات المفاتيح
13. التطبيقات المستثناة
14. كلماتي
15. عباراتي والاختصارات النصية
16. النصوص الطويلة في الإعدادات
17. التحديثات وحول
18. الخصوصية
19. حل المشكلات
20. ملخص الاختصارات

١. ما هو إتمام

إتمام يقترح عليك الكلمات وأنت تكتب بلوحة المفاتيح، بالعربية والإنجليزية ولغات أخرى، كما يفعل الهاتف: شريط صغير يظهر فوق المؤشر فيه أقرب الكلمات لما بدأت كتابته، فتختار منها بضغطة واحدة.

- **في كل برنامج:** المفكرة وWord والمتصفحات والبريد ومعظم البرامج، دون أي إعداد.
- **قاموس كبير:** نحو 880 ألف كلمة من لغة الاستعمال اليومي وويكيبيديا العربية، وقاموس إنجليزي بنحو 600 ألف كلمة.
- **بعدة لغات:** يتبع تخطيط لوحة المفاتيح، فيقترح بلغة ما تكتبه، ويتعلّم كلمات أي لغة أبجدية أخرى تفعّلها (الفصل ١٠).
- **يتعلّم منك:** الكلمات التي تستعملها تصبح من اقتراحاته، والأكثر استعمالًا يأتي أولًا.
- **يوفّر الكتابة المتكررة:** يكمل العبارات المعروفة، ويحوّل اختصاراتك إلى نصوص كاملة، ويدرج ردودًا طويلة من عدة أسطر.
- **خصوصيتك محفوظة:** لا يرسل أي بيانات، ولا يحفظ نصوصك.

٢. قبل أن تبدأ

تخطيط لوحة المفاتيح

يقترح إتمام بلغة التخطيط الذي تكتب به: العربية والإنجليزية مفعّلتان من البداية، وأي لغة أخرى تفعّلها من الإعدادات ← «اللغات». لإضافة تخطيط: الإعدادات في Windows ← الوقت واللغة ← اللغة والمنطقة ← إضافة لغة. وتبدّل بين اللغات بـ `Shift` + `Alt` أو `Win` + `مسافة`.

أين إتمام؟

إتمام لا يفتح نافذة، بل يعمل في منطقة الإشعارات بجانب الساعة، وأيقونته شريط فيه حرف «ت». عند تشغيله يظهر إشعار «إتمام يعمل». وإن لم تجد الأيقونة فانقر السهم ^ بجانب الساعة.


انقر الأيقونة بالزر الأيسر أو الأيمن لتظهر قائمته (الفصل ٨).

التشغيل مع Windows

يمكن أن يبدأ إتمام مع Windows تلقائيًا، من الإعدادات ← «عام» ← «التشغيل مع Windows».

٣. الكتابة مع الاقتراحات

اكتب أول حرفين من الكلمة، فيظهر الشريط فوق المؤشر.



اختيار الاقتراح

- `Tab` يُدرج الاقتراح الأول، وهو المميَّز بلون التحديد.
- `2` + `Ctrl` أو `3` ... يُدرج الاقتراح برقمه. ويمكن إظهار الأرقام على الشريط من «المظهر».
- بالأسهم: `↑` للدخول إلى الشريط، ثم `←` `→` للاختيار، و`Enter` للإدراج، و`Esc` أو `↓` للخروج.
- أو انقر الاقتراح بالفأرة.
- `Esc` يخفي الشريط حتى تكتب الحرف التالي.

بعد الإدراج يضيف إتمام مسافة (يمكن إطفاؤها من «عام»)، ولا يضيفها إذا كان بعد المؤشر مسافة أو علامة ترقيم.

تصحيح الأخطاء: إذا لم يجد إتمام ما يطابق ما كتبته، يقترح الكلمة الصحيحة بعد إصلاح خطأ واحد: زر مجاور («مزظ» ← «موظف»)، أو حرف متشابه النطق، أو حرفان مبدلان، أو حرف زائد أو ناقص، أو مسافة منسية. وهو اقتراح فقط: لا يتغير ما كتبته حتى تختاره.

أخطأت في الاختيار؟

اضغط `Backspace` مباشرة بعد الإدراج، فيعود ما كتبته كما كان.

يفهم طريقة كتابتك

- **بلا همزات:** «احمد» تجد «أحمد»، و«ان» تقترح «أن» و«إن» و«أنا».
- **مع اللواصق:** «ال» وحروف العطف والجر: «والمد» تجد «والمدرسة».
- **الأخطاء الشائعة:** «لاكن» يقترح «لكن» أولًا، و«انشاءالله» يقترح «إن شاء الله». لا يُستبدل شيء تلقائيًا، بل تختار أنت.
- **من وسط الكلمة:** إذا رجعت إلى كلمة بالنقر أو `Backspace`، يكملها إتمام من حيث يقف المؤشر.

> لا تظهر الاقتراحات أثناء تحديد نص، ولا في حقول كلمات المرور، ولا في التطبيقات المستثناة، ولا في الألعاب بملء الشاشة.

٤. قرارك من الشريط: الزر الأيمن

انقر أي اقتراح بالزر الأيمن فتظهر أزرار فوقه:

- **حذف:** للكلمة التي تعلّمها إتمام منك، فتُنسى (وتُتعلَّم من جديد إن استعملتها). وللعبارة: تُحذف من عباراتك أو تُخفى إن كانت مضمّنة.
- **حظر:** للكلمة التي لا تريدها أبدًا، فلا تُقترح ولو كانت في القاموس. وتلغي الحظر من «كلماتي».
- **إضافة إلى عباراتي:** للعبارة، لتبقى عندك دائمًا.

ومن لوحة المفاتيح: أثناء الاختيار بالأسهم، `Ctrl` + `Delete` ينسى الكلمة المتعلَّمة المحددة.

٥. العبارات

في إتمام نحو 250 عبارة متلازمة: التحية، والذكر، والدعاء، والمناسبات، والرسائل الرسمية. اكتب أولها فيقترح بقيتها:

- بعد «بسم » يقترح «الله الرحمن الرحيم»، و`Tab` يُدرجها كاملة. أو أكمل كلمة بعد كلمة.
- **عباراتك أنت:** توقيعك أو اسم جهة عملك، تضيفها من «عباراتي» فتُقترح قبل غيرها.
- **العبارات المتعلَّمة:** الكلمات التي تكتبها متتالية مرتين (من كلمتين إلى 5) يتعلّمها إتمام عبارةً. وما لم يتكرر يُحذف بعد 30 يومًا. ويمكن إطفاء ذلك.

٦. الاختصارات النصية


رمز قصير تكتبه فيقترح الشريط عبارته أولًا، و`Tab` يضعها مكان الرمز. مثلًا اكتب «ع1» فيقترح «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

الرمز يبدأ بحرف من أي لغة («ع1» أو «brb»)، ويمكن أن تتبعه أرقام. وتضيف اختصاراتك من الإعدادات ← «الاختصارات النصية». ولا يُستبدل الرمز تلقائيًا أبدًا: تبقى «ع1» كما هي إن لم تضغط `Tab`.

٧. النصوص الطويلة

ردود من عدة أسطر تكتبها كثيرًا، مثل ردود الدعم الفني: الترحيب، وطلب رقم الطلب، وخطوات استعادة كلمة المرور، وإغلاق التذكرة.

1. احفظ كل رد مرة واحدة من الإعدادات ← «النصوص الطويلة» ← «إضافة»: اسم تعرفه به، ونص حتى 4000 حرف بعدة أسطر.
2. في أي برنامج، اضغط `Ctrl` + `Shift` + `Space` فتُفتح قائمة بأسماء ردودك. ولإضافة رد جديد دون فتح الإعدادات اضغط «إضافة نص...» في القائمة نفسها، فيظهر الرد الجديد مختارًا فيها.
3. اكتب جزءًا من الاسم أو النص لتصفيتها، وتنقّل بالأسهم وأنت ترى نص الرد تحت القائمة.
4. اضغط `Enter` أو «إدراج» فيُلصق الرد حيث كان المؤشر، بأسطره كما كتبتها. و`Esc` أو «إلغاء» يغلق القائمة.



قائمة النصوص الطويلة، مع البحث ونص الرد المختار.

تعديل الرد قبل إدراجه

نص الرد تحت القائمة قابل للتعديل: انقر فيه وعدّل ما تشاء، و`Enter` فيه يبدأ سطرًا جديدًا، و`Ctrl` + `Enter` يُدرج. عند الإدراج بعد تعديل يسألك إتمام: «نعم» يحفظ التعديل في النص المحفوظ ثم يُدرجه، و«لا» يُدرج المعدَّل هذه المرة فقط. وإن اخترت ردًا آخر أو أغلقت القائمة يُترك التعديل.

> يُدرج الرد عبر الحافظة، ثم يعيد إتمام إلى الحافظة ما كان فيها، ولا يظهر الرد في سجل الحافظة.


لفريق الدعم الفني

صدّر الردود المعتمدة إلى ملف نصي، واستوردها على أجهزة الزملاء، فيرسل الجميع الصيغة نفسها. الاستيراد يضيف إلى ما عند كل واحد ولا يحذف منه.

النصوص الطويلة: المتغيرات

اكتب الرد مرة واحدة، واترك فيه أماكن لما يتغير كل مرة: اسم العميل، ورقم الطلب، وتاريخ اليوم.


- **متغير تسأل عنه {اسم العميل}**: بين قوسين، يسألك إتمام عن قيمته عند الإدراج. وإن تكرر في الرد تكتبه مرة واحدة.
- **متغير تلقائي {{التاريخ}}**: بين قوسين مزدوجين، يكتبه إتمام بنفسه. وهي أربعة: التاريخ، والتاريخ الهجري (تقويم أم القرى)، واليوم، والوقت. تُكتب بالعربية إن كان الرد عربيًا، وبالإنجليزية إن كان إنجليزيًا.



زر «إدراج متغير...» يضع المتغير في موضع المؤشر.

إدراج متغير


في نافذة تعديل النص الطويل اضغط «إدراج متغير...»، ثم اختر النوع: «متغير تسأل عنه» واكتب اسمه، أو «متغير تلقائي» واختره من القائمة. يكتب إتمام الأقواس بنفسه، فلا تحتاج تبديل اللغة. ويمكنك كتابة متغير تسأل عنه بيدك أيضًا، أما التلقائي فيُختار من القائمة، وأي اسم آخر بين قوسين مزدوجين يُرفض عند الحفظ.



ملء المتغيرات

اختر الرد من قائمة النصوص الطويلة واضغط `Enter`، فتظهر خانة لكل متغير تسأل عنه، والرد تحتها يتحدث وأنت تكتب. تنقّل بين الخانات بـ `Tab`، و`Enter` في آخر خانة أو «إدراج» يُدرج الرد، و`Esc` أو «إلغاء» يرجعك إلى القائمة. وإن تركت خانة فارغة يسألك إتمام قبل الإدراج. والرد الذي ليس فيه متغيرات يُدرج فورًا كما كان.

ويمكنك تعديل الرد نفسه بعد الملء لهذه المرة: عندها تُقفل الخانات حتى لا تمسح تعديلك، ويُدرج الرد كما عدّلته.



> القيم التي تكتبها في الخانات لا تُحفظ، وتُنسى بعد الإدراج.

٨. قائمة الأيقونة

انقر أيقونة إتمام بجانب الساعة بالزر الأيسر أو الأيمن:




- **إيقاف إتمام / تشغيل إتمام:** يوقف الاقتراحات ويعيدها، ويتذكر اختيارك بعد إعادة التشغيل. والاختصار نفسه: اضغط `Ctrl` + `Alt` ثم أفلتهما.
- **إيقاف مؤقت لساعة:** يعود إتمام وحده بعد ساعة، أو اختر «استئناف الآن».
- **إيقاف إتمام في ...:** باسم آخر برنامج كتبت فيه، فيُضاف إلى التطبيقات المستثناة بعد تأكيد.
- **الإعدادات** و**دليل الاستخدام** و**حول**.
- **Switch to English:** يبدّل لغة الواجهة فورًا إلى الإنجليزية، ويظهر مكانه حينها «تبديل إلى اللغة العربية».
- **خروج:** يُغلق إتمام تمامًا حتى تشغّله من قائمة «ابدأ» أو تسجّل الدخول مرة أخرى.

تظهر إشعارات صغيرة عند الإيقاف والتشغيل (يمكن إطفاؤها)، وإشعار حين يتوفر تحديث في المتجر.


٩. الإعدادات: عام

افتح الإعدادات من قائمة الأيقونة. على اليمين صفحات الإعدادات، وكل تغيير يُطبَّق فورًا.




- **دليل الاستخدام:** يفتح هذا الدليل.
- **التشغيل مع Windows**، و**إشعار عند إيقاف إتمام واستئنافه**.
- **الاقتراحات:** إظهار الشريط أو إيقافه، وعددها فيه (1 إلى 5)، وعدد الحروف قبل ظهورها، وإضافة مسافة بعد القبول. عند إيقاف الشريط لا يظهر إلا لاختصاراتك النصية، ولا يتعلم إتمام كلمات جديدة، وتبقى النصوص الطويلة تعمل باختصارها.
- **التعلم:** تعلّم الكلمات الجديدة أو إيقافه، وعدد مرات الاستعمال قبل اقتراح كلمة جديدة.

عام: النسخ والإحصاءات



- **نسخة احتياطية شاملة:** ملف واحد (itmam.) فيه كلماتك وعباراتك واختصاراتك ونصوصك الطويلة وإعداداتك وإحصاءاتك، لنقل إتمام إلى جهاز آخر. و«استعادة» تستبدل كل ما على هذا الجهاز بما في الملف، بعد تأكيد.
- **الإحصاءات:** كم كلمة وعبارة أكمل إتمام، وكم حرفًا كتب عنك. لا يُحفظ إلا هذان الرقمان.

١٠. اللغات




يتبع إتمام تخطيط لوحة المفاتيح، فيقترح بلغة ما تكتبه. في الصفحة بطاقة لكل لغة لوحة مفاتيح في جهازك، مع ما يفعله إتمام بها ومفتاح لتشغيلها أو إيقافها.

- **لغة الواجهة:** العربية أو الإنجليزية، في أعلى الصفحة. وعند التشغيل أول مرة تكون العربية إن كانت لغة عرض Windows عربية، وإلا فالإنجليزية.
- **قاموس كامل:** العربية والإنجليزية: كلمات القاموس، والعبارات المتلازمة، والأخطاء الشائعة. وفي الإنجليزية يكتب الاقتراح بحالة أحرف ما تكتبه («London» ← «Lon»)، ويعرف `don't` و`I'm`.
- **بلا قاموس:** أي لغة أبجدية أخرى (العبرية، الفرنسية، الروسية...): يقترح الكلمات والعبارات التي تكتبها بها، و«عباراتي»، والاختصارات النصية. تبقى متوقفة حتى تفعّلها.
- **صامت:** اللغات التي تُكتب بمحرّر إدخال (الصينية، اليابانية، الكورية...) أو دون مسافات بين الكلمات.


- **الذاكرة:** لا يحمّل إتمام إلا قواميس اللغات المفعّلة. وإيقاف لغة يحرّر قاموسها من الذاكرة فورًا، وتشغيلها يحمّله من جديد. ولا تتأثر كلماتك المتعلَّمة بها، فهي محفوظة.
- **القاموس العربي:** «ويكيبيديا» (الافتراضي) نحو 880 ألف كلمة، يضم القاموس الأساسي ويضيف إليه مفردات ويكيبيديا للكتابة الرسمية والمصطلحات. و«الأساسي» أكثر من 500 ألف كلمة ويستهلك ذاكرة أقل.
- **القاموس الإنجليزي:** «ويكيبيديا» (الافتراضي) نحو 600 ألف كلمة، يضيف أسماء الأعلام والمصطلحات بحالة أحرفها الصحيحة («Microsoft»). و«الأساسي» نحو 300 ألف كلمة ويستهلك ذاكرة أقل.
- **شريطا اقتراحات؟** إن ظهر شريط Windows مع شريط إتمام فأوقف «إظهار اقتراحات النص عند الكتابة على لوحة المفاتيح الفعلية»، وزر «فتح» يأخذك إلى إعداده.

١١. المظهر



- **السمة:** النظام، أو فاتح، أو داكن، للشريط ونافذة الإعدادات.
- **الألوان:** لون الشريط، ولون التحديد، ولون النص. و«تلقائي» يختار اللون الأوضح، وتنبيه يظهر إذا صعبت القراءة.
- **الشريط:** العتامة، وحجم النص، وتمييز الاقتراح الأول، وإظهار أرقام الاقتراحات.
- معاينة حية في أعلى الصفحة، و«استعادة مظهر Windows» يعيد كل شيء إلى الافتراضي.


١٢. اختصارات المفاتيح



انقر على اختصار ثم اضغط المفاتيح الجديدة، وللإلغاء انقر في مكان آخر. يرفض إتمام الاختصارات التي تكتب نصًا أو تتعارض مع اختصارات Windows الشائعة، ويوضح السبب.

- **أثناء ظهور الشريط:** إدراج الاقتراح الأول (`Tab`)، والإدراج برقمه (`Ctrl` أو `Alt` مع الرقم)، والإخفاء (`Esc`)، والاختيار بالأسهم.
- **في أي مكان:** تشغيل إتمام وإيقافه (`Ctrl` + `Alt`)، وفتح قائمة النصوص الطويلة (`Ctrl` + `Shift` + `Space`).


١٣. التطبيقات المستثناة



يبقى إتمام صامتًا تمامًا في هذه التطبيقات: لا اقتراحات ولا تعلّم ولا قراءة لأي شيء.

- **إضافة تطبيق:** من التطبيقات المفتوحة، أو «استعراض...» لاختيار ملف البرنامج.
- القائمة الافتراضية فيها سطح المكتب البعيد والأجهزة الافتراضية والطرفيات ومشغّلات الألعاب.
- وأسرع طريقة: «إيقاف إتمام في ...» من قائمة الأيقونة وأنت في البرنامج.


١٤. كلماتي



الكلمات التي تعلّمها إتمام منك. لا يُحفظ إلا الكلمة وعدد مرات استعمالها ووقت آخر استعمال، على هذا الجهاز فقط.


- **تعلّم الكلمات الجديدة:** عند إيقافه لا يُتعلَّم شيء جديد، وتبقى كلماتك تُقترح.
- **إضافة:** كلمة تُقترح فورًا. **حظر:** كلمة لا تُقترح أبدًا، ولو كانت في القاموس.
- **اللغة:** حين تكون لك كلمات بأكثر من لغة تختار لغة القائمة، وكل ما تفعله في الصفحة يخص تلك اللغة.
- القائمة مرتبة بالأكثر استعمالًا أو الأحدث أو أبجديًا، مع البحث. انقر كلمة لتعديلها أو حظرها أو حذفها.
- **الاستيراد:** اختر أي ملف نصي (.txt)، مثل مقالة أو رسائل قديمة، فيستخرج إتمام منه كلمات اللغة المختارة ويعرض عددها قبل إضافتها، وتُقترح فورًا. ولا يُحفظ النص نفسه. ومن عنده ملف Word يحفظه بصيغة «نص عادي». ويُستورد كذلك الملف المصدَّر من هنا.
- **التصدير:** ملف نصي بكلماتك لنسخها احتياطيًا أو نقلها. و«حذف كل كلماتي» لا يمكن التراجع عنه.

١٥. عباراتي والاختصارات النصية




- **اقتراح العبارات المتلازمة وتعلّم العبارات من كتابتي**: يمكن إطفاء كل منهما.
- **مكان العبارات في الشريط:** «في البداية» (الافتراضي) أو «في النهاية» بعد الكلمات المقترحة. الاختصارات النصية وتصحيح الأخطاء الشائعة تأتي أولًا دائمًا.
- **العبارات التي أضفتها:** إضافة وتعديل وحذف، واستيراد وتصدير.
- **العبارات المتعلَّمة:** تراها كلها، وتنقل ما تريد منها إلى عباراتك أو تحذفه.
- **العبارات المضمّنة المحذوفة:** ما أخفيته من الشريط، وتستعيده من هنا.

الاختصارات النصية




- **إضافة اختصار:** الرمز (مثل «ع1») والعبارة التي يضعها.
- عدّل أي اختصار أو احذفه من القائمة، وانقلها كلها إلى جهاز آخر بالاستيراد والتصدير.

١٦. النصوص الطويلة في الإعدادات




- **فتح قائمة النصوص الطويلة:** الاختصار، ويمكن تغييره بالنقر عليه.
- **إضافة نص طويل:** الاسم (حتى 60 حرفًا) والنص (حتى 4000 حرف)، و«إدراج متغير...» لاسم العميل أو تاريخ اليوم وغيرهما (انظر «النصوص الطويلة: المتغيرات»). في خانة النص `Enter` لسطر جديد و`Ctrl` + `Enter` للحفظ.
- تعديل وحذف، واستيراد وتصدير لمشاركتها مع زملائك.
- **الترتيب:** اسحب بطاقة نص بالفأرة إلى مكانها الجديد، فتعرض قائمة الاختصار النصوص بالترتيب نفسه.

١٧. التحديثات وحول



التحديثات: يسأل إتمام متجر Microsoft عند البدء هل يوجد إصدار أحدث (يمكن إطفاء ذلك)، و«بحث» يسأل الآن. التحديث نفسه يتم من المتجر. وزر «تقييم ومراجعة» يفتح نافذة المتجر لتمنح إتمام نجومًا وتكتب مراجعتك.



حول: الإصدار، وعدد كلمات القاموس وكلماتك، وموقع إتمام، وزر «تقييم ومراجعة»، والتواصل مع المطوّر، والشيفرة المصدرية، ومصادر القاموس، وسياسة الخصوصية.

١٨. الخصوصية

- **لا يرسل أي بيانات:** لا إحصاءات ولا تقارير أعطال. الاتصال التلقائي الوحيد سؤال متجر Microsoft عن التحديثات، ويمكن إيقافه. وزر «تقييم ومراجعة» يفتح نافذة المتجر عند ضغطك عليه فقط.
- **لا يحفظ نصوصك:** يحفظ الكلمات والعبارات القصيرة التي تكررها مع عدد مرات استعمالها فقط، على جهازك.
- **صامت حيث يجب:** لا يقرأ شيئًا من حقول كلمات المرور، ولا من التطبيقات المستثناة، ولا من البرامج التي تعمل بصلاحيات المسؤول.
- **مفتوح المصدر:** يمكن لأي أحد أن يراجع الشيفرة على GitHub.

سياسة الخصوصية كاملة: https://nasmn77.github.io/Itmam/privacy.html

١٩. حل المشكلات

لا يظهر الشريط

- تأكد أن لغة تخطيط لوحة المفاتيح مفعّلة في الإعدادات ← «اللغات».
- تأكد أن إتمام يعمل: أيقونته بجانب الساعة، وفي قائمتها «إيقاف إتمام» لا «تشغيل إتمام».
- هل البرنامج في التطبيقات المستثناة؟ أو يعمل بصلاحيات المسؤول؟ أو بملء الشاشة؟
- الشريط يظهر بعد عدد الحروف المحدد في «عام» (حرفان افتراضيًا).

الشريط في مكان غير المؤشر

بعض البرامج لا تخبر Windows بمكان المؤشر، فيضع إتمام الشريط عند حقل الكتابة أو عند الفأرة. الكتابة والإدراج يعملان مع ذلك.

كلمة غريبة تُقترح دائمًا

انقرها بالزر الأيمن ثم «حذف» إن كانت متعلَّمة، أو «حظر» حتى لا تُقترح أبدًا.

نقل إتمام إلى جهاز جديد

«عام» ← «نسخ احتياطي...» على الجهاز القديم، ثم «استعادة...» على الجديد.

البلاغات

وجدت مشكلة؟ اكتب لنا على GitHub، وتجد فيه نموذج «بلاغ عن مشكلة» جاهزًا:

https://github.com/nasmn77/Itmam/issues

ولما لا تريد نشره علنًا: nasmn77@gmail.com. ولا تلصق نصوصًا خاصة في البلاغ.

٢٠. ملخص الاختصارات

المفاتيح	ما تفعله
`Tab`	إدراج الاقتراح الأول
`Ctrl` + `1`…`9`	إدراج الاقتراح برقمه
`↑` ثم `←` `→` ثم `Enter`	الاختيار بالأسهم ثم الإدراج
`Esc`	إخفاء الاقتراحات حتى الحرف التالي
`Backspace`	مباشرة بعد الإدراج: التراجع عنه
`Ctrl` + `Delete`	أثناء الاختيار بالأسهم: نسيان الكلمة المتعلَّمة المحددة
`Ctrl` + `Shift` + `Space`	قائمة النصوص الطويلة في أي برنامج
`Ctrl` + `Alt`	إيقاف إتمام وتشغيله من أي مكان (اضغط ثم أفلت)

كل هذه الاختصارات قابلة للتغيير من الإعدادات ← «اختصارات المفاتيح».