Note de Laborator
Retele de calculatoare

Specializare: Informatica anul 3

Contact:
retelecdsd@gmail.com
http://www.cdsd.ro

Comunicatii de Date si
Sisteme
Distribuite
http://www.cdsd.ro

### Laborator 2

### 1. Objective:

- Intelegerea rolului protocoalelor in retelele de calculatoare
- Identificarea nivelelor modelelor OSI si TCP/IP.
- Analiza conectivitatii si traficului dintr-o retea folosind utilitare si programe specializate
- Programarea in Pyton/ Aplicatii de retea
- Introducere **Riverbed Modeler Academic Edition** (versiune actuala a Opnet-ului **Op**timized **Net**work *Application and Network Performance*) mediu de simulare a retelelor de calculatoare (**Varianta C++:** OMNeT++ Network Simulation Framework <a href="http://www.omnetpp.org/">http://www.omnetpp.org/</a>)

### 2. Consideratii teoretice


# 2.1. Protocoale de comunicatie. Modelul TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)


Pentru ca pachetele de date sa parcurga drumul de la sursa la destinatie intr-o retea, este important ca oricare dintre dispozitivele de retea sa "vorbeasaca aceeasi limba" ... protocol. Astfel, un protocol de comunicatie corespunde unui set de reguli care determina formatul si transmisia datelor, controland aspecte legate de:

- "Constructia" retelei.
- Modul de conectare a calculatoarelor/hosturilor in retea.
- Formatul si transmiterea datelor.
- Rezolvarea erorilor, etc

Protocoalele sunt create si mentinute de diferite comitete sau organizatii cum ar fi: Institute of Electrical and Electronic Engineers (**IEEE**), American National Standards Institute (**ANS**I), International Organization for Standardization (**ISO**), etc.

In Internet standardul tehnic, implementat software, il reprezinta suita de protocoale **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Acesta este dezvoltat ca un **standard deschis** putand fi folosit in mod liber. **Modelul TCP/IP** (model simplificator!!!!) cuprinde 4 niveluri (layers-straturi) de ierarhizare (fata de cele 7 ale **modelului OSI-Open System Interconnection**):





### • Nivelul Acces Retea (Network Access)

Gestioneaza conexiunea la mediul fizic al retelei indiferent de tehnologia folosita. Include nivelul Legatura de Date (Data Link) si Fizic (Physical) al modelului OSI.

#### • Nivelul Internet (Internet)

Asigura rutarea pachetelor de date la destinatie determinand cel mai bun drum si comunatarea de pachete. Protocolul determinant de pe acest nivel este Internet Protocol (IP).

### • Nivelul Transport (Transport)

Ofera servicii de transport intre punctul sursa si punctul destinatie. De asemenea, asigura controlul fluxului de date, corectia erorilor si calitatea serviciilor. Cele doua protocoale de pe acest nivel sunt : Transmission Control Protocol (TCP) si User Datagram Protocol (UDP). TCP este un protocol orientat pe conexiune, garantandu-se receptia informatiei la destinatie asa cum a fost transmisa. Se asigura astfel o comunicatie stabila si fara erori. Spre deosebire de TCP, protocolul UDP nu necesita stabilirea unei conexiuni cu destinatarul, fiind un protocol neorientat pe conexiune.

### • Nivelul Aplicatie (Application)

Asigura reprezentarea corecta a datelor. Acest nivel include nivelele Sesiune (Session), Prezentare (Presentation), si Aplicatie (Application) ale modelului OSI (Open System Interconnection). Exista o serie de protocoale la acest nivel:

- Telnet, SSH (Secure Shell) (conexiune remote nesigura/sigura)
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP), Internet Message Access Protocol (trasmiterea si receptionarea mesajelor)
- File Transfer Protocol (FTP); Trvial FTP (TFTP) (transferul de fisiere)
- Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) pentru www,
- Domain Name System (DNS) pentru rezolvarea numelor de domeniu, etc. Obs: Fiecare din aceste protocoale are asociat un numar de port de comunicatie (0-1023; 1024-49151; 49152-65535)

### 2.2. Comenzi Windows/Unix

Windows Command Reference: http://www.gatepoint.ch/cmdreferenz//index.html

### 2.2.1. Comanda ping

### Unix

#### NUME

ping - trimite pachete ICMP ECHO REQUEST catre sisteme din retea

### **SINOPTICA**

ping [-dfnqrvR] [-c numar] [-i interval] [-l preincarcare] [-p model]

#### **DESCRIERE**

**Ping** utilizeaza datagrame obligatorii *ECHO\_REQUEST* ale protocolului *ICMP* pentru a obtine datagrame *ICMP ECHO\_RESPONSE* de la o gazda sau de la o pasarela. Datagramele *ECHO\_REQUEST* (``ping-uri") au un antet IP si *ICMP*, urmat de o structura ``timeval" si de un numar arbitrar de octeti ``pad" utilizati pentru a umple pachetul. Optiunile posibile sint urmatoarele:

#### -c numar

Se opreste dupa trimiterea (si receptionarea) de *numar* pachete *ECHO RESPONSE*.

-d

Seteaza optiunea SO DEBUG pentru socket-ul ce este folosit.

-f

Transmisie in masa de pachete ping (flood ping). Emite pachete cu viteza cu care se intorc inapoi sau de 100 de ori pe secunda, care oricum este mult. Pentru fiecare pachet *ECHO\_REQUEST* trimis este afisat un punct ``.", in timp ce pentru fiecare pachet *ECHO\_REPLY* receptionat este tiparit un caracter Backspace. Aceasta determina o afisare rapida a marimii de pachete pierdute. Numai root poate utiliza aceasta optiune. *Acesta actiune poate fi foarte deranjanta intr-o retea si trebuie utilizata cu multa grija*.

#### -i interval

Asteapta *interval* secunde *dupa transmisia fiecarui pachet*. Implicit se asteapta o secunda. Aceasta optiune este incompatibila cu optiunea **-f**.

### -l preincarcare

Daca este specificat *preincarcare*, **ping** trimite pachete cit poate de rapid, inainte de a intra in regimul normal de lucru. Numai root poate utiliza aceasta optiune.

-n

Numai rezultate numerice. Nu se va incerca transformarea numelor simbolice pentru adresele gazdelor.

#### -p model

Puteti specifica pina la 16 octeti ``pad" pentru a umple pachetul de trimis. Aceasta este utila pentru diagnosticarea problemelor de retea ce depind de structura datelor. De exemplu, -p ff va determina umplerea pachetului numai cu biti de 1.

-q

Afisare sumara. Nu este afisat nimic, cu exceptia liniilor sumar de la executia si de la sfirsitul ping-ului.

-R

Inregistreaza ruta. Include in pachetul *ECHO\_REQUEST* optiunea *RECORD\_ROUTE* si afiseaza buffer-ul de rutare la pachetele raspuns. De notat ca antetul IP este suficient numai pentru 9 asemenea rute. Multe gazde ignora sau rejecteaza o asemenea optiune.

-r

Ignora tabelele normale de rutare si trimite pachetul direct la gazda atasata la retea. Daca gazda nu este direct atasata la retea este generata o eroare. Aceasta optiune poate fi utilizata pentru a trimite ping la o interfata locala care nu are nici o ruta catre ea (de exemplu dupa ce interfata a fost scoasa de sub controlul lui **routed**(8)).

### -s marime\_pachet

Specifica numarul de octeti de date de trimis. Implicit este 56, care se va translata intr-un pachet *ICMP* de 64 de octeti atunci cind se combina cu 8 octeti din datele antetului ICMP.

**-V** 

Afisare detaliata. Sint afisate si pachetele ICMP altele decit cele *ECHO RESPONSE*.

Cind se utilizeaza **ping** pentru izolarea defectelor, el ar trebui rulat mai intii pe gazda locala pentru a verifica faptul ca interfata de retea locala este activa si functioneaza corect. Dupa aceea, se poate trimite ping catre gazde si pasarele din ce in ce mai distante. Sint calculate timpul dus-intors si statisticile de pierderi. Daca sint receptionate pachete duplicate, ele nu sint incluse in calculul pierderilor, dar totusi timpul dus-intors este considerat in calculul timpilor dus-intors minim/mediu/maxim. In momentul in care s-a terminat numarul de pachete trimise (si receptionate) sau programul s-a terminat cu semnalul *SIGINT*, este afisat un sumar al rezultatelor.

Daca **ping** nu primeste nici un raspuns la pachetele trimise el se va termina cu codul de retur 1. La aparitia unei erori returneaza valoarea 2. In celelalte cazuri genereaza un cod de retur 0. Acest lucru permite se determinati daca o gazda este in functiune sau nu, numai prin analiza codului de retur.

Acest program are scopul de a fi utilizat in testarea, administrarea si masurarea retelelor. Din cauza incarcarii pe care o genereaza in retea, este de nedorit sa utilizati **ping** in timpul operatiilor normale sau din scripturi automatizate.

### **DETALIILE PACHETULUI ICMP**

Un antet IP fara optiuni are 20 octeti. Un pachet ICMP *ECHO\_REQUEST* contine 8 octeti aditionali pe linga cei din antetul ICMP, urmati de un numar arbitrar de date. Cind este data optiunea *marime\_pachet*, aceasta indica marimea blocului de date suplimentare (implicit este 56). Astfel, cantitatea de date dintr-un antet de pachet IP de tipul ICMP *ECHO\_REPLY* va fi intotdeauna cu 8 octeti mai mare decit spatiul cerut (antetul ICMP).

Daca spatiul de date este cel putin de 8 octeti, **ping** utilizeaza primi 8 octeti pentru a include marcajul de timp pe care il utilizeaza la calculul timpilor dus-intors. Daca spatiul este mai mic decit aceasta valoare, nu vor mai fi calculati acesti timpi.

### PACHETE ERONATE SI DUPLICATE

Ping va raporta pachetele eronate si duplicate. Pachetele duplicate nu ar trebui sa apara

niciodata si se poate intimpla sa fie cauzate de retransmisii necorespunzatoare la nivelul legatura de date. Duplicatele pot apare in multe situatii si sint rareori (daca sint) un semn bun. Oricum, prezenta pachetelor duplicate la nivelele inferioare nu poate fi intotdeauna un motiv de alarmare.

Pachetele eronate sint in mod evident o cauza serioasa de alarma si indica module hardware defecte undeva pe calea parcursa de pachetele **ping** (in retea sau in gazde).

### LUCRUL CU DIFERITE MODELE DE DATE

Nivelul (inter)retea ar trebui sa nu trateze niciodata pachetele in mod diferit, in functie de informatiile continute in zona de date. Din pacate, se stie ca aceste probleme apar pe furis in retea si ramin nedetectate perioade lungi de timp. In multe cazuri, un model particular care are probleme este unul care nu are suficiente "tranzitii", ca de exemplu toti bitii unu sau toti zero, sau un model exact la limita, adica aproape toti bitii sa fie zero. Nu este suficient sa specificati un model de date cu toti bitii zero (de exemplu) in linia de comanda, deoarece modelul care ne intereseaza este la nivelul legatura de date si relatia intre ceea ce introduceti dumneavoastra si ceea ce trimit controler-ele de retea poate fi complicata.

Aceasta inseamna ca daca aveti probleme dependente de date s-ar putea sa fie nevoie sa faceti o gramada de teste pentru a determina defectul. Daca sinteti norocos, s-ar putea intimpla sa gasiti un fisier pe care nu il puteti transmite prin retea sau a carui transmisie dureaza mai mult decit a altor fisiere similare ca lungime. Puteti cauta modele repetate in acest fisier, pe care le puteti testa utilizind optiunea -p a programului ping.

### **DETALII TTL**

Valoarea *TTL* a unui pachet IP reprezinta numarul maxim de rutere IP pe care le poate parcurge pachetul inainte de a fi rejectat. In practica curenta este de asteptat ca fiecare ruter din Internet sa decrementeza cimpul *TTL* cu exact o unitate.

Specificatia protocoalelor TCP/IP recomanda ca cimpul *TTL* al pachetelor TCP sa fie setat la 60, dar multe sisteme utilizeaza valori mai mici (BSD 4.3 utilizeaza 30, BSD 4.2 utilizeaza 15).

Valoarea maxima a acestui cimp este 255 si cele mai multe sisteme Unix seteaza cimpul *TTL* al pachetelor *ICMP ECHO\_REQUEST* la 255. Din acest motiv veti observa ca puteti sa dati ``ping" la unele gazde, dar nu puteti sa le contactati cu **telnet**(1) sau **ftp**(1).

In operare normala ping afiseaza valoarea TTL din pachetele pe care le receptioneaza. Cind un sistem distant primeste un pachet ping, el poate face unul din trei lucruri, cu cimpul *TTL* din pachetul de raspuns:

Nu il modifica

Aceasta este ce fac sistemele Berkeley Unix inainte de versiunea BSD 4.3 tahoe. In acest caz valoarea *TTL* din pachetul receptionat va fi 255 minus numarul de rutere din calea dus-intors.

Il seteaza la 255

Aceasta este ce fac sistemele Berkeley Unix curente. In acest caz valoarea *TTL* din pachetul receptionat va fi 255 minus numarul de rutere din calea *de la* sistemul distant *la* gazda care primeste cererea *ping*.

Il seteaza la o alta valoare

Unele sisteme utilizeaza aceeasi valoare atit pentru pachetele *ICMP* cit si pentru pachetele TCP, de exemplu 30 sau 60. Altele s-ar putea sa utilizeze cu totul alte valori.

Multe gazde si pasarele ignora optiunea RECORD\_ROUTE.

Lungimea maxima a antetului IP este prea mica pentru optiuni ca *RECORD\_ROUTE*, astfel incit aceasta sa fie complet utila. Oricum, nu se poate face mai mult.

In general, nu este recomandata transmiterea de ping in masa si ping-ul in masa pe adresa de difuziune trebuie facut numai in conditii foarte bine controlate.

### ping

ping prescurtare de la Packet InterNet Groper, este o comanda folosita pentru a verifica daca pachetele de date ajung la o adresa (destinatie) fara erori.

### **Sintaxa pentru sisteme Windows este:**

destination-list este numele domeniului (de exemplu univ-ovidius.ro) sau adresa IP.

-t Pings the specified host until stopped

To see statistics and continue - type Control-Break

To stop - type Control-C

-a Resolve addresses to hostnames-n count Number of echo requests to send

-l size Send buffer size

-f Set Don't Fragment flag in packet

-i TTL Time To Live -v TOS Type Of Service

-r count-s countRecord route for count hops-s countTimestamp for count hops

-j host-list-k host-list-k source route along host-list

-w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply


Exemplu: dintr-o fereastra CLI (Start -> Run -> tastati: cmd -> OK) tastati: ping www.univ-ovidius.ro

■ TTL (Time To Live) este un camp de 8 biti din header-ul IP si este continut de al 9-lea octet din cei 20.

Campul TTL este stabilit de cel care trimite datagrama si este decrementat de fiecare host (echipament activ de retea) aflat in ruta catre destinatie. Daca acest camp ajunge la 0 inainte ca datagrama sa ajunga la destinatie datagrama va fi stearsa si se va genera o eroare ICMP (11 - Time Exceeded) care va fi trimisa inapoi trimitatorului. Scopul campului TTL este de a evita situatia in care o datagrama nelivrata continua sa circule prin Internet.

TTL reply este valoarea afisata ca raspuns la executarea comenzii ping.

Exemplu: daca intre noi si destinatie sunt 7 routere si valoarea originala pentru TTL este 64 vom primi raspunsul 64-(7\*1)=57 (vezi imaginea de mai jos).



Pentru aflarea **propriului TTL** se da comanda **ping localhost**. Pentru calculatoare care ruleaza versiuni mai vechi de Windows rezultatul va fi 32, iar pentru versiuni noi va fi 128.

Din valoarea TTL a pachetelor de date receptionate putem intui sistemul de operare rulat pe calculatorul destinatie (Windows sau Unix). Aceasta valoare nu ne ofera o informatie sigura si completa asupra sistemului de operare ci doar orientativa.

In tabelul urmator sunt date valorile TTL pentru diferite platforme:

OS	VERSION	PLATFORM	TTL
05	VERSION	PLAIFORM	111
DC-OSx	1.1-95	Pyramid/NILE	30
Windows	9x/NT	Intel	32
NetApp	OnTap	5.1.2-5.2.2	54
HPJetDirect	HP Printer		59
AIX	4.3.x	IBM/RS	60
AIX	4.2.x	/	60
Cisco	11.2	7507	60
DigitalUnix	4.0	Alpha	60
IRI	X6.x	SGI	60
OS390	2.6	IBM/S390	60
Reliant	5.43	Pyramid/RM1000	60
FreeBSD	3.x	Intel	64
JetDirect	G.07.x	J3113A	64
Linux	2.2.x	Intel	64
OpenBSD	2.x	Intel	64
OS/400	R4.4	AS/400	64
SCO	R5	Compaq	64
Solaris	8	Intel/Sparc	64
FTX (UNIX)	3.3	STRATUS	64
Unisys	X	Mainframe	64
Netware	4.11	Intel	128
Windows	9x/NT	Intel	128
Windows	2000	Intel	128
Cisco	12.0	2514	255
Solaris	2.x	Intel/Sparc	255

Obs: Windows http://subinsb.com/default-device-ttl-values

■ Administratorul de retea poate afla daca unul din clientii sai foloseste un router pentru partajarea conexiunii de retea.

Pentru aceasta se da comanda ping catre respectivul client. Daca valoarea TTL returnata este mai mica cu o unitate decat valoarea uzuala (64 sau 128) atunci clientul foloseste un router inaintea calculatorului.

Pentru a contracara acest lucru putem seta routerul sa nu raspunda la comanda ping dinspre WAN ("Discard ping from WAN" sau "Block WAN request"), astfel adminsitratorul nu va mai primi o valoare TTL din care sa poata interpreta existenta routerului.

#### 2.2.2. Comanda tracert

Numarul de routere aflat intre noi si destinatie se poate afla folosind comanda **tracert**. Rezultatul ofera adresele IP sau numele routerelor tranzitate.

Sintaxa pentru sisteme Windows este:

tracert [-d][-h maximum hops][-j host\_list][-w timeout] target\_name

target\_name este numele domeniului (de exemplu alfa99.ro) sau adresa IP.

-d Do not resolve addresses to hostname

-h maximum\_hops Maximum number of hops to search for target

-j host-list Loose source route along host-list

-w timeout Wait timeout miliseconds for each repply

Exemplu: dintr-o fereastra DOS (Start -> Run -> tastati: cmd -> OK) tastati: tracert 10.9.85.17

#### 2.2.3. Comanda NETSTAT

Comanda netstat poate fi folosită pentru a afișa informații detaliate despre conexiunile dumneavoastră și despre porturile folosite. Cea mai importantă funcție a sa este de a arăta ce porturi comunică date și care sunt deschise și gata de a "asculta".

- Tipăriți netstat în command prompt. Comanda va afișa toate conexiunile active dintre sistemul dumneavoastră și orice alt sistem din rețea sau la internet.
- Tipăriți netstat /a pentru a afișa toate conexiunile curente împreună cu toate porturile deschise și care ascultă.
- Tipăriți netstat /o pentru a afișa ID-ul proceselor cărora le sunt asociate conexiunile curente. Vă ajută mult la identificarea aplicațiilor nedorite care rulează pe sistemul dumneavoastră.

#### 2.2.4. Comanda TASKLIST

Comanda vă arată procesele care rulează în acel moment pe sistemul dumneavoastră, împreună cu IDul acestora. Programul poate fi configurat să arate mai mult decât standardul Task Manager din Windows XP. După ce ați rulat nestat, ați văzut că, în lista ID-urilor proceselor, vi s-au oferit anumite coduri formate din cifre. Pentru a afla cărei aplicații îi corespunde fiecare cod, rulați tasklist.

#### 2.2.5. Comanda PATHPING

Această comandă combină alte două comenzi: PING şi TRACERT într-una singură. În modul de folosire implicit, pathping va lista la început numărul de hopuri (numărul de pași între diferitele rutere sau servere de rețea) necesare pentru a atinge destinația dumneavoastră IP sau URL, apoi va da ping fiecărui pas din rută de 100 de ori oferindu-vă o idee clară despre viteza conexiunii dintre sistemul dumneavoastră și țintă, precum și despre legăturile slabe din rețea.

### 2.3. Utilitare de retea

Obs. Toate utilitarele de mai jos se ruleaza din linia de comanda (start; run; cmd)

### 2.3.1. In Windows (XP/ 7///10)

Toate utilitarele din tabelul care urmeaza se gasesc, alaturi de multe altele, in directorul c:/windows/system32.

nume	scurta descriere	
arp	Vizualizarea si manipularea tabelelor de corespondenta adrIP -> adrMAC mentinute de entitatea ARP.	
finger	Obtinerea de informatii despre utilizatori internet (identificati prin email) de la un server "finger".	
ftp	Trimiterea si primirea de fisiere de pe sisteme distante prin protocolul FTP.	
ipconfig	Afiseaza setarile interfetelor de retea ale calculatorului.	
net	Obtinerea de informatii despre diferite aspecte ale organizarii specifice Windows ale retelei (de exemplu grupuri de lucru). Una dintre facilitatile interesante este ca permite trimiterea de mesaje scurte catre alte calculatoare din retea care apar ca mici ferestre de dialog.	
netstat	Afiseaza starea entitatilor TCP si UDP.	
nslookup	Interogarea a diverse servere DNS (Domain Name Server)	
ping / ping6	Masurarea timpului dus intors pana la diverse statii prin intermediul unor pachete ICMP peste IPv4, respectiv peste IPv6.	
telnet	Conectarea distanta la alte sisteme. Vezi ssh din Linux.	
tracert / tracert6	Exploreaza calea (ruterele) urmate pana la o anumita statie.	
winchat	Chat simplu intre doua calculatoare (cu interfata grafica).	

- <a href="http://www.windowsnetworking.com/kbase/WindowsTips/WindowsServer2008/AdminTips/Network/NetworkCommand-LineUtilitiesinWindows.html">http://www.windowsnetworking.com/kbase/WindowsTips/WindowsServer2008/AdminTips/Network/NetworkCommand-LineUtilitiesinWindows.html</a>
- http://whirlpool.net.au/wiki/windows nw diag cmds
- <a href="http://www.windowscentral.com/how-manage-wireless-networks-using-command-prompt-windows-10">http://www.windowscentral.com/how-manage-wireless-networks-using-command-prompt-windows-10</a>

• https://support.microsoft.com/en-us/help/10741/windows-10-fix-network-connection-issues

### 2.3.2. In Unix/Linux (RedHat/Fedora Core etc)

In Linux informatii detaliate despre diverse comenzi se pot afla folosind man sau info. Daca stiti cam ce face o comanda dar nu va aduceti aminte exact cum se numea folositi apropos.

nume	scurta descriere
dig	Interogarea a diverse servere DNS (Domain Name Server)
ftp	Trimiterea si primirea de fisiere de pe sisteme distante prin protocolul FTP.
ifconfig	Afiseaza setarile interfetelor de retea ale calculatorului.
ping	Masurarea timpului dus intors pana la diverse statii.
telnet	Conectarea distanta la alte sisteme. Folositi ssh in loc de telnet.
traceroute	Exploreaza calea (ruterele) urmate pana la o anumita statie.
ssh	Conectarea distanta sigura (cu autentificare/criptare) la alte sisteme.

- http://www.tecmint.com/linux-network-configuration-and-troubleshooting-commands/
- http://www.tecmint.com/20-advanced-commands-for-linux-experts/
- http://www.slackbook.org/html/basic-network-commands.html
- <a href="http://www.unix.com/shell-programming-and-scripting/85519-links-all-networking-commands-linux.html">http://www.unix.com/shell-programming-and-scripting/85519-links-all-networking-commands-linux.html</a>

ARP este folosit pentru a converti adresa Internet Protocol (IP) in corespondenta sa fizica, adresa de retea. ARP este un protocol low-level, operand in Layer2 din modelul OSI.

ARP este de obicei implementat chiar in driverele sistemelor de operare din cadrul retelelor, este gasit de obicei in retele Ethernet (desi este implementat si pentru ATM, Token Ring si alte tipuri de retele). In RFC 826 este documentat design'ul initial si implementarea ARP.

#### Ce face ARP?

Fiecare adaptor ethernet (placa de retea) este produs cu o adresa fizica inscrisa in cadrul hardware'ului sau, numita Media Access Control - MAC address. Fiecare producator are grija ca aceasta adresa de 6bytes sa fie unica si Ethernet se baseaza pe unicitatea acestor identificatori pentru a livra fiecare mesaj. In momentul in care un device incearca sa trimita ceva catre un alt device din retea prin Ethernet, in primul rand trebuie sa determine adresa MAC a tintei. Aceste mapari IP-to-MAC sunt derivate dintr-un cache ARP aflat in cadrul fiecarui device. Daca adresa IP nu apare in cache'ul device'uli, acesta nu poate trimite un mesaj catre "tinta" sa. El trebuie mai intai sa broadcast o cerere ARP in subnetul local, host'ul cu IP'ul respectiv va trimite un ARP reply ca raspuns al broadcastului, permitand in acest fel device'ul care vrea sa trimita mesajul sa updateze cache'ul si sa inceapa trimiterea efectiva a mesajului.

### Se poate determina IP-ul pe baza adresei MAC?

- ARP este un *feature built-in* in IP, scopul sau este de a traduce (translata) adrese IP in adrese MAC...ARP nu a fost conceput pentru a determina o adresa IP pe baza unei adrese MAC cunoscute, desi in anumite conditii acest lucru este posibil.
- Cea mai simpla metoda este aceea de a face o scanare a intregii retele si de a folosi un utilitar pentru a analiza datele si a gasi tinta. In cazul unei retele mari (sau foarte mari) acest lucru poate dura foarte mult timp si poate fi complet ineficient.

- O metoda mai eleganta este de a cauta adresa IP fie in cache'ul ARP din statia locala, fie in cache'ul tinut de router (in unele cazuri chiar de switch'uri, desi poate fi foarte "delicat"). In Windows daca tastati (intr-un cmd evident) "arp -a" veti vedea o lista cu toate aceste corespondete IP-MAC. Numarul acestor conexiuni depinde foarte mult de cum este configurata masina.
- Majoritatea router-elor permit acces la cache-urile ARP printr-o interfata Web de administrare. Acestea vor arata adresele IP si MAC al fiecarui device conectat la retea. In general, in cazul conexiunilor intre retele, adresele MAC vor corespunde unui router si nu unui device...adica daca in cache'ul routerului exista si IP'uri MAC-uri din alte retele, ele nu sunt valide, MAC-ul fiind al routerului retelei externe, nu al statiei din reteaua respectiva.
- In unele corporatii sunt folosite programe software care mapeaza toate corespondetele MAC-IP. Aceste programe sunt instalate pe fiecare statie si ele trimit datele catre o baza centrala, folosindu-se de Simple Network Management Protocol (SNMP). In aceasta baza centrale sunt stocate corespondentele IP-MAC pentru fiecare device din retea.
- **2.4. Wireshark** (<a href="http://www.wireshark.org/download.html">http://www.wireshark.org/download.html</a>) este un *packet sniffer* (network protocol analyzer). Programul permite examinarea traficului dintr-o retea, sau capturarea si salvarea traficului intr-un fisier. Pentru fiecare pachet capturat, programul afiseaza informatii detaliate. **Wireshark** include un limbaj propriu pentru definirea expresiilor de filtrare si permite reconstruirea unei sesiuni TCP pe baza pachetelor capturate.

### 2.5. RIVERBED – MODELER ACADEMIC EDITION

#### 2.5.1. Introducere

**Riverbed Modeler Academic Edition** (versiune actuala a Opnet-ului - **Op**timized **Net**work *Application and Network Performance*) – mediu de simulare a retelelor de calculatoare furnizează software de management pentru aplicații și rețele, care oferă soluții pentru:

- o Proiectarea retelelor si planificarea capacității acestora
- o Modelare și simulare pentru rețele și aplicații
- Managementul configurării rețelelor
- o Managementul performantelor aplicațiilor

### **Academic Edition Account Signup**

https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/SIGNUP NewUser

**Some of the restricted capabilities in** *Riverbed Modeler Academic Edition* https://supportkb.riverbed.com/support/index?page=content&id=S24443

### **Download Software**


If you do not already have the Modeler Academic Edition installer, you may download it here. You may also review the system requirements for installing and running Modeler Academic Edition. https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/DOWNLOAD HOME

### **License Activation**

After installation, run the software. It will guide your through the product activation process. In special cases you may need to access the license activation site directly.


**Riverbed** oferă o versiune academică (**Modeler Academic Edition**) - include modele standard pentru protocoale și echipamentele disponibile în tehnologia IT (disponibile, dupa instalare, în subdirectoare).

Scopul acestei material introductiv este de a învăța folosirea caracteristicilor Modeler Academic Edition pentru a proiecta și analiza rețele, avand in vedere (SI !!!!) proiectul de curs pe care fiecare student il va finaliza, conform temei nominale care va fi data la cursul 4. In proiectul de curs se vor adopta modele de rețea care permit analiza unei probleme, se vor extrage informațiile statistice relevante problemei și se vor analiza rezultatele obținute.



#### 2.5.2. Modeler Academic Edition

Etapele de lucru:



Modeler Academic Edition: Etapele de lucru pentru simularea și analiza unei rețele

### Obs: O statistica este o caracteristica numerica a unui esantion (Anexa 3, pag.79, Lab2)

- Statistica este stiinta colectarii, clasificarii, prezentarii, interpretarii datelor numerice si a folosirii acestora pentru a formula concluzii si a lua decizii.
- **Statistica descriptiva** (Descriptive Statistics) se ocupa cu colectarea, clasificarea si prezentarea datelor numerice.
- **Statistica inferentiala** (Inferential Statistics) se ocupa cu interpretarea datelor oferite de statistica descriptiva si cu folosirea acestora pentru a formula concluzii si lua decizii.


**Modeler Academic Edition** dispune de un *Project Editor* care permite crearea modelului de rețea folosind modele din biblioteca standard, alegerea statisticilor care urmează a fi colectate pentru fiecare obiect al rețelei sau pentru întreaga rețea. De asemenea poate fi executată o simulare și pot fi vizualizate rezultatele obținute prin simularea rețelei.

ANN COROLLO

Când se deschide un proiect existent, *Project Editor Window* pune în evidență: **Menu, Tool Buttons, Wokspace, Message Area, Message Buffer Icon.** 

Menu Bar organizează toate operațiile editorului. Numărul și tipul operațiilor accesibile depind de modulele folosite. Operațiile editorului referitoare la context sunt accesibile prin folosirea butonului din dreapta al *mouse-ului* 

O parte din operațiile comune, care sunt accesibile prin *Menu Bar*, pot fi accesate și prin *Tool Buttons*. Semnificația acestor butoane, prezentate și în fig.3, se prezintă în tabelul 1.



Butoane folosite în Project Editor

**Tabelul 1.** Semnificația butoanelor din *Project Editor* 

1. Open object palette	6. Zoom
2. Check link consistency	7. Restore
3. Fail Selected objects	8. Configure discrete event simulation
4. Recover selected objects	9. View simulation results
5. Return to parent subnet	10. Hide or show all graphs

Workspace este spatiul de lucru din partea centrală a ferestrei editorului, care este folosit pentru crearea modelului rețelei, selectarea și deplasarea obiectelor rețelei, alegerea operațiilor specifice conextului.

Message Area, plasată în partea de jos a ferestrei, furnizează informații despre starea tool-ului. Message Buffer Window, plasata în partea de jos în stânga, permite accesul la o listă de mesaje, notificări, atenționări.

- **2.6.** Aplicatii de retea in Python (https://www.python.org/)
  - Python intro
  - Programare\_Python
  - Byte-of-python

### 3. Partea practica

AND COROLLIC 3.1. Strangerea de informatii privind conexiunea, numele calculatorului, adresa MAC si configurarile TCP/IP de retea.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Documents and Settings\admin>ipconfig ?
Error: unrecongnized or incomplete command line.
       ipconfig [/? | /all | /renew [adapter] | /release [adapter] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
                            /setclassid adapter [classid] ]
where
       adapter
                                        Connection name
                                      (wildcard characters * and ? allowed, see examples)
       Options:
             ions:
/? Display this help message
/all Display full configuration information.
/release Release the IP address for the specified adapter.
/renew Renew the IP address for the specified adapter.
/flushdns Purges the DNS Resolver cache.
/registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
/displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache.
/showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
/setclassid Modifies the dhcp class id.
The default is to display only the IP address, subnet mask and default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
       > ipconfig
> ipconfig /all
> ipconfig /renew
> ipconfig /renew EL*
                                                                  ... Show information.
... Show detailed information
                                                                   ... renew all adapters
... renew any connection that has its
                                                                   name starting with EL
... release all matching connections,
eg. "Local Area Connection 1" or
"Local Area Connection 2"
        > ipconfig /release *Con*
```


Pentru aflarea acestor informatii se alege (pe o statie Windows) : **Start > Run**. In campul *Open* al ferestrei **Run**, se introduce comada **cmd**. In acest moment se deschide fereastra de comanda, dupa care se tasteaza comanda **ipconfig /all**. Figura de mai jos reprezinta configurarile IP detaliate, rezultatul ultimei comenzi:

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe \_ | \_ | × Wicrosoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985–2001 Microsoft Corp. **3.2.** :\Documents and Settings\User>ipconfig /all indows IP Configuration Host Name acer Primary Dns Suffix Mixed No No Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix Description . . . Physical Address Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC Dhcp Enabled. Default Gateway :\Documents and Settings\User>\_

Testarea conectivitatii in retea, a configurarii corecte TCP/IP si a functiei de transmitere/receptie a interfetei de retea (NIC).

Utilitarul folosit este utilitarul *ping*. Poate fi folosit pentru masurarea timpului dus-intors a pachetelor IP trimise catre o statie din retea. El transmite pachete ICMP de tip 8 (Echo Request). Statia care primeste aceste pachete raspunde cu un pachet ICMP de tip 0 (Echo Reply). Intervalul scurs intre trimiterea unui "Echo Request" si primirea unui "Echo Reply" este afisat de *ping*. Protocolul ICMP (Internet Control Message Protocol) este inclus in orice implementare TCP/IP.


Testarea stivei de protocoale TCP/IP si a functiei de transmitere/receptie a NIC-ului de face testand adresa interna de *loopback* (127.0.0.1).



#### 3.3. Determinarea traseului parcurs de un pachet la destinatie.


Utilitarul folosit este *tracert*. Acest utilitar este similar cu *ping*, si transmite pachete de tip ICMP unei statii din retea, dar care retine tot traseul parcurs de pachete pana la destinatie, masurand timpii parcursi pana la sosirea

raspunsurilor de la ruterele intermediare. Astfel, acest program este foarte util pentru detectarea cauzelor pierderii unor pachete.



3.4. Monitorizarea conexiunilor in retea, afisarea tabelei de rutare a sistemului si statisticilor interfetei de retea (NIC).

Utilitarul utilizat este *netstat*. Testati urmatoarele optiuni: -a, -n,-b, -r, -e.




#### 3.5. Comanda TASKLIST

Comanda procesele care rulează în acel moment pe sistem împreună cu ID-ul acestora. Se va rula **tasklist /?** Precum si exemplele din help.

#### 3.6. Comanda PATHPING

În modul de folosire implicit, pathping va lista la început numărul de hopuri (numărul de pași între diferitele rutere sau servere de rețea) necesare pentru a atinge destinația IP sau URL, apoi va da ping fiecărui pas din rută de 100 de ori oferindu-vă o idee clară despre viteza conexiunii dintre sistemul țintă, precum și despre legăturile slabe din rețea. Se va rula comanda cu optiunile indicate in help (pathping <enter>).

### 3.7. testare arp



### 3.8. utilitarul net

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\ep_ov\net
The syntax of this command is:

NET [ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | NAME | PAUSE | PRINT | SEND | SESSION |
SHARE | START | STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
```

#### 3.9. utilitarul netstat

```
C:\Documents and Settings\admin>netstat ?
Displays protocol statistics and current TCP/IP network connections.
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-v] [interval]
                                                            Displays all connections and listening ports.
Displays the executable involved in creating each connection or listening port. In some cases well-known executables host multiple independent components, and in these cases the sequence of components involved in creating the connection or listening port is displayed. In this case the executable name is in [] at the bottom, on top is the component it called, and so forth until TCP/IP was reached. Note that this option can be time-consuming and will fail unless you have sufficient
      −a
−h
                                                              permissions.
                                                              Displays Ethernet statistics. This may be combined with the -s
       -е
                                                              option.
                                                            option.
Displays addresses and port numbers in numerical form.
Displays the owning process ID associated with each connection.
Shows connections for the protocol specified by proto; proto may be any of: TCP, UDP, TCPv6, or UDPv6. If used with the -s option to display per-protocol statistics, proto may be any of: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, or UDPv6.
Displays the routing table.
Displays per-protocol statistics. By default, statistics are shown for IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP, and UDPv6; the -p option may be used to specify a subset of the default. When used in conjunction with -b, will display sequence of components involved in creating the connection or listening port for all executables.
       -n
      -0
                 proto
        -p
                                                             components involved in creating the connection of listen-
port for all executables.
Redisplays selected statistics, pausing interval seconds
between each display. Press CTRL+C to stop redisplaying
statistics. If omitted, netstat will print the current
configuration information once.
       interval
```

netstat help netstat -ns

### 3.10. utilitarul nslookup

### 3.11. utilitarul ipv6 (windows xp!)/ windows 7, 10:

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/winsock/using-ipv6-2

The following command is available on Windows XP with SP1 and later to query and configure IPv6 on a local computer:

• Netsh.exe

```
C:\Users\EP>netsh interface ipv6 /?
The following commands are available:
Commands in this context:
6to4 — Changes
? — Displays
                   - Changes to the 'netsh interface ipv6 6to4' context.
- Displays a list of commands.
add
                   - Adds a configuration entry to a table.
delete
dump
                      Deletes a configuration entry from a table.
                   - Displays a configuration script.

Displays a list of commands.
Changes to the 'netsh interface ipv6 isatap' context.
Reset the IP configurations.

he lp
isatap
reset

Sets configuration information.
Displays information.

set
show
The following sub-contexts are available:
 6to4 isatap
To view help for a command, type the command, followed by a space, and then
 type ?.
```

Prior to Windows XP with Service Pack 1 (SP1), IPv6 configuration and management used several older command-line tools to configure and manage IPv6. Using these older tools, the IPv6 changes are not permanent and are lost when the computer or the IPv6 protocol was restarted.

The following older commands are available on Windows XP

- Net.exe
- Ipv6.exe
- <u>Ipsec6.exe</u>

### How to Ping IPv6 Address from Windows and Linux CLI

https://linoxide.com/linux-how-to/ping-ipv6-address-windows-linux-cli/

### 3.12. ping IPv4 si IPv6

http://www.ipv6now.com.au/pingme.php

# Ping by Hostname or IP Address

Ping measures the round-trip time for packets between this host and a destination host. This test uses 5 pings over IPv4 and IPv6. A response for both IPv4 and IPv6 means that the host is accessible over both protocols. A result of 'unknown host' means that the host may not be accessible via that protocol.

The results show a summary of the minimum, mean, maximum, and standard deviation of the round-trip times. If you see large variations in the time, or less than five ping responses, there may be congestion or some other problem on the network.

Enter Hostname or IP address	
google.com	Pina

### 3.13. Studiu de caz: INTRANET de capacitate mică.

In această studiu de caz ne propunem să analizăm o rețea Intranet a unei mici organizatii. In mod obișnuit o astfel de rețea este o rețea în topologie **stea.** 

Se analizează pentru început o rețea plasată in corpul A - *CorpA* . In continuare se analizează extensia rețelei prin adăugarea unei rețele în topologie stea in corpul B - *CorpB*. Se vor construi și testa aceste scenarii și se vor analiza **încărcarea cu trafic (load)** si **întârzierea (delay)** transmiterii pachetelor în cele două etape prevăzute în cele două scenarii.

## **Small Internetworks**

Se vor parcuge "pas cu pas" cele prezentate in tutorialul <u>Lab\_01\_Small\_Internetworls.pdf</u> (recomandare: TL\_01)

"In this tutorial, you will

- Build a network quickly
- Collect statistics about network performance
- Analyze these statistics"

### **ATENTIE:**

- La punctul 4:
- 4 Name the project and scenario, as follows:
- **4.1** Name the project **<NUME>\_Sm\_Int**. Exemplu: **MARCULESCU\_Sm\_Int** Include your **NAME** in the project name to distinguish it from other versions of this project.
- Se vor salva in .doc toate reprezentarile grafice obtinute in proiectul propriu, conform celor din tutorial, insotite de denumirile acestora.


- Se vor interpretarea rezultatele obtinute si, acolo unde tutorialul contine intrebari, se vor oferi raspunsuri argumentate si fundamentate, eventual prin consultarea altor surse (ex. Internet!).
- Se va tine cont de cele precizate la pagina 26:

Note—Be sure to delete the **stdmod** setting for the **Network Simulation Repositories** preference when you are finished doing tutorials. To delete the setting, select **Edit > Preferences**, search for **Network Simulation Repositories**, click on the value, and choose **Delete**.

- Procedure 2-6 (pag. 2-9 → 2-11) din <u>Lab\_01\_Small\_Internetworls.pdf</u> nu se va putea executa pe versiunea academica https://supportkb.riverbed.com/support/index?page=content&id=S24443
- Indicatii f. importante sunt puse la dispozitia cursantilor in readme\_mod\_work\_dir.pdf si readme\_lab\_modeler.pdf

Anexa: Riverbed Modeler Download Instructions https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/DOWNLOAD\_HOME

1.System Requirements



2. Downloading the Software (<a href="https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/DOWNLOAD\_HOME">https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/DOWNLOAD\_HOME</a> )

Academic Edition Account Signup: <a href="https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/SIGNUP\_NewUser">https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/SIGNUP\_NewUser</a>

If your computer meets the system requirements, shown above, then download the software from: <a href="https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/DOWNLOAD\_HOME">https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/DOWNLOAD\_HOME</a>

- 1. Complete the form (Name; Student; Course: Computer Networks; Organisation: "Ovidius" University, Constantza, Romania; Sponsored Professor: Eugen Petac, Ph.D; etc
- 1. You will get an email containing a username and password and a link for downloading the software. Follow the instructions on the website for downloading the software.
- 2. After downloading the software, double-click on the file, ......which you just downloaded.
- 3. Follow the on screen instructions to install the software.
- 4. Click on **Start/ Riverbed...**Now you should see:



5. Select **License/ License Management** from the menu. Follow the onscreen instructions to activate the product.

https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/REG\_TransactionCode

### **Observatii**

**1.Atentie** (Opnet) – Proiectul creat se salveaza implicit in:


C:\Users\student(NUME user)\op\_model\NUME\_PROIECT

NUME\_PROIECT contine projectul opnet propriu-zis

### **VARIANTA**

se arhiveaza intreg folderul Folder creat mai jos...el contine proiectul opnet propriu-zis

- In directorul ....\Studenti\Info3\Nume\_Prenume se creează directorul \L1\_Modeler\_Nume\_Prenume folosind:
  - $\circ$  File  $\rightarrow$  New  $\rightarrow$  Folder
- Se lansează în execuție Modeler.
- Se selectează directorul în care vor fi plasate fisierele proiectului.
  - $\circ$  File  $\rightarrow$  Model Files  $\rightarrow$ Add Model Directory
  - Se selectează directorul în care se va lucra (în acest director vor fi salvate fișierele proiectului curent)
  - Se arhiveaza L1\_Modeler\_Nume\_Prenume
- 2. Atentie (Modeler): Click dreapta pe "obiect" (ex. Router)..."Judec, deci exist!"



# 3.2. Aplicatii de retea in Python (https://www.python.org/)

### a. Instalare Python

### **RECOMANDARE:** Parcuregerea integrala a urmatoarelor materiale

- Python intro
- Programare Python
- Byte-of-python

#### b. Instalare netaddr

### Installing from the Python Package Index

The easiest way to install netaddr is to use pip.

Download and install the latest version from PyPI - http://pypi.python.org/pypi/pip and run the following command

pip install netaddr

### Installing from a source package

Download the latest release tarball/zip file and extract it to a temporary directory or clone the repository into a local working directory.

Run the setup file from directory:

python setup.py install

This automatically places the required files in the lib/site-packages directory of the Python version you used to run the setup script, may also be part of a virtualenv or similar environment manager.

c. Aplicatii: Adrese MAC/ MAC addresses (Tutorial 2.pdf)

#### 4. Tema:

- Toate punctele din sectiunea 3 "partea practica" se vor relua de catre cursanti, folosind etapele de lucru indicate.
- Arhiva cu numele **L2 nume+prenume info3.rar va contine**

a.L1\_nume+prenume.doc (document .doc): rezultatele experimentale comenzi insotite de capturi si comentarii, proiect Modeler (pasi intermediari importanti, rezultate/capturi pentru View node description si View link description (obs.2 anterioara), exercitiile rezolvate, raspunsuri la intrebari, rezultate finale, observatii finale) + AnalizaConectivitateUOC

**b.L1\_nume+prenume\_Modeler**: proiectul Modeler (observatia 1 anterioara),

Arhiva cu numele **L2\_nume+prenume\_info3.rar** se va trimite prin e-mail la adresa retelecdsd@gmail.com precizandu-se la subject: **L2\_nume+prenume\_info3**, pana pe data de **16** octombrie **2018**, ora **8.00** a.m. (Atentie, gmail nu "prea vrea" .rar in .rar http://www.makeuseof.com/tag/4-ways-email-attachments-file-extension-blocked/)

c.L1\_nume+prenume\_Python (.doc pentru aplicatiile Python <u>Tutorial\_2.pdf</u>); RECOMANDARE: <u>Python\_intro.pdf</u>

#### Obs:

Punctaj maxim (Data trimiterii temei)					
<= 16.10.2019	22,10,2019	26.10.2019	30.10.2019		
100 pct	80 pct	60 pct	50 pct		

Obs. Studentii "pasionati" (SI) de programare C++, pot opta (chiar sunt incurajati !!!) sa foloseasca SI/ SAU framework-ul Omnet++ www.omnetpp.org/, cu pastrarea scenariului pentru aplicatie, descris in laborator.

#### Referinte bibliografice:

http://www.computerhope.com/issues/ch000444.htm

https://www.whatismyip.com/unix-ip-commands/


https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/SIGNUP NewUser

http://www.cdsd.ro

http://www.winsocketdotnetworkprogramming.com/

### Anexa 1:

### **About Riverbed Modeler Academic Edition**



### **Academic Edition Account Signup**

https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/SIGNUP\_NewUser

Some of the restricted capabilities in *Riverbed Modeler Academic Edition* <a href="https://supportkb.riverbed.com/support/index?page=content&id=S24443">https://supportkb.riverbed.com/support/index?page=content&id=S24443</a>

### **Download Software**


If you do not already have the Modeler Academic Edition installer, you may download it here. You may also review the system requirements for installing and running Modeler Academic Edition. <a href="https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/DOWNLOAD\_HOME">https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/DOWNLOAD\_HOME</a>

#### **License Activation**

After installation, run the software. It will guide your through the product activation process. In special cases you may need to access the license activation site directly.

**Riverbed Modeler Academic Edition** provides a virtual environment for modeling, analyzing, and predicting the performance of IT infrastructures, including applications, servers, and networking technologies. Based on Riverbed's award-winning Modeler product, Academic Edition is designed to complement specific lab exercises that teach fundamental networking concepts. The commercial version of Modeler has broader capabilities designed to increase network R&D productivity; develop proprietary wireless protocols and technologies; and evaluate enhancements to stardards-based protocols. Riverbed software is used by thousands of commercial and government organizations worldwide, and by over 500 universities.

https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/DOWNLOAD\_HOME



### **License Activation**

https://rpmapps.riverbed.com/ae/4dcgi/REG\_TransactionCode

