Redução de dimensionalidade

Jacques Wainer

IC – Unicamp

Por que reduzir a dimensionalidade dos dados?

- classificador/regressor redução como uma etapa *necessária* do em modelos preditivos, muitos atributos podem confundir o
- em modelos exploratórios e preditivos, muitos atributos podem causar espaço essencialmente inútil - e portanto não ideias baseadas em dimensionality) que torna a noção de distancia entre pontos do o problema da "maldição da dimensionalidade" (*curse of* distancia podem não funcionar
- Meus dados podem ser visto como a combinação de poucos padrões? Quais são estes padrões?

Remoção de atributos

Normalmente, para dados com muitos atributos:

- atributos categóricos): os dois atributos dizem praticamente a mesma entre si (correlação para atributos numéricos, informação mutua para • pode-se remover um de 2 atributos que são altamente relacionados coisa
- pode -se remover atributos categóricos que tem uma distribuição de dados muito (muito!!) desbalanceada - poucos dados de um tipo e muitos de outro.
- pode-se remover atributos com pequena variância (em relação a atributos similares) - isso inclui o exemplo acima!
- remover atributos categóricos com muitos valores presentes (CEP) mas agrupa-los pode ser util (os primeiros 2 dígitos do CEP).

Mas se voce esta buscando anomalias, então os itens anteriores pode ser a chave de encontrar anomalias!

Para modelos exploratórios, na maioria da vezes remoção de atributos não é algo interessante.

Remoção de atributos

Para modelos preditivos

- remover atributos que são pouco relacionados com o atributo de saída:
- pode ser derivado de considerações teóricas lateralidade para prever a altura de uma pessoa
- mas pode ser empiricamente definido dos proprios dados:

Para modelos modelos preditivos é quase sempre bom remover alguns (ou muitos) atributos.

Principal Component Analisys - PCA

Para dados vetoriais:

- determinar as direções que explicam/contém a maioria da variação dos dados
- as direções são chamadas de principal components, e ordenadas de tal forma que o PC1 é a direção de maior variação, PC2 é a segunda maior variação, etc. 🔰 link •
- os PC são ortogonais entre si

Intuições sobre PCA

PCA modela os dados como elipsóides (da dimensão dos dados) e o 10 componente é a direção mais alongada do elipsóide, o 20 PC a segunda direção mais alongada •

Ha duas funções que calcula o PCA no R padrão (e mais em outros pacotes)

- as 2 funções usam algoritmos diferentes, um é "melhor" que o outro
- a função prcomp 🕶 é a implementação mais moderna e deve ser usada sempre que possível
- princomposina é a implementação mais antiga e não preferencia

```
> data(USArrests)
```

> pca1

Standard deviations:

[1] 1.5748783 0.9948694 0.5971291 0.4164494

Rotation:

= T quase sempre! A função prcomp deve ser chamado com scale.

- o PCA primeiro padroniza os dados. Isto é:
- remove a média de cada atributo dos dados
- divide cada atributo pelo desvio padrão dos valores do atributo (é isso que o scale. = T faz).
- a parte da saída Standard deviations: indica o desvio padrão dos dados nas direções PC1 PC2 etc. 0
- a parte Rotation: indica as direções dos PC1, PC2 etc (em função das coordenadas originais (Murder, Assault, etc •

problemática se algum atributo tem um valor só. Neste caso o desvio padrão é 0 e dividir por 0 da erro. É possível não usar o scale. A parte da padronização que divide pelo desvio padrão pode ser

- > pca2=prcomp(USArrests)
- > pca2

Standard deviations:

6.489426 [1] 83.732400 14.212402

Rotation:

	PC1	PC2	PC3	PC4
Murder	0.04170432	-0.04482166	0.07989066	-0.99492173
Assault	0.99522128	-0.05876003	-0.06756974	0.03893830
UrbanPop	0.04633575	0.97685748	-0.20054629	-0.05816914
Rape	0.07515550	0.20071807	0.97408059	0.07232502

princomp da os mesmos resultados, mas a chamada é um pouco diferente

- > pca3=princomp(USArrests,cor=T)
- > pca3

Call:

cor = Tprincomp(x = USArrests,

Standard deviations:

1.5748783 0.9948694 0.5971291 0.4164494 Comp.4 Comp.3 Comp. 2 Comp. 1

50 observations variables and

> pca3\$loadings

Loadings:

Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 0.188 -0.268 -0.743 0.649 0.418 - 0.341-0.278 -0.873 -0.378 0.818 -0.543 -0.167-0.536-0.583 ${f UrbanPop}$ Assault Murder Rape

PCA e redução de dimensionalidade

Como o PCA determina os componentes principais por order de variância, a forma mais comum de reduzir a dimensionalidade é pegar apenas os primeiros PC dos dados.

O atributo x do resultado do PCA tem os valores dos dados nas coordenadas PC. É so usar as primeiras coordenadas

PCA e redução de dimensionalidade

> head(pca1\$x)

PC4 -0.434175454-0.826264240-0.180973554-0.3385592400.0014501640.154696581 PC3 -0.439803660.05423025 0.592541001.08400162 2.01950027 0.11342217 1.1220012 1.1085423 1.0624269 -0.7384595-1.5274267-0.9776297 -1.9305379-1.7454429-2.4986128-0.97566040.1399989-1.4993407California Colorado Arkansas Alabama Arizona Alaska

> head(pca1\$x[,1:2])

PC1 PC2

1.12200121.0624269 -0.9756604-1.9305379Alabama Alaska

-0.7384595-1.7454429Arizona

1.1085423 0.1399989 Arkansas

-1.5274267-0.9776297 -2.4986128-1.4993407California Colorado

PCA e redução de dimensionalidade

Pode-se trabalhar direto nos dados pca\$x[,1:2] ou pode-se converter os dados de volta para as dimensões originais

```
z = pca1$x[,1:2] %*% t(pca1$rotation[,1:2]
                                        > head(z)
```

	Murder	Assault	${ m UrbanPop}$	Rape	
1abama	0.9920554	0.7799093	-0.7078698	0.3424735	
11aska	1.4788608	1.3255791	-0.3902348	0.8713524	
ırizona	0.6265723	0.8790939	1.1300983	1.0720877	
ırkansas	0.3885458 (0.1267449	-1.0064890	-0.2615597	
Jalifornia	0.7002647	47 1.1700159	2.0282388	1.6133934	
Colorado	0.3946699	99 0.6906107	1.2703841	0.9783655	

os dados transformados estão padronizados (media = 0 e desvio padrão =estão em um subespaço de 2 dimensões (nas coordenadas PC). Note que Os resultados estão nas coordenadas originais mas refletem dados que

Como usar o PCA para redução de dimensionalidade

Automático

- voce já sabe que quer manter apenas k dimensões dos dados
- Faça pca1\$x[,1:k]

Como usar o PCA para redução de dimensionalidade

KDD:

 Critério de Kaiser - fique com os PC cuja desvio padrão são maiores que 1

```
Standard deviations:
> pca1
```

[1] 1.5748783 0.9948694 0.5971291 0.4164494

- neste caso ficariamos com as 2 primeiras dimensões
- fique com os PCs cuja soma cumulativa dos quadrados do desvio padrão atinge de 80 a 90% da variância total
- [1] 0.6200604 0.8675017 0.9566425 1.0000000 > cumsum(pca1\$sdev^2)/sum(pca1\$sdev^2)
- neste caso ficariamos com 2 ou 3 dimensões
- busque um "joelho" (ou "cotovelo") no scree plot (diagrama do quadrado do sdev pelo PC 🕦
- este ultimo método é menos confiável.

Scale ou não scale?

- T permite que se use as regras acima para escolher o número de dimensões • usar o scale.
- analises que se baseiam em distancia (quase todas) ficam modificadas. mas o scale modifica as distancias entre os pontos e portanto
- mas scale é a "unica" forma de padronizar atributos que tem medidas/unidades diferentes

Recomendação:

- jogue fora atributos que não variam
- use o scale principalmente se os atributos são numéricos e tem diferentes "sentidos" /unidades
- se todos so atributos são categóricos, e forma convertidos usando o one-hot encoding, normalmente não se faz o scale

Redução de dimensionalidade como aproximação de matrizes

- \bullet Os dados podem ser vistos como uma matrix X de n linhas (n dados) e d dimensões (os dados tem d atributos numéricos)
- ullet vamos aproximar X pelo produto de 2 matrizes DN e B onde
- ullet (novos dados) tem n linhas mas k colunas (k < d dai a redução de dimensionalidade)
- B (bases) é uma matrix de k linhas e d colunas.
- ullet ND representa os dados usando uma nova base (como no PCA) e precisa de menos coordenadas nessa nova base - esta base tem kcoordenadas
- e B é a nova base cada linha de B descreve uma nova coordenada (em função das d coordenadas originais)
- VIIII é um boa ilustração disso mas ele troca linhas por colunas mais aidante nos slides (quem é coordenada e quem é dado).
- ullet descubra ND e B de tal forma que o produto ND imes B seja o mais proximo de X possível.

Redução de dimensionalidade como aproximação de matrizes

- Pode-se colocar restrições na matriz ND (normalmente).
- Desta forma cada novo dado é uma soma ponderada dos padrões de Por exemplo, os valores de ND devem ser positivos ou 0 (NNMF). B - isto é uma das alternativas para sistemas de recomendação
- se X é entre 0 e 1, tanto ND quanto B podem ser limitados para 0 e Allocation) LDA é uma das formas mais comuns de redução de 1, que da uma interpretação probabilistica - (Latent Dirichelet dimensionalidade para texto.
- ND pode ter muitos 0 e os outros valores positivos. Neste caso a solução é chamada *esparsa*
- B são os "representantes" de cada grupo. Há variações esparsas para apenas um 1. Nesse caso ND indica a que grupo o dado pertence, e algumas formas de agrupamento (próxima aula) podem ser vistos como fatoração. Cada linha de ND pode ter todos os valores 0 e agrupamento com interseção

PCA como aproximação de matrizes

- PCA é a fatoração SVD (singular value decomposition) da matrix $X=U\Sigma V^T$ onde Σ é uma matriz k imes k diagonal, e U e V são ortogonais.
- ullet PCA $cute{\epsilon}$ a forma de decompor X=ND imes B que possui menor erro
- PCA também pode ser visto como a decomposição em autovalores e autovalores da matrix de covariância de X $(X imes X^T)$

Tarefa

- Usando as 4 primeiras dimensões do dataset iris (que ja vem dentro do R), salve no arquivo iris2d.csv o resultado reduzir o numero de dimensões de iris para 2. Entrega até o fim do dia.
- Utilizando as respostas do questionário para os alunos
- remover os atributos com texto livre
- converter os atributos ordenados ("Proficiência em X" e "Dominio em X") para números (de 1 a 5)
- descobrir qual o número de dimensões deve-se manter do dataset
- ightharpoonup Entrega até o 28/10