


Enzymes



آنزیم ها

آنزیمها کاتالیزورهای پروتئینی هستند که سرعت واکنشها را بدون اینکه خود مصرف شوند افزایش می‌دهند. در واکنشهایی که از نظر انرژی انجام پذیر هستند، آنزیمها مواد واکنش دهنده (که سوبسٹرا گفته می‌شوند) را به بهترین مسیر هدایت می‌نمایند و در نتیجه وقایع متابولیکی را جهت می‌دهند.

مشابهت آنزیمها با کاتالیزورهای شیمیایی:

۱- طی واکنش مصرف یا تولید نمی‌شوند. ۲- واکنشها را انجام پذیر نمی‌کنند بلکه سرعت آنها را که بسیار کم است افزایش می‌دهند.

تفاوت آنزیمها با کاتالیزورهای شیمیایی:


۱- آنزیمها پروتئین هستند، البته بعضی از RNA‌ها که ریبوزیم(ribozyme) گفته می‌شوند دارای فعالیت کاتابولیکی (برش یا تولید فسفودی‌استر) هستند اما تعدادشان خیلی کم است.

۲- آنزیمها بسیار اختصاصی هستند و فقط محصولی خاص را تولید می‌نمایند (واکنشهای جانبی ندارند).

۳- در یک محدوده معینی از دما و PH فعالیت می‌نمایند.

I- خصوصیات عمومی آنزیمهای:

۱- جایگاه فعال: جایگاهی است در آنزیم به صورت شکاف با پاکت که زنجیره جانبی اسیدهای آمینه آنزیمهای در آن قرار می‌گیرند و محلی را برای اتصال سویسترا فراهم می‌نمایند (شکل ۱-۴). سویسترا در این محل به آنزیم متصل می‌شود و کمپلکس آنزیم - سویسترا (ES) را تولید می‌کند. ES در اثر فعالیت آنزیم به کمپلکس آنزیم - محصول (EP) تبدیل و سپس محصول جدا می‌گردد.




۲- کارآیی کاتالیز (Turn Over Number) : واکنش های آنزیمی معمولاً $15^{\text{th}} - 15^{\text{th}}$ برابر سریع تر از واکنشهای غیر آنزیمی پیشرفت می کند. تعداد مولکول های سویستراتی که توسط یک آنزیم در واحد زمان تبدیل به محصول می شود را آنزیمی گویند. واحد آن هم $\text{min}^{-1} \text{S}^{-1}$ یا TON یا نابت کاتالیتیک (K_{cat}) بیان می کند که یک آنزیم چقدر فعالیت دارد. K_{cat} مقایسه بین توان کاتالیتیک آنزیمهها را امکان پذیر می کند.

۳- اختصاصیت: آنزیم ها برای انجام یک واکنش اختصاص دارند و همچنین روی یک سویستراتی خاص (و یا تعداد کمی سویستراتی مشابه) واکنش انجام می دهند(اختصاصیت به واکنش و سویسترا). اختصاصیت آنزیم به گروههای فعال آنزیم، گروههای فعال سویسترا و چگونگی در کنار هم بودن این گروههای فعال بستگی دارد. در مورد اختصاصی بودن آنزیمهها دو تئوری وجود دارد:


- ۱- تئوری قفل و کلید (lock and key theory): جایگاه فعال آنزیم از نظر شکل فضائی مکمل سویسترا است.
- ۲- تئوری قالب القاء شده (induced fit theory): وقتی سویسترا به آنزیم متصل گردید، شکل فضائی آنزیم بصورت مکمل سویسترا تغییر می یابد.

HOLOENZYME

=



۴- کوفاکتورها: بعضی از آنزیمها برای انجام واکنش آنزیمی نیازمند یک ماده دیگری برای کمک به آنها هستند. اگر این ماده معدنی باشد (مثل یونهای فلزی Fe^{2+} و Zn^{2+}) به آن کوفاکتور و اگر این ماده دارای ساختمان آلی باشد به آن کوآنزیم گویند که اغلب مشتقات ویتامینها می‌باشند (مثل NAD^+ و FAD^+). به ساختمان پروتئینی آنزیم بدون کوفاکتور آپوآنزیم (apoenzyme) و به مجموع آنزیم و کوفاکتور هولوآنزیم (holoenzyme) گفته می‌شود. کوآنزیم‌هایی که بطور موقت به آنزیم‌ها متصل می‌گردند و قادر به جدا شدن از آن هستند کوسوبسکترا (cosubstrates) گفته می‌شوند (مثل NAD^+) اما اگر اتصال کوآنزیم به آنزیم از نوع اتصالات محکم باشد (جدا نشود) به آن روش پروستتیک (prosthetic group) گویند مثل FAD^+ و یا بیوتین در آنزیم کربوکسیلاز.



۵- تنظیم فعالیت: فعالیت آنزیمهای بسته به نیازمندیهای سلول می‌تواند تنظیم (فعال یا مهار) گردد.

۶- مکان آنزیمهای در سلول: بعضی آنزیمهای در ارگانلهای خاصی قرار گرفته‌اند (شکل ۲-۴) اینکار باعث تفکیک سوبسترا یا محصولهای واکنش از نقاط دیگر و ایجاد یک محیط مناسب برای انجام واکنش و جهت دادن واکنشها در مسیرهای متناسب می‌گردد.

II- آنزیم ها چگونه کار می کنند (کینتیک آنزیمی) :

مکانیسم فعالیت آنزیمها از دو منظر قابل بررسی است:


۱- از نقطه نظر تغییرات انرژی که در طی واکنش صورت می گیرد. از این منظر آنزیم یک مسیر مناسبی از نظر انرژیکی را نسبت به حالتی که آنزیم وجود ندارد القاء می کند.

۲- از نقطه نظر اینکه جایگاه فعال چگونه به انجام واکنش کمک می کند.


۱- تغییرات انرژی آزاد طی واکنش :

تمام واکنشهای شیمیایی دارای یک سد انرژی که مواد واکنش دهنده و محصولات را از یکدیگر جدا می کند هستند و به انرژی آزاد اکتیواسیون معروف است. انرژی اکتیواسیون مقدار انرژی لازم برای تبدیل یک ماده به یک ترکیب واسطه با انرژی بالاتر (حالت گذار) است. مثلاً در واکشن $A \leftrightarrow T^* \leftrightarrow B$ ماده A به اندازه انرژی اکتیواسیون انرژی جذب می کند تا به حالت گذار (T^*) برسد. ماده در حالت گذار آمده انجام واکنش (ایجاد یا شکست یک پیوند) می باشد (قله منحنی در شکل ۳-۴). مولکولها برای اینکه بتوانند به محصول تبدیل شوند بایستی انرژی کافی بدست آورند تا از سد انرژی بگذرند و به حالت گذار (transition state) برسند.


There is no difference in the free energy of the overall reaction (energy of reactants minus energy of products) between the catalyzed and uncatalyzed reactions.





شکل (۳-۴) انرژیک آنزیم در انرژی فعال سازی یک واکنش.



سرعت واکنش: در حالت عادی تعداد مولکولهایی که دارای انرژی کافی برای رسیدن به حالت گذرا باشند کم است. سرعت یک واکنش به تعداد مولکولهایی که انرژی لازم برای عبور از این سد انرژی را تحصیل کرده اند بستگی دارد. آنزیمهها با کاهش انرژی اکتیواسیون تعداد مولکولهای در حالت گذار را افزایش می‌دهند و بنابراین سرعت واکنش زیاد می‌گردد. یعنی مواد واکنش‌دهنده را از مسیری هدایت می‌نمایند که نیاز به انرژی اکتیواسیون کمتری دارد. بنابراین آنزیمهها انرژی مواد واکنش‌دهنده یا محصولات را تغییری نمی‌دهند و در نتیجه روی تعادل اثری ندارند.






عوامل موثر بر سرعت واکنشهای آنزیمی:


آنزیم ها را می توان از سلول استخراج کرد و خصوصیات آنها را در لوله آزمایش مورد بررسی قرار داد (به این روش *in vitro* گویند). آنزیم های مختلف پاسخ های متفاوتی نسبت به تغییر در دما، PH و غلظت سوبسترا از خود نشان می دهند. در این قسمت به بررسی عواملی که روی سرعت یک واکنش آنزیمی اثر می گذارند می پردازیم. سرعت واکنش آنزیمی، عبارت است از تعداد مولکولهای سوبسترا که در واحد زمان به محصول تبدیل می گردند و واحد آن M/min با V (velocity) نشان داده می شود. مطالعه تغییرات در سرعت واکنش های آنزیمی به ما این امکان را می دهد تا چگونگی کارکرد آنها در سلول را مورد ارزیابی قرار بدهیم (که *in vivo* گفته می شود).

۱- دما: سرعت واکنشهای آنزیمی با افزایش دما افزایش می یابد و حداکثر آن، نقطه بهینه (optimum) حرارتی است(شکل ۵-۴). افزایش دما منجر به افزایش تعداد ملکول هایی می شود که توانایی عبور از سد انرژی اکتیواسیون را دارند. افزایش بیشتر دما از نقطه بهینه به علت تخریب ساختمان آنزیم باعث کاهش سرعت می گردد. دمای بهینه برای اکثر آنزیم های بدن انسان بین $25-40^{\circ}\text{C}$ است و در دمای بالای 40°C آنزیم ها شروع به دناوره شدن می کنند اما باکتری های گرمادوستی در چشمه های آبگرم وجود دارند که دارای آنزیم هایی با دمای بهینه 70°C می باشند.




شکل (۵-۴) اثر دما در سرعت یک واکنش آنزیمی

۲- اثر PH: تغییر PH با اثر روی یونیزاسیون گروههای فعال سویسترا و آنزیم، روی سرعت واکنش اثر می‌گذارد (شکل ۶-۴). هنلاً اگر برای فعالیت موثر بک آنزیم لازم باشد گروه آمین زنجیره جانبی پک اسیدآمینه موجود در جایگاه فعال بصورت پروتونه باشد (NH^{3+}) باشد آنگاه اگر PH را قلیایی کنیم، این گروه دپروتونه می‌شود و سرعت واکنش کاهش می‌یابد. از طرفی تغییر PH می‌تواند روی ساختمان آنزیم نیز اثر بگذارد و آنرا دناتوره کند چرا که ساختمان پروتئینی آنزیم به فرم یونی زنجیرهای جانبی اسیدهای آمینه بستگی دارد. PH بهینه (optimum PH) یعنی PH که در آن آنزیم بهترین کارکرد را دارد و برای هر آنزیم متفاوت است، مثلاً پپسین در $\text{PH} = 2$ دارای حداکثر فعالیت است در حالیکه آنزیمهایی که در $\text{PH} = 7$ خنثی حداکثر فعالیت را دارند در $\text{PH} = 2$ غیرفعال هستند. آکالین فسفاتاز نیز در $\text{PH} = 9$ قلیائی دارای حداکثر فعالیت می‌باشد (شکل ۶-۴).



شکل (۶-۴) اثر PH در سرعت یک واکنش آنزیمی.

۳- اثر غلظت آنزیم: در صورت ثابت بودن مقدار سوبسترا، هرچه مقدار آنزیم افزایش یابد، سرعت هم افزایش می‌یابد.




۴- اثر غلظت سوبسترا: با فرض ثابت بودن غلظت آنزیم، هرچه غلظت سوبسترا افزایش یابد، سرعت هم افزایش می‌یابد البته تا یک حدی که به آن سرعت ماکزیمم (V_{max}) گویند (شکل ۴-۷). از این حد به بعد افزایش غلظت سوبسترا اثری روی سرعت ندارد چرا که تمامی جایگاههای فعال آنزیمهها با سوبسترا پر شده است. اگر نمودار سرعت به غلظت سوبسترا رسم گردد بصورت منحنی هایپربولیک درمی‌آید. در مواقعي که غلظت سوبسترا کم است سرعت از نوع درجه ۱ است (first order) یعنی سرعت به غلظت سوبسترا بستگی دارد و اگر غلظت سوبسترا زیاد باشد واکنش از نوع درجه صفر (zero order) است یعنی سرعت به غلظت سوبسترا بستگی ندارد (شکل ۴-۹).


توجه: نمودار آنزیمهای آلستریک بصورت سیگموئیدی (sigmoidal) در می‌آید، مشابه نمودار مربوط به اشباع هموگلوبین با اکسیژن.

آنزیمهای آلوستربیک دسته‌ای از آنزیمهای هستند که واکنش‌های تنظیمی و کلیدی در یک مسیر متابولیکی (committed steps) را کاتالیز می‌کنند و معمولاً دارای چند زیر واحد و همچنین زیر واحد تنظیمی هستند. فعالیت این آنزیمهای بوسیله اتصال تنظیم کننده‌های آلوستربیک (که افکتور (effector گفته می‌شوند) به ناحیه تنظیمی در آنزیم کنترل می‌شود. این تنظیم بوسیله اتصال به محلی غیر از جایگاه فعال آنزیم (مثلًا به جایگاه آلوستربیک) صورت می‌گیرد و تغایل آنزیم به سویسترا و یا ماکریسم فعالیت کاتالیتیکی یا هر دو را تغییر می‌دهد. افکتورهایی که فعالیت آنزیمهای را زیاد می‌کنند افکتور ثابت (positive effectors) و آنهایی که فعالیت آنزیم را مهار می‌کنند افکتور منفی (negative effectors) گویند. افکتورهای آلوستربیک از نظر

At high concentrations of substrate ($[S] \gg K_m$), the velocity of the reaction is zero order—that is, it is constant and independent of substrate concentration.



At low concentrations of substrate ($[S] \ll K_m$), the velocity of the reaction is first order—that is, it is proportional to substrate concentration.




شکل (۴-۸). تأثیر غلظت سوبسٹرا در سرعت واکنش

برای دو آنزیم، آنزیم ۱ با K_m کوچک و آنزیم ۲ با K_m بزرگ.

مدل کینتیکی میکائیلیس - متنون :

دو دانشمند بنام میکائیلیس و متنون مدلی را ارائه کردند که شما اغلب واکنشهای آنزیمی را توجیه میکنند. در این مدل، آنزیم (E) بطور برگشت پذیری با سوبسٹرا (S) ترکیب می شود و ایجاد کمپلکس آنزیم- سوبسٹرامی کند (ES) سپس کمپلکس شکسته می شود و به آنزیم آزاد و محصول (P) تبدیل می گردد (K_1 و K_2 ثابت‌های سرعت هستند):



رابطه میکائیلیس متنون : رابطه نشان می دهد که چگونه سرعت واکنش با غلظت سوبسٹرا تغییر می کند:

$$V_0 = \frac{V_{\max} \cdot [S]}{K_m + [S]}$$

V_0 = سرعت اولیه واکنش ، K_m = ثابت میکائیلیس که برابر است با $[S] \cdot (K_{-1} + K_2/K_1)$ ، V_{\max} = سرعت ماکزیمم

نتایج حاصل از کنیتیک میکائیلیس منتون:

- ۱- **Km** (ثابت میکائیلیس): عبارت است از مقدار سوبسترانی که بتواند باعث ایجاد نصف سرعت ماکزیمم گردد. Km برای هر آنزیم و سوبسترا مقدار مخصوصی است(شکل ۴-۸ و ۴-۹). گرچه Km یک ثابت تجزیه واقعی نیست اما بازتاب دهنده تمایل آنزیم به سوبسترا میباشد، بنابراین اگر Km کوچک باشد، تمایل آنزیم به سوبسترا زیاد است (یعنی مقدار کمی سوبسترا برای رسیدن به V_{max} لازم است) و اگر Km بزرگ باشد یعنی تمایل E به S کم است (شکل ۴-۸). Km با غلظت آنزیم تغییر پیدا نمی کند.
- ۲- درجه واکنش: اگر $[S]$ خیلی کمتر از Km باشد، واکنش از درجه اول (first order) است یعنی سرعت با $[S]$ متناسب است اگر $[S]$ خیلی بیشتر از Km باشد، واکنش نسبت به سوبسترا از درجه صفر است یعنی سرعت به غلظت سوبسترا وابسته نیست (درموقع V_{max}). اگر $[S]$ بین این دو حالت باشد واکنش mixed-order خواهد شد یعنی تناسب سرعت با غلظت سوبسترا دائمادر حال تغییر است(شکل ۴-۹).
- ۳- ارتباط سرعت با غلظت آنزیم: هرچه غلظت آنزیم افزایش یابد، سرعت هم افزایش مییابد و بالعکس. برای مثال اگر غلظت آنزیم نصف شود سرعت اولیه (V_0) و سرعت ماکزیمم (V_{max}) به نصف مقدار اولیه کاهش مییابد.

V- دسته‌بندی و نامگذاری آنزیمها :

- A - روش عمومی (trivial) : در این روش پسوند -ase به نام سویسترازی واکنش اضافه می‌گردد (مثل sucrase با urease). در بعضی موارد نام آنزیم هیچ مشخصه‌ای از اینکه چه عملی انجام می‌دهد ندارد مثل پپسین (pepsin) و با تریپسین (trypsin).
- B - نامگذاری سیستمیک : اتحادیه بین‌المللی بیوشیمی و بیولوژی ملکولی (IUBMB) آنزیمها را به ۶ دسته (کلاس) بزرگ که هر کدام دارای چندین زیر‌کلاس (subclass) هستند تقسیم نموده است (شکل ۲۰-۴):

۱- اکسیدوردوکتازها(Oxidoreductases): آنزیمهای دخیل در اکسیداسیون و احیاء.

۲- ترانسفرازها(Transferases): انتقال دهنده گروههای شیمیائی (مثل آمین یا فسفات) هستند.

۳- هیدرولازها(Hydrolases): با اضافه کردن آب به پیوند آنرا می‌شکنند (هیدرولیز کنند).

۴- لیازها(Lyases): با اضافه کردن یا برداشتن آب، آمونیاک با CO_2 پیوند دوگانه را تشکیل می‌دهند. برش پیوندهای C-C و C-S و پیوندهای C-N معینی را کاتالیز می‌کنند.

۵- ایزومرازها(Isomerases): نوترتیبی اتمها در درون ملکول را انجام می‌دهند.

۶- لیگازها(Ligases): دو ملکول را بهم متصل می‌نمایند یعنی اتصال کرین با اکسیژن یا گوگرد یا نیتروژن را با مصرف ATP کاتالیز می‌کنند.