

คู่มือปฏิบัติงาน — คนขับรถ

ระบบรองรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง — <https://schoolbuslampang.com> เวอร์ชัน Phase 10.13C

- อัปเดต 2026-06-24

□ **หมายเหตุภาพหน้าจอ:** ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ/เบอร์) ในภาพถูกเบลอเพื่อความเป็นส่วนตัว — เมื่อใช้งานจริงจะแสดงข้อมูลตามปกติ

ภาพรวม 30 วินาที

- **บทบาทนี้ทำอะไรได้:**
 - ตรวจรถก่อนออก (pre-trip) — บังคับก่อนเช็คชื่อ
 - ดูรายชื่อนักเรียนในรถของตัวเองประจำวัน
 - บันทึกรับ-ส่งนักเรียน (เช็คชื่อ) ทีละคนหรือทั้งคัน + บันทึกการลา
 - ส่งคำขอเพิ่ม/ถอนนักเรียนให้โรงเรียนอนุมัติ
 - แจ้งเหตุฉุกเฉิน + ส่งตำแหน่งรถ live + ดู/สร้างจุดรับส่ง
 - แก้ไขข้อมูลคนขับ/รถ + เปลี่ยนรหัสผ่าน
- **เข้าระบบด้วย:** ใช้ ทะเบียนรถ เป็นชื่อผู้ใช้ (เช่น ๒๒ 2210 ๒๒๒๒๒๒)
- **อุปกรณ์ที่แนะนำ:** มือถือเป็นหลัก (mobile-first, มีแถบล่าง 4 แท็บ + ปุ่มเมนู ≡ มุมซ้ายบน) — แท็บเล็ต/คอมพิวเตอร์ใช้ได้ (เห็นแถบเมนูด้านข้างค้างตลอด)

☐ แนะนำบันทึก URL ไว้ที่หน้าจอหลักของมือถือ (Add to Home Screen) เพื่อเปิดใช้งานเหมือนแอป

สารบัญงาน

4. กด เข้าสู่ระบบ



ระบบรถรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ใช้/ทะเบียนรถ

กรอกชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

กรอกรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ระบบกำกับความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (เดสก์ท็อป)



ระบบรถรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ

กรอกชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

กรอกรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

🛡️ ระบบกำกับความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (มือถือ)

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เข้าสู่หน้าแรก/ภาพรวมวันนี้ได้ (เข้าครั้งเดียวอยู่ได้ทั้งวัน — token อายุ 24 ชั่วโมง)

⚠️ ถ้าติดปัญหา:

- "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" → ทะเบียนรถหรือรหัสผ่านผิด
- "บัญชีนี้ถูกปิดการใช้งาน" → ติดต่อ admin
- "มีการพยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งจากเครือข่ายนี้" → รอประมาณ 15 นาที
- ลืมรหัสผ่าน: ระบบไม่มีปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" และคนขับตั้งรหัสใหม่เองไม่ได้ → ติดต่อ admin หรือเจ้าหน้าที่โรงเรียนให้รีเซ็ตให้

บังคับเปลี่ยนรหัสครั้งแรก

ใช้เมื่อ: บัญชีถูกตั้งให้ต้องเปลี่ยนรหัส (เพิ่งสร้าง/ถูกรีเซ็ต) — ขึ้นข้อความ "กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้น"

ขั้นตอน:

1. ระบบพาไปหน้า เปลี่ยนรหัสผ่าน อัตโนมัติ (ใช้เมนูอื่นไม่ได้จนเปลี่ยนเสร็จ)
2. ตั้งรหัสใหม่ตามเงื่อนไข แล้วกรอกยืนยันให้ตรงกัน
3. บันทึก แล้วเข้าสู่ระบบใหม่ถ้าระบบให้

เปลี่ยนรหัสผ่าน

กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเริ่มต้นก่อนใช้งานระบบ

รหัสผ่านปัจจุบัน

รหัสผ่านใหม่ (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร)

ยืนยันรหัสผ่านใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ภาพ: หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน (บังคับเปลี่ยนครั้งแรก)

⚠ **เงื่อนไขรหัสผ่าน (บังคับที่เซิร์ฟเวอร์):** อย่างน้อย 8 ตัวอักษร, ห้ามคาดเดาง่าย (เช่น 12345678 , password , ตัวอักษรซ้ำตัวเดียวทั้งหมด), ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้ (ทะเบียนรถ) และต้องไม่ซ้ำกับรหัสผ่านเดิม — ถ้าไม่ผ่านจะขึ้น เช่น "รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร" หรือ "รหัสผ่านนี้คาดเดาง่ายเกินไป กรุณาใช้รหัสผ่านอื่น" ⚠ หลังเปลี่ยนรหัสผ่าน เซสชันเดิม (token เก่า) ใช้ไม่ได้ทันที — อาจต้องเข้าสู่ระบบใหม่

งานที่ 2 — ตรวจรถก่อนออก (Pre-trip)

ใช้เมื่อ: ก่อนเช็คชื่อทุกวัน — บังคับวันละ 1 ครั้ง (ถ้ายังไม่ตรวจ ปุ่มเช็คชื่อจะถูกล็อก)

ขั้นตอน:

1. เปิดหน้าแรกครั้งแรกของวัน — หน้าต่าง "ตรวจรถก่อนออก" จะด้งขึ้นมา (มี 6 รายการ: ยางรถ/ลมยาง, ไฟหน้า-ไฟท้าย, กระจก/กระจกมองข้าง, เบรก, เข็มขัดนิรภัย/ที่นั่ง, ความสะอาดภายในรถ)
2. ถ้าทุกอย่างปกติ กด "ทุกรายการปกติ — ออกได้" (ปุ่มเขียว)
3. ถ้ามีปัญหา กด "มีรายการผิดปกติ" (ปุ่มเหลือง) → เลือกรายการที่ผิดปกติ → กรอก "รายละเอียด (ถ้ามี)" → กด "บันทึกการผิดปกติ (N รายการ)"



หน้าแรก



คำขอ



ฉุกเฉิน



โปรไฟล์

ภาพ: แบบฟอร์มตรวจสอบสภาพรถก่อนออก (6 รายการ)

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ป้ายสถานะการตรวจรถบนหน้าแรกเปลี่ยนเป็น "ตรวจสอบสภาพรถแล้ว" (หรือ "ตรวจสอบสภาพรถแล้ว · มีรายการผิดปกติ") และปุ่มเช็คชื่อใช้งานได้

△ ถ้าติดปัญหา:

- กดเช็คชื่อแล้วขึ้น "กรุณาตรวจรถก่อนออกก่อนเช็คชื่อ" → ทำขั้นตอนตรวจรถให้เสร็จก่อน

i ถ้าบันทึกว่ามีรายการผิดปกติพร้อมรายละเอียด ระบบจะสร้างบันทึกเหตุฉุกเฉินให้อัตโนมัติ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

งานที่ 3 — ดูหน้าแรก / ภาพรวมวันนี้

ใช้เมื่อ: เริ่มงานประจำวัน (หน้าแรกหลังเข้าสู่ระบบ รวมงานประจำวันไว้ทีเดียว)

ขั้นตอน:

1. เปิดหน้าแรก — ถ้ายังไม่ตรวจรถวันนี้ ระบบจะตั้งหน้าต่างให้ตรวจรถก่อน (งานที่ 2)

2. ข้อมูลบนจอ: การ์ดบนสุดบอกรอบปัจจุบัน ("โหมดส่งเข้า" / "โหมดรับเย็น") + ทะเบียนรถ + ปุ่ม "ฉุกเฉิน" (สีแดง มุมขวา), ป้ายสถานะตรวจรถ, ป้ายความคืบหน้า ("เหลือเช็กอีก N คน" / "เสร็จครบทุกคน"), แถบ "ส่งแล้ว/รับแล้ว X/Y คน"
3. เมื่อตรวจรถผ่านแล้ว กด "นักเรียนขึ้นรถครบทุกคน (N คน)" หรือ "มีข้อยกเว้น — เลือกทีละคน"



ส่งตำแหน่งรถ

ยังไม่ได้ส่งตำแหน่ง



ตรวจรถก่อนออก

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

รายการตรวจ 6 รายการ:

- ✓ [blurred text]
- ✓ [blurred text]
- ✓ [blurred text]
- ✓ [blurred text]
- ✓ [blurred text]
- ✓ [blurred text]



ทกรายการปกติ — ออกได้

๑

⚠ มีรายการผิดปกติ


หน้าแรก


คำขอ



ฉุกเฉิน


โปรไฟล์




ภาพ: เมื่อเปิดหน้าแรกครั้งแรกของวัน — ระบบบังคับ "ตรวจรถก่อนออก" (Pre-trip) ก่อน



ยังไม่ได้ส่งตำแหน่ง



ระบบจะส่งตำแหน่งรถขณะที่คนขับเปิดใช้งานเท่านั้น และจะหยุดทันทีเมื่อกด "หยุดส่งตำแหน่ง" ปิดเบราร์เซอร์ หรือออกจากระบบ



รับแล้ว 0/39 คน

0%



● รีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 วินาที



หน้าแรก



คำขอ



ฉุกเฉิน



โปรไฟล์

ภาพ: หน้าเช็คอินนักเรียนหลังผ่าน Pre-trip — แสดงโหมด (รับเข้า/รับเย็น), ทะเบียนรถ, จำนวนที่เหลือเช็คอิน, แถบความคืบหน้า, ปุ่ม "นักเรียนขึ้นรถครบทุกคน" (เช็คทั้งคัน) และ "มีข้อยกเว้น — เลือกทีละคน" (เช็ครายคน), ปุ่มส่งตำแหน่งรถ และปุ่มฉุกเฉิน

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรอบปัจจุบัน ทะเบียนรถ และความคืบหน้าการเช็คอินครบถ้วน

□ หน้ารีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 วินาที (มีข้อความ "รีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 วินาที") i ระบบเลือกรอบเข้า/เย็นให้อัตโนมัติตามเวลามาตรฐานไทย (โดยปริยายหลังเที่ยงเป็น "รับเย็น") — ไม่อิงนาฬิกาในเครื่องคุณ

เมนู / หน้าจอ (อ้างอิงด่วน)

บนมือถือ — แถบล่าง 4 แท็บ:

ใช้เมื่อ: ต้องการตรวจรายชื่อนักเรียนในรวันนี้

ขั้นตอน:


1. เปิดหน้าเช็คชื่อ — รายชื่อจัดกลุ่มตามโรงเรียน แต่ละคนแสดงคำนำหน้า + ชื่อ + นามสกุล และชั้น/ห้อง
2. ดูรายชื่อ 3 ส่วน: "รอดำเนินการ (N)" (ยังไม่เช็ค), "เสร็จแล้ว (N)" (มีป้าย "รับแล้ว"/"ส่งแล้ว"), "ลาวันนี้ (N)" (มีป้าย "ลาเข้า"/"ลาเย็น"/"ลาทั้งวัน")
3. สังเกตป้าย "ครูยืนยันแทนแล้ว" บางคน = โรงเรียนได้บันทึกสถานะแทนคุณแล้ว

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นจำนวนนักเรียนแยกตามสถานะครบถ้วน


i ป้าย "ครูยืนยันแทนแล้ว" เป็นข้อมูลอ่านอย่างเดียว — คุณ **ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม** ระบบไม่เปิดเผยเหตุผล/ผู้ที่ยืนยันแทนให้คนขับ (ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว)



ยังไม่ได้ส่งตำแหน่ง



ระบบจะส่งตำแหน่งรถขณะที่คนขับเปิดใช้งานเท่านั้น และจะหยุดทันทีเมื่อกด "หยุดส่งตำแหน่ง" ปิดเบรคหรือออกจากระบบ



รับแล้ว 0/39 คน

0%



รีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 วินาที



หน้าแรก



คำขอ



ฉุกเฉิน



โปรไฟล์

ภาพ: หน้าเช็คชื่อ — รายชื่อนักเรียนในรถ (Roster) พร้อมปุ่มเช็ค

งานที่ 5 — บันทึกรับ-ส่งนักเรียน (เช็คชื่อ)

ใช้เมื่อ: ทุกรอบรับ-ส่งนักเรียน (ต้องตรวจรถก่อนออกเสร็จแล้ว)

ขั้นตอน:

1. ตรวจรอบที่ระบบเลือกให้ (เข้า/เย็น) — ชื่อปุ่มจะเปลี่ยนตามรอบ:
 - รอบเช้า: ที่ละคน "ส่งถึงโรงเรียน" / ทั้งคัน "ส่งเข้าทั้งหมด"
 - รอบเย็น: ที่ละคน "รับกลับบ้าน" / ทั้งคัน "รับเย็นทั้งหมด"
2. กด "นักเรียนขึ้นรถครบทุกคน (N คน)" เพื่อเช็คทุกคนพร้อมกัน หรือเลือกเช็คทีละคน
3. เมื่อส่ง/รับนักเรียนลงจากรถครบแล้ว กด "ยืนยันส่งนักเรียนลงครบแล้ว (จบรอบ)"

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ระบบบันทึกประวัติพร้อมเวลา และส่งแจ้งเตือนทาง LINE ให้ผู้ปกครองที่ผูกบัญชีไว้

△ ถ้าติดปัญหา:

- "รายการนี้ถูกบันทึกไปแล้ว" → กดสถานะเดิมซ้ำในรอบ/วันเดียวกัน (กั้นการกดซ้ำ) ไม่ต้องกดอีก
- "นักเรียนถูกส่งแล้วในรอบนี้ — ไม่สามารถเช็คอินซ้ำได้" → เช็คออกไปแล้ว ย้อนกลับมาไม่ได้ ถ้าจำเป็นติดต่อโรงเรียน

- "Student not found in this vehicle" → นักเรียนคนนี้ไม่ได้อยู่ในรถของคุณ

⚠ กดผิดเองไม่ได้ — ระบบไม่มีปุ่มลบ/แก้สถานะ (เก็บประวัติทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ) ถ้าต้องแก้สถานะอย่างเป็นทางการให้ติดต่อโรงเรียน i คนที่บันทึกไว้ในรอบนั้น จะถูกตัดออกจากการเช็คทั้งคันโดยอัตโนมัติ i "ส่งลงครบ" จะเลือกเฉพาะคนที่ขึ้นรถแล้วแต่ยังไม่ได้ลง



 **ส่งตำแหน่งรถ**

ยังไม่ได้ส่งตำแหน่ง




➤ เริ่มส่งตำแหน่ง

ระบบจะส่งตำแหน่งรถขณะที่คนขับเปิดใช้งานเท่านั้น และจะหยุดทันทีเมื่อกด "หยุดส่งตำแหน่ง" ปิดเบรคหรือออกจากระบบ



 **ฉุกฉี้น**



รับแล้ว 0/39 คน

0%



☑️ นักเรียนชั้นรถครบทุกคน (39 คน)



⚠ มีข้อยกเว้น — เลือกทีละคน

รีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 วินาที



ภาพ: เช็กข้อรับ-ส่ง: ปุ่ม "นักเรียนชั้นรถครบทุกคน" (ทั้งคัน) และ "มีข้อยกเว้น — เลือกทีละคน" (รายคน)

งานที่ 6 — บันทึกการลา (Leave)

ใช้เมื่อ: นักเรียนลา (เข้า/เย็น/ทั้งวัน)

ขั้นตอน:

1. กดปุ่ม "ลา" ที่การ์ดของนักเรียน
2. เลือกประเภท: "ลาเช้า" / "ลาเย็น" / "ลาทั้งวัน"
3. ถ้าต้องการยกเลิก กด "ยกเลิกการลา"

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: นักเรียนย้ายไปอยู่ส่วน "ลาวันนี้" และถูกตัดออกจากการเช็กทั้งคัน


⚠ ถ้าติดปัญหา:

- บันทึกการลา/วันเดิมซ้ำไม่ได้ → จะขึ้นข้อความว่านักเรียนคนนั้นถูกบันทึกการลาในวันนี้แล้ว



i ยกเลิกการลาได้เฉพาะรายการของรถคุณเองเท่านั้น



ยังไม่ได้ส่งตำแหน่ง



ระบบจะส่งตำแหน่งรถขณะที่คนขับเปิดใช้งานเท่านั้น และจะหยุดทันทีที่เมื่อกด "หยุดส่งตำแหน่ง" ปิดเบราร์วเซอร์ หรือออกจากระบบ



รับแล้ว 0/39 คน

0%



รีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 วินาที



หน้าแรก



คำขอ



ฉุกเฉิน



โปรไฟล์

ภาพ: บันทึกการลา: เข้าจาก "มีช้อยกเว้น — เลือกทีละคน" บนหน้าเช็คชื่อ

งานที่ 7 — ส่งตำแหน่งรถ (Live Location)

ใช้เมื่อ: ระหว่างเดินรถ ต้องการให้ระบบเห็นตำแหน่งรถ (การ์ด "ส่งตำแหน่งรถ" บนหน้าแรก)

ขั้นตอน:

1. กด "เริ่มส่งตำแหน่ง" เพื่อเริ่มส่งพิกัดรถ
2. ดูระหว่างเปิดอยู่: "อัปเดตล่าสุด HH:MM น." และ "ความแม่นยำ $\pm N$ เมตร"
3. กด "หยุดส่งตำแหน่ง" เมื่อต้องการหยุด

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: การ์ดแสดงเวลาอัปเดตล่าสุดและความแม่นยำขณะส่งตำแหน่ง

⚠ ถ้าติดปัญหา:

- "ส่งตำแหน่งเกินไป กรุณารอสักครู่" → กดบอกละเลย (ปกติไม่เกิดเพราะระบบส่งให้เองทุก ~15 วินาที)

i ระบบส่งตำแหน่ง เฉพาะตอนที่คุณเปิดใช้งานเท่านั้น และหยุดทันทีเมื่อกด "หยุดส่งตำแหน่ง" ปิดเบราว์เซอร์ หรือออกจากระบบ **i** ทุกครั้งที่เปิดหน้าใหม่ การส่งตำแหน่งจะเริ่มที่ปิดเสมอ (ระบบไม่จำสถานะเดิม)



ส่งตำแหน่งรถ

ยังไม่ได้ส่งตำแหน่ง



เริ่มส่งตำแหน่ง

ระบบจะส่งตำแหน่งรถขณะที่คนขับเปิดใช้งานเท่านั้น และจะหยุดทันที
เมื่อกด "หยุดส่งตำแหน่ง" ปิดเบราว์เซอร์ หรือออกจากระบบ



โหมมรับเย็น



ฉุกเฉิน



นข 3548 ลำปาง



✓ ตรวจสอบสภาพรถแล้ว



🕒 เหลือเช็กอีก 39 คน

รับแล้ว 0/39 คน

0%



นักเรียนขึ้นรถครบทุกคน (39 คน)



มีข้อบกพร่อง — เลือกทีละคน

รีเฟรชอัตโนมัติทุก 30 วินาที



ภาพ: ส่งตำแหน่งรถ: การ์ด "ส่งตำแหน่งรถ" + ปุ่ม "เริ่มส่งตำแหน่ง" ด้านบนหน้าเช็คชื่อ

งานที่ 8 — ส่งคำขอเปลี่ยนรายชื่อ (แท็บ "คำขอ")

ใช้เมื่อ: ต้องการเพิ่มหรือถอนนักเรียนจากรถ (โรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ)

ขั้นตอน:

1. กดปุ่ม "สร้างคำขอ"
2. เลือกประเภท "ถอนนักเรียนออกจากรถ" หรือ "เพิ่มนักเรียนเข้ารถ"
3. กรณีถอน: เลือกนักเรียนจากรายการ "เลือกนักเรียนในรถ" (รายชื่อนักเรียนในรถคุณปัจจุบัน)
4. กรณีเพิ่ม: กรอกข้อมูลนักเรียนใหม่ในแบบฟอร์ม — รหัสนักเรียน [ถ้ามี], คำนำหน้า, ชื่อ*, นามสกุล*, โรงเรียน*, ระดับชั้น, ห้อง, และข้อมูลผู้ปกครอง (ชื่อ/เบอร์)
5. ใส่เหตุผล (ไม่บังคับ) แล้วกด "ส่งคำขอ" — คุณสถานะได้ที่ "รออนุมัติ (N)" และ "สำเร็จแล้ว (N)"



คำขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

ขอเพิ่มหรือถอนนักเรียนจากกรร (โรงเรียนจะเป็นผู้
อนุมัติ)

สร้าง
คำขอ



ยังไม่มีคำขอ

กดปุ่ม "สร้างคำขอ" เพื่อเริ่มต้น



หน้าแรก



คำขอ



ฉุกเฉิน



โปรไฟล์

ภาพ: คำขอเปลี่ยนรายชื่อนักเรียน

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: คำขอปรากฏใน "รออนุมัติ (N)" — นักเรียนจะปรากฏใน roster จริงเมื่อโรงเรียนอนุมัติแล้ว

△ ถ้าติดปัญหา:

- เพิ่มนักเรียนแล้วยังไม่เห็นในรายชื่อ → คำขออยู่สถานะรออนุมัติจนกว่าโรงเรียนจะอนุมัติ

△ คนขับ สร้างคำขอได้เท่านั้น การอนุมัติ/ปฏิเสธเป็นหน้าที่ของโรงเรียน i การเพิ่มนักเรียนทำได้โดย กรอกข้อมูลใหม่เท่านั้น (ไม่มีช่องค้นหา/เลือกนักเรียนที่มีอยู่) โรงเรียนจะตรวจสอบตอนอนุมัติว่ามีนักเรียนนี้อยู่แล้วหรือไม่ i เบอร์ผู้ปกครอง (ถ้ากรอก) ต้องเป็นตัวเลข 10 หลัก

งานที่ 9 — แจ้งเหตุฉุกเฉิน (แท็บ "ฉุกเฉิน")

ใช้เมื่อ: รถเสีย, อุบัติเหตุ, นักเรียนเจ็บป่วย หรือเหตุที่ต้องแจ้งทันที

ขั้นตอน:

1. ไปที่แท็บ "ฉุกเฉิน" (หน้าจอ "□ แจ้งเหตุฉุกเฉิน")

2. กรอก "รายละเอียด *" (จำเป็น) เช่น "รถเสีย, อุบัติเหตุ, นักเรียนเจ็บป่วย" และ "หมายเหตุ" (ไม่บังคับ)
3. กด "แจ้งเหตุฉุกเฉิน" (ปุ่มแดง) หรือ "ยกเลิก" หากกดผิด



❑ แจ้งเหตุฉุกเฉิน

กรอกรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

รายละเอียด *

อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น รถเสีย, อุบัติเหตุ,
นักเรียนเจ็บป่วย

หมายเหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี)



ปฏิเสธการเข้าถึงตำแหน่ง

เปิดสิทธิ์ตำแหน่งใน Safari → Settings → Privacy
แล้วทดลองอีกครั้ง

ลองขอตำแหน่งอีกครั้ง

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

ยกเลิก



ภาพ: แจ้งเหตุฉุกเฉิน

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เหตุฉุกเฉินถูกบันทึก — ส่งได้เสมอแม้ไม่มี GPS (ระบบรอดำเนินการ 8 วินาที ถ้าไม่ได้ก็ส่งต่อให้) และ ไม่ต้องเปิดรอบงานก่อน

⚠ ถ้าติดปัญหา:

- GPS ไม่ขึ้น/ถูกปฏิเสธสิทธิ์ → เปิดสิทธิ์ตำแหน่งในเบราว์เซอร์ (เช่น Safari → Settings → Privacy) แล้วกด "ลองขอตำแหน่งอีกครั้ง" (การ์ดสถานะ GPS)

i ถ้าระบบตั้งค่า LINE ไว้ จะส่งการ์ดแจ้งเตือนเข้ากลุ่ม LINE ของโรงเรียนอัตโนมัติ (ทำงานเบื้องหลัง — หากส่ง LINE ไม่สำเร็จ เหตุฉุกเฉินก็ยังถูกบันทึกในระบบอยู่ดี)

งานที่ 10 — แผนที่จุดรับส่ง

ใช้เมื่อ: ต้องการดูหรือสร้างจุดรับส่งของรถคุณ (เข้าจากแถบเมนูด้านข้าง — บนมือถือกด ≡ มุมซ้ายบน)

ขั้นตอนสร้างจุดใหม่:

1. กดปุ่ม "เพิ่มจุดรับส่ง" → เปิดหน้าต่าง "เพิ่มจุดรับส่งของรถคุณ"

2. กรอก ป้ายชื่อจุด, ระบุ Latitude/Longitude (หรือคลิกบนแผนที่เพื่อกำหนดพิกัด)
3. เลือกรอบ: เช้า / เย็น / ทั้งวัน
4. เลือกนักเรียนจาก checklist และใส่หมายเหตุ (ถ้ามี) → บันทึก



 แผนที่จุดรับส่ง

นข 3548 ลำปาง · 0 จุด

+ เพิ่ม

๕
ทั้งหมด



 [รอบเช้า](#)



 รอบเย็น

ยังไม่มีจุดรับส่ง

กดปุ่ม "+" เพิ่มจุดรับส่ง" ด้านบนเพื่อเริ่มสร้างจุดแรกของรถคันนี้



หน้าแรก



คำขอ



ฉุกเฉิน



โปรไฟล์

ภาพ: แผนที่จุดรับ-ส่ง

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: จุดปรากฏบนแผนที่ — ที่การ์ดของจุดมีปุ่ม "แก้ไขรายชื่อนักเรียน" และ "เปิดใน Google Maps →" และกรอกรอบได้ด้วย "ทั้งหมด / รอบเช้า / รอบเย็น"

i สร้าง/แก้ไขจุดได้เฉพาะรถของคุณ และเลือกได้เฉพาะนักเรียนในรถคุณ — ป้ายชื่อจุดยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร และห้ามให้นักเรียนคนเดิมมีจุดซ้ำในรอบเดียวกัน

งานที่ 11 — เลือกรถและเริ่มรอบ

ใช้เมื่อ: กรณีคนขับ 1 คนขับได้หลายคันและต้องเลือกรถก่อนเริ่มงาน

⚠️ **ฟีเจอร์นี้ปัจจุบัน "ยังไม่เปิดใช้งาน" บนระบบจริง (production) — ควบคุมด้วย feature flag `FEATURE_DRIVER_SHIFT_SELECTION`** ซึ่งขณะนี้ปิดอยู่ เมื่อปิดอยู่: หน้านี้ยังเข้าได้ (อยู่ในแถบเมนูด้านข้างบนคอมพิวเตอร์) แต่ **ไม่จำเป็นต้องใช้** ระบบจะหารถของคุณให้อัตโนมัติจากการมอบหมาย (assignment) — คุณ เช็กชื่อ/แจ้งเหตุได้ทันทีโดยไม่ต้องกด "เริ่มรอบ" และจะ **ไม่เห็น** ข้อความ "กรุณาเลือกรถและเริ่มรอบก่อนปฏิบัติงาน" เนื้อหาด้านล่างมีผลต่อเมื่อผู้ดูแลระบบเปิดฟีเจอร์ในอนาคต

ขั้นตอน (เมื่อฟีเจอร์เปิด):

1. เลือกรอบ: เข้า / เย็น / อื่น ๆ
2. ดูการ์ดรถที่ได้รับอนุญาต — แต่ละคันมีป้าย "คนขับหลัก" หรือ "คนขับสำรอง" และสถานะรถ (พร้อมเริ่มรอบ / ใกล้เคียงอายุ / หมดอายุ / ยังไม่ผ่านเงื่อนไข / ต้องแก้ไข)
3. กด "เริ่มรอบด้วยรถคันนี้"
4. เมื่อทำงานเสร็จ กด "สิ้นสุดรอบ" ที่การ์ด "กำลังปฏิบัติงาน"

□ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** การ์ด "กำลังปฏิบัติงาน" แสดงรถที่เลือก และเริ่มเช็กชื่อได้

⚠️ **ถ้าติดปัญหา:**

- กล่องแดง "ยังเริ่มรอบด้วยรถคันนี้ไม่ได้" พร้อมเหตุผล เช่น รถยังไม่ผ่านเงื่อนไขความปลอดภัย / คุณสมบัติคนขับยังไม่รับรอง / ใบอนุญาตขับรถหมดอายุ → ติดต่อเขตพื้นที่หรือขนส่ง
- ขึ้น "กรุณาเลือกรถและเริ่มรอบก่อนปฏิบัติงาน" (เฉพาะเมื่อฟีเจอร์เปิด) → ไปหน้านี้นี้แล้วกด "เริ่มรอบด้วยรถคันนี้" ก่อน (การแจ้งฉุกเฉินยังทำได้เสมอ)

i ระบบป้องกันไม่ให้คนขับเปิด 2 รอบพร้อมกัน และไม่ให้รถคันเดียวมี 2 คนขับพร้อมกัน

□ **ไม่มีภาพหน้าจอ** — ฟีเจอร์ "เลือกรถและเริ่มรอบ" ถูกปิดด้วย feature flag (`FEATURE_DRIVER_SHIFT_SELECTION`) ยังไม่เปิดใช้งานจริง จึงยังไม่มีหน้าจอให้แสดง

งานที่ 12 — ข้อมูลคนขับ / โปรไฟล์ + เปลี่ยนรหัสผ่าน (แท็บ "โปรไฟล์")


ใช้เมื่อ: ต้องการแก้ไขข้อมูลคนขับ/รถ หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน

หน้า "ข้อมูลคนขับและรถ" แสดงข้อมูลเป็นหมวด: ข้อมูลรถ (ทะเบียนรถ [แก้ไขไม่ได้], ประเภทรถ), ข้อมูลคนขับ (ชื่อ, เบอร์), ข้อมูลผู้ดูแลรถ, ข้อมูลผู้ครอบครองรถ, และ ประกันภัย (สถานะ, ประเภท, วันหมดอายุ)

ขั้นตอน:

1. กด "แก้ไขข้อมูล" เพื่อแก้ไขชื่อ/เบอร์/ข้อมูลที่แก้ไขได้ (เบอร์โทรต้อง 9-10 หลัก)
2. กด "เปลี่ยนรูป" เพื่ออัปโหลดรูป JPG/PNG/WebP ขนาดไม่เกิน 2MB
3. กด "เปลี่ยนรหัสผ่าน" → กรอกรหัสเดิมให้ถูก → ตั้งรหัสใหม่ (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร, ห้ามคาดเดาง่าย, ห้ามตรงกับทะเบียนรถ) → ยืนยันให้ตรงกัน





ภาพ: ข้อมูลคนขับ / เปลี่ยนรหัสผ่าน (ทั้งหน้าเบลอเพราะมีข้อมูลส่วนตัวคนขับ)

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ข้อมูลที่แก้ถูกบันทึก — หลังเปลี่ยนรหัสผ่านต้องเข้าสู่ระบบใหม่

△ ถ้าติดปัญหา:

- ทะเบียนรถแอกจากหน้านี้ไม่ได้ → ถ้าต้องเปลี่ยนทะเบียน ติดต่อผู้ดูแลระบบ

i นอกจากนี้หน้านี้ ยังเปลี่ยนรหัสผ่านได้จาก เมนูบัญชี (รูป/ชื่อผู้ใช้ มุมขวบน) → "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ซึ่งเมนูเดียวกันนี้มีปุ่ม "ออกจากระบบ" ด้วย


งานที่ 13 — ออกจากระบบ

ใช้เมื่อ: เลิกใช้งาน

ขั้นตอน:

1. เปิด เมนูบัญชี (รูป/ชื่อผู้ใช้ มุมขวบนของแถบบนสุด)
2. กด "ออกจากระบบ"

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: กลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบ และการส่งตำแหน่งรถจะหยุดทันที



ภาพ: เมนูบัญชี (แต่ละรูป/ชื่อผู้ใช้มีมั่วชวบน) — มี "เปลี่ยนรหัสผ่าน" และ "ออกจากระบบ"

ตารางขอบเขตสิทธิ์ (อ้างอิงด่วน)

คุณเห็นข้อมูลได้แค่ไหน

ข้อมูล	ขอบเขต
นักเรียน	เฉพาะนักเรียนในรถของคุณ (ในรถที่เปิดอยู่)
โปรไฟล์รถ/คนขับ/ผู้ดูแล/ประกัน	เฉพาะรถของคุณ
คำขอรายชื่อ / การลา / จอดรับส่ง	เฉพาะของรถคุณเท่านั้น
คั่นนักเรียนเพื่อ "เพิ่ม"	เฉพาะภายในโรงเรียนที่รถคุณให้บริการ

สิ่งที่ทำไม่ได้ (และใครทำแทน)

ทำไมได้	ใครทำแทน
แก้/ลบสถานะเช็คชื่อที่บันทึกไปแล้ว	โรงเรียน (ครูยืนยันแทน)
เพิ่ม/ถอน/ย้ายนักเรียนในรถโดยตรง	โรงเรียน (คนขับส่งคำขอ → โรงเรียนอนุมัติ)
เพิ่มนักเรียนใหม่เข้าระบบจริง	โรงเรียน (สร้างจริงเมื่ออนุมัติ)
จัดการผู้ใช้ / รีเซ็ตรหัสคนอื่น	admin
ดู dashboard เขต/จังหวัด, รายงาน/export, audit log	บทบาทอื่น (เขต/ส่วนกลาง/admin)
ตรวจสอบสภาพรถอย่างเป็นทางการ	ขนส่ง (transport)
แก้ทะเบียนรถ	admin

□ บทบาทคนขับไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายงานหรือการส่งออก (export) ใด ๆ — ไม่มีหน้ารายงาน CSV/Excel/PDF สำหรับคนขับ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือ สรุปวันนี้บนหน้าจอ (จำนวนนักเรียนทั้งหมด, ส่งเข้าแล้ว, รับเย็นแล้ว, ที่เหลือ และกิจกรรมล่าสุด) ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงผลบนจอเท่านั้น ไม่ใช่ไฟล์ส่งออก ข้อมูลการรับ-ส่งของรถคุณจะถูกนำไปออกรายงานโดยบทบาทอื่น (โรงเรียน/เขต/ส่วนกลาง/admin) i ถ้าพยายามเข้าหน้าของบทบาทอื่น (เช่น ของโรงเรียน) จะขึ้นหน้า "ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง"

สรุปปัญหาที่พบบ่อย

การขอความช่วยเหลือ

- ลืมรหัสผ่าน / บัญชีถูกปิด → ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin) หรือเจ้าหน้าที่โรงเรียน
- ต้องการแก้สถานะเช็คชื่อ / เพิ่ม-ถอนนักเรียน → ติดต่อโรงเรียน
- เริ่มรอบไม่ได้ (รถ/ใบอนุญาต/คุณสมบัติ) → ติดต่อเขตพื้นที่หรือขนส่ง

เวลาแจ้งปัญหา โปรดส่ง: ทะเบียนรถ, เวลาที่เกิดปัญหา, ภาพหน้าจอ (screenshot), สัญญาณตอนนั้น (4G / WiFi)

สิ้นสุดคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคนขับ — ขับขี่ปลอดภัย ส่งเด็กถึงบ้านอย่างปลอดภัย

ระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง · schoolbuslampang.com · คู่มือฉบับ HTML สร้างจากเอกสาร Markdown (Phase 10.13C · 2026-06-24)