КГ-001

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА: СОПРЯЖЕНИЯ

методические материалы модуля «Компьютерная графика» дисциплин «Инженерная и компьютерная графика», «Компьютерная графика»



Рязань 2023

УДК 744:62 (075.8) ББК 30.11я73

Компьютерная графика: сопряжения: методические указания к лабораторному практикуму / Рязан. гос. радиотехн. универ.; сост. Д.А. Наумов, О.А. Логачева. Рязань, 2023. 34c.

Содержат методические материалы к практическим и лабораторным работам по выполнению трехмерных моделей и ассоциативных чертежей деталей, содержащих гладкие сопряжения поверхностей.

Предназначены для проведения лабораторного практикума по курсам «Компьютерная графика», «Инженерная и компьютерная графика», студентов технических направлений и специальностей уровня бакалавриата и специалитета.

Рекомендуются также для самостоятельной работы студентов очной, очно-заочной и заочной формы обучения специальности.

Компьютерная графика, трехмерное моделирование, сопряжения, электронная модель изделия, ЭМИ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА: СОПРЯЖЕНИЯ

Составители НАУМОВ Дмитрий Анатольевич ЛОГАЧЕВА Ольга Александровна

Редактор
Корректор
Подписано в печать2023. Формат бумаги 60×84 1/16.
Бумага газетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,0.
Учизд. л. 5,0. Тираж 30 экз. Заказ <u> </u> .
Рязанский государственный радиотехнический университет.
391000, Рязань, ул. Гагарина, 59/1.
Редакционно-издательский центр РГРТУ

1. СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ

Цель работы: изучение приемов создания трехмерных моделей деталей, содержащих плавные сопряжения поверхностей.

Рассмотрим процесс моделирования детали «Планка», показанной на рисунке (Рисунок 1).




Рисунок 1 – Изометрической изображение детали «Планка»

В данной работе будем придерживаться следующей технологии работы:

- создаваемые эскизы будут использоваться для выдавливания или вырезания отдельного элемента трехмерной модели. Несмотря на то, что данную деталь можно создать, использовав только один эскиз (за счет возможности указания в операции области эскиза), будет проще создать несколько простых эскизов;
- создаваемые эскизы могут содержать *скругления* и *сопряжения*. Несмотря на то, что существует операция скругления ребер в трехмерной модели, в данной работе мы отрабатываем также и навыки работы со скруглениями примитивов именно в эскизах.
- 1. Начнем создание модели с создания нового документа типа «Деталь».




Рисунок 2 – Выбор типа документа

- 2. Вызовите контекстное меню (щелчок правой кнопкой мыши, далее ΠK) для корневого элемента дерева модели. Выберите команду «Свойства модели».
- 3. В окне параметров свойств модели введите обозначение детали (например, $K\Gamma.C0I$) и наименование детали (например, Π ланка) (Рисунок 4).
- 4. Сохраните файл в свой рабочий каталог.




Рисунок 3 – Выбор типа документа



Рисунок 4 – Ввод обозначения и наименования детали

5. Настроим ориентацию системы координат. На панели быстрого доступа нажмите на кнопку «Ориентация». Выполните команду «Настройка».

В окне параметров выберите схему «Y-аксонометрия» (Рисунок 6) и нажмите кнопку «Диметрия» для того, чтобы развернуть систему координат в соответствии с выбранной схемой.

После этих действий вверх будет направлена ось Ү.



Рисунок 5 – Ввод обозначения и наименования детали




Рисунок 6 – Настройка схемы ориентации

6. Выделите плоскость XY, нажмите на кнопку «Создать эс-киз».




Рисунок 7 – Создание эскиза

7. На панели инструментов в группе кнопок *Геометрия* выберите команду *Прямоугольник*. Начертите произвольный прямоугольник, левый нижний угол которого будет совпадать с началом координат.




Рисунок 8 – Группа кнопок Геометрия

- 8. Задайте следующие размеры прямоугольника при помощи команды *Авторазмер*:
- длина 160;
- высота 15.

Убедитесь, что эскиз не содержит не определенных элементов (отсутствуют степени свободы).




Рисунок 9 – Первый эскиз




Рисунок $10 - \Gamma$ руппа кнопок Элементы

9. Не закрывая эскиз, выполните команду Элемент выдавливания на панели инструментов в группе кнопок Элементы. В поле *Расстояние* введите значение **16**.

Нажмите кнопку *Создать объект* (нажав на кнопку или Ctrl+Enter).

Завершите команду (нажав на кнопку или Esc).




Рисунок 11 – Параметры команды Элемент выдавливания

10. Нижняя часть планки создана. Следующим этапом будет создание двух цилиндрических бобышек. Мы продолжаем создавать модель именно с них, так как их размеры и положение заданы в явном виде, и не зависят от других элементов модели.

Выделите плоскость ХҮ, создайте на ней эскиз.




Рисунок 12 – Создание второго эскиза

11. На панели быстрого доступа включите отображение степеней свободы ().



Рисунок 13 – Панель быстрого доступа

12. Начертите произвольную окружность при помощи команды *Окружность*, выбрав команду *Окружность* на панели инструментов в группе кнопок *Геометрия*.




Рисунок 14 – Создание окружности

- 13. Задайте следующие размеры:
- отступ центра окружности от правого края 116;
- отступ центра окружности от нижнего края 64;
- диаметр 50.




Рисунок 15 – Размеры окружности

- 14. Начертите еще одну окружность с тем же центром, что и предыдущая окружность. Есть несколько вариантов для того, чтобы сделать центры окружностей совпадающими:
- при использовании команды *Окружность* начать построение окружности с точки центра другой окружности;
- начертить окружность с произвольным центром и наложить ограничение *Концентричность* (при помощи соответствующей команды в группе кнопок *Ограничения*);
- начертить окружность с произвольным центром и наложить ограничение *Совпадение точек* (при помощи соответствующей команды в группе кнопок *Ограничения*).

Задайте диаметр окружности равным 26.

Убедитесь, что эскиз полностью определен.




Рисунок 16 – Создание второй окружности

15. Не закрывая эскиз, выполните команду Элемент выдавливания на панели инструментов в группе кнопок Элементы. В поле *Расстояние* введите значение **16**.




Рисунок 17 – Выдавливание второго эскиза

Обратите внимание, что при выполнении операции выдавливания будет сформировано тело – кольцо диаметром ${\bf 50}$ с отверстием диаметром ${\bf 26}$.

Создайте объект, а затем завершите текущую команду.

16. Повторите действия по созданию еще одного эскиза на плоскости XY. Этот эскиз также должен содержать две концентрические окружности со следующим параметрами:





Рисунок 18 – Создание третьего эскиза

- 17. Не закрывая эскиз, выполните команду Элемент выдавлива ния на панели инструментов в группе кнопок Элементы. Вполе *Расстояние* также введите значение **16**. Создайте объ-ект, а затем завершите текущую команду.
- 18. Создайте эскиз на плоскости ХҮ. Начнем создавать внешний контур оставшейся части детали.
- 19. Выберите команду Автолиния в группе кнопок Геометрия.



Ри*сунок* 19 – Автолиния

20. Чертим левую часть эскиза:

- автолиния должна начинаться с внешней окружности (диаметра 50);
- далее чертим вертикальный отрезок произвольной длины;




Рисунок 20 – Создание первого отрезка

• на панели параметров (не закрывая команду *Автолиния*) необходимо переключиться на тип сегмента: дуга;




Рисунок 21 – Переключение типа сегмента

• начертить дугу, конечная точка которой лежала бы на верхнем отрезке – проекции нижней части планки.




Рисунок 22 – Создание сегмента дуги

- завершите команду Автолиния.
- 21. Зададим следующие ограничения:
- при помощи команды Выравнивание в группе кнопок Ограничения;



Рисунок 23 – Выравнивание

 при помощи ограничения Касание задайте касание дуги и верхнего отрезка;




Рисунок 24 – Касание

• задайте размер радиуса дуги равным 16.



Рисунок 25 – Задание радиуса дуги

Убедитесь, что сейчас эскиз не содержит степеней свободы.

22. Аналогично чертим правую часть эскиза:




Рисунок 26 – Изображение правого контура

23. Для создания третьей части эскиза можно выбрать один из следующих вариантов:

- Создать окружность, касательную к двум кривым, задать ее радиус, а затем удалить лишнюю часть окружности.
- Создать дугу, крайние точки которой будут лежать на двух окружностях, наложить ограничение касание дуги с каждой из окружностей и задать радиус дуги.
 - 24. Рассмотрим первый способ.
 - Выберите команду Окружность.
 - Выберите тип команды Окружность, касательная к двум кривым.
 - Введите значение радиуса 140 (или диаметра 280).





Рисунок 27 – Создание касательной окружности

• Щелкните по внешним окружностям. В результате отобразятся несколько вариантов, удовлетворяющих условиям касания и введенного значения радиуса. Щелкните по нужной окружности.



<u>Рисунок 28 – Варианты</u> окружности




Рисунок 29 – Выбор окружности

25. На панели инструментов в группе кнопок Изменение геометрии выберите команду Усечь кривую.




Рисунок 30 – Усечение кривой

В окне параметров выберите опцию Оставлять.



Рисунок 31 – Параметр усечение кривой

Щелкните по дуге, которую необходимо оставить. Задайте радиус дуги равный **140**.




Рисунок 32 –Текущий вид эскиза

26. Для того, чтобы контур эскиза был замкнут, необходимо спроецировать обе внешние окружности и верхний отрезок основания планки.

Выполните команду Спроецировать объект, щелкните по каж-

дому из указанных объектов.




Рисунок 33 – Итоговый вид эскиза

- 27. Дальше существуют следующие варианты действий:
- Удалить лишние фрагменты окружностей и отрезка, спроецировать внутренние окружности.
- Выполнить выдавливание, указав в параметрах не эскиз целиком, а область эскиза.

Выберем второй вариант.

28. Не завершая работу с эскизом выполните команду Элемент выдавливания. Сейчас эскиз выдавливается целиком, но как тонкостенный элемент.

Из списка Сечения удалите Эскиз.




Рисунок 34 – Удаление эскиза из списка сечений

Отключите опцию создания тонкостенного элемента




Рисунок 35 – Отмена тонкостенности элемента

Подведите курсор мыши к области выдавливания на модели и нажмите левую кнопку мыши.




Рисунок 36 – Изометрической изображение выдавливания

Другие параметры команды изменять не нужно (расстояние выдавливания оставить равным 10).

Создайте объект. Завершите команду.




Рисунок 37 – Изометрической изображение детали

29. Построим следующий эскиз, определяющий форму меньшего из двух отверстий сложной формы.

Выделите переднюю грань и создайте на ней эскиз.




Рисунок 38 – Создание нового эскиза

30. Спроецируйте следующие окружность и отрезок:



Рисунок $\overline{39}$ – Проецирование отрезка и окружности

31. Начертите вертикальный отрезок от произвольной точки окружности до отрезка. Задайте следующее расстояние равное **16.**




Рисунок 40 – Создание отрезка

32. Создайте наклонный отрезок из центра окружности до отрезка. Задайте ограничение – выравнивание центра правой окружности и правой точки отрезка.




Рисунок 41 – Создание наклонного отрезка

33. Не завершая работу с эскизом выполните команду Вырезать выдавливанием.

Удалите эскиз из списка сечений. Снимите опцию Тонкостенный элемент. Укажите область для вырезания. Задайте способ вырезания Через все.



Рисунок 42 – Выбор способа вырезания




Рисунок 43 – Изображение вырезаемой части

34. Создайте объект. Завершите команду.

Рисунок 44 – Результат вырезания

35. На панели инструментов в группе Элементы тела выберите команду Скругление.

Введите радиус скругления 10.

Укажите следующие четыре ребра, которые необходимо скруглить.




Рисунок 45 – Выбор ребер для скругления

- 36. Создайте скругление. Завершите команду.
- 37. Построим следующий эскиз, определяющий форму второго отверстия. Выделите переднюю грань и создайте на ней эскиз.
- 38. Спроецируйте внешние окружности. Создайте окружность, касательную к данным окружностям, радиусом 26. Удалите лишнюю часть окружности. Задайте радиус при помощи соответствующей команды.




Рисунок 46 – Создание следующего эскиза

39. Начертите вертикальный отрезок от правой окружности до основания. Задайте отступ от правой части, равный 12.




Рисунок 47 — Создание и настройка параметров отрезка

Начертите наклонный отрезок от левой окружности до основания.




Рисунок 48 – Добавление наклонного отрезка

41. Задайте ограничение Параллельность при помощи одноименной команды в группе Ограничения для данного отрезка и наклонного отрезка из предыдущего эскиза:




Рисунок 49 — Ограничение параллельности




Рисунок 50 – Выбор объектов параллельности

42. Задайте расстояние между данными отрезками, равное 12.

На панели геометрии выполните команду Скругление. Введите радиус скругления 10.




Рисунок 51 – Усечение отрезков

43. Выберите два скругляемых отрезка и выполните скругление.



Рисунок 52 – Выбор усекаемых отрезков

Задайте радиус скругления равный 10.




Рисунок 53 – Итоговый вид эскиза

- 44. Скругление в двух оставшихся местах проще выполнить при помощи скругления ребер после выполнения операции вырезания.
- 45. Не завершая работу с эскизом выполните команду Вырезать выдавливанием. Удалите эскиз из списка сечений. Снимите опцию Тонкостенный элемент. Укажите область для вырезания. Задайте способ вырезания Через все.
- 46. Выполните команду Скргуление. Укажите следующие два ребра. Создайте скругление. Завершите команду.




Рисунок 54 – Итоговая модель


Контрольные вопросы


- 1. Варианты создания скругленных поверхностей.
- 2. Команда усечения кривых.
- 3. Выдавливание/вырезание области эскиза.


Задание

- 1. Изучите приемы создания трехмерной модели детали с использованием скруглений.
- 2. Создайте трехмерную модель в соответствии с вариантами заданий.


2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ











Вариант 4
































ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СОЗДАНИЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ	3
2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ	31