#### Сокеты

Наумов Д.А., доц. каф. КТ

Операционные системы и системное программное обеспечение, 2019


## Содержание лекции

- 🚺 Сокеты
  - Удаленное межпроцессное взаимодействие
  - Виды сокетов
  - Создание сокетов
  - Назначение адресов
  - Соединение сокетов
  - Прослушивание сокета
  - Прием и передача данных через сокеты
  - Прием и передача данных через сокеты

Удаленное межпроцессное взаимодействие осуществляется через сеть посредством сокетов.

#### Сокет

комплексное понятие, которое условно можно назвать «точкой соединения процессов».



#### Осбенности использования сокетов:

- сокеты фигурируют в виде файловых дескрипторов, над которыми (во многих случаях) можно осуществлять обычные операции чтения-записи (read(), write() и т. д.);
- набор действий, подготавливающих файловый дескриптор к использованию, несколько сложнее, чем в случае с обычными файлами;
- при взаимодействии посредством сокетов процессы рассматриваются по схеме *«клиент сервер»*;
- процесс-сервер устанавливает «правила общения» и предлагает всем желающим межпроцессное взаимодействие.


## Работа с сокетами на стороне сервера

Создание сокета ервер определяет тип сокета и В зависимости от типа сокета адресом способы взаимодействия может быть файл (для локальных сокетов) или нечто другое, не имеющее представления в файловой системе (для Назначение сокету удаленного взаимодействия) адреса Эта операция официально предлагает всем желающим начать межпроцессное взаимодействие. Прослушивание сокета Сервер выходит из режима ожидания (прослушивания) и начинает обрабатывать этот запрос Принятие запроса Сервер осуществляет прием запроса через один сокет, а передачу данных Любая из сторон взаимодействия через другой. может инициировать разрыв связи и прекращение взаимодействия Закрытие и удаление сокета

5 / 21

#### Работа с сокетами на стороне клиента





#### Создание сокетов

Для создания сокетов предназначен системный вызов socket():

```
int socket (int PF, int SOCK_TYPE, int PROTOCOL)
```

- при успешном завершении возвращает дескриптор сокета (признак ошибки -1);
- PF семейство протоколов сокета;
  - PF\_LOCAL, PF\_UNIX локальные сокеты (Unix-сокеты);
  - PF\_FILE нестандартный синоним PF\_LOCAL;
  - PF\_INET интернет-сокеты, основанные на IP версии 4;
  - PF\_INET6 интернет-сокеты, основанные на IP версии 6;
  - PF BLUETOOTH bluetooth-сокеты.
- SOCK TYPE способ взаимодействия;
  - SOCK\_STREAM потоковые сокеты;
  - SOCK\_DGRAM дейтаграммные сокеты
- PROTOCOL задание конкретного протокола передачи данных (0 автоматический выбор).

# Назначение адресов

Чтобы сервер и клиент могли взаимодействовать, сокету нужно назначить адрес (имя). В зависимости от типа сокета адресом может являться:

- имя файла (локальное взаимодействие);
- сетевой адрес и порт (удаленное взаимодействие).

Адрес сокета назначается на стороне сервера. Клиентский процесс может использовать этот адрес для подсоединения к серверу или для передачи данных.

- FD это дескриптор сокета;
- ADDRESS структура типа sockaddr задает адресное пространство и, собственно, сам адрес;
- LEN указывает размер адресной структуры во втором аргументе.

# Назначение адресов: локальное взаимодействие

При локальном взаимодействии на основе Unix-сокетов в качестве второго аргумента bind() используется указатель на структуру sockaddr\_un с полями:

- sun\_family семейство адресов (константа AF\_LOCAL или AF\_UNIX);
- sun\_path обычная строка, содержащая путь к файлу сокета.

Пример: socket1.c

Проверка:

```
$ gcc -o socket1 socket1.c
```

\$ ./socket1 mysocket

Press <Enter> to continue...

Теперь откроем другое терминальное окно и посмотрим на наш сокет:

\$ ls -1 mysocket srwxr-xr-x 1 nn nn 0 2019-12-11 10:18 mysocket

# Назначение адресов

Чтобы сервер и клиент могли взаимодействовать, сокету нужно назначить адрес (имя). В зависимости от типа сокета адресом может являться:

- имя файла (локальное взаимодействие);
- сетевой адрес и порт (удаленное взаимодействие).

Адрес сокета назначается на стороне сервера. Клиентский процесс может использовать этот адрес для подсоединения к серверу или для передачи данных.

- FD это дескриптор сокета;
- ADDRESS структура типа sockaddr задает адресное пространство и, собственно, сам адрес;
- LEN указывает размер адресной структуры во втором аргументе.

## Назначение адресов: интернет-сокеты

При локальном взаимодействии на основе Unix-сокетов в качестве второго аргумента bind() используется указатель на структуру sockaddr\_in с полями:

- sun\_family семейство адресов (константа AF\_INET);
- sin\_addr адрес сокета;
- sin \_ port порт сокета.

Поле sin\_addr - это приведенный к целому числу IP-адрес серверного узла. Пример:

- IP-адрес: 192.168.0.1
- 192 = b11000000
- 168 = b10101000
- $\bullet$  0 = b00000000
- 1 = b00000001
- IP-адрес: b1100000010101000000000000000001 = 0xC0A80001

12 / 21

# Преобразование имени в адрес

Система доменных имен (DNS, Domain Name System) сопоставляет IP-адресам удобочитаемые имена (домены). Для преобразования IP-адреса или доменного имени в числовой адрес используется функция gethostbyname():

```
struct hostent * gethostbyname (const char * NAME)
```

- адрес узла обычно находится в элементе host->h\_addr\_list[0] структуры hostent;
- аргумент NAME это доменное имя или IP-адрес.

```
host = gethostbyname (argv[1]);
if (host == NULL) {
   fprintf (stderr, "Unknown server");
   return 1;
}
```

#### Назначение адресов: порты


#### Порт

число, идентифицирующее сеанс межпроцессного взаимодействия.

- в поле sin port структуры sockaddr in содержится 16-разрядный номер порта.
- порядок записи байтов и битов на конкретном компьютере может отличаться от той, что принята в сети общего пользования.
- для преобразования локального числа в 16-разрядный «сетевой» формат необходима функция htons().







#### Соединение сокетов

При использовании потоковых сокетов между взаимодействующими процессами должно сначала установиться соединение. Для этого клиент вызывает системный вызов connect():

- FD это дескриптор сокета;
- SADDR указатель на структуру, содержащую сведения об адресе сервера;
- LEN размер адресной структуры.

Пример getwwwpage.c

- \$ gcc -o getwwwpage getwwwpage.c
- \$ ./getwwwpage bhv.ru > index.html



# Прослушивание сокета

При взаимодействии через потоковые сокеты сервер должен включить прослушивание, т. е. перейти в режим ожидания запросов на подключение при помощи системного вызова listen():

```
int listen (int FD, int QUEUE LEN);
```

- FD это дескриптор сокета;
- QUEUE LEN определяет максимальный размер очереди запросов на подключение.

```
if (listen (sock, QUEUE LENGTH) == -1) {
    fprintf (stderr, "listen() error");
    return 0;
```

## Принятие запроса на подключение

- Системный вызов listen() блокирует сервер до тех пор, пока какой-нибудь клиент не выдаст запрос на подключение.
- Как только запрос поступил, сервер «просыпается».
- Если есть возможность обслужить запрос, то сервер вызывает системный вызов ассерt():

- FD это дескриптор сокета;
- По адресу ADDRESS расположена структура, в которую помещаются адресные данные созданного соединения;
- LENP адрес переменной, в которую помещается размер адресной структуры.



Пример: socket2-server.c, socket2-client.c

Вскоре после запуска сервер переходит в режим прослушивания сокета:

- \$ gcc -o socket2-server socket2-server.c
- \$ ./socket2-server

Откроем теперь другое терминальное окно и начнем передавать серверу запросы:

- \$ gcc -o socket2-client socket2-client.c
- \$ ./socket2-client Hello
- \$ ./socket2-client World
- \$ ./socket2-client Linux

В исходном терминальном окне сервера будут выводиться соответствующие сообщения:

- >> Hello
- >> World
- >> Linux

Сервер будет выводить сообщения, пока клиент не пошлет «exit» 💂 💍 🔾 🔾

#### Прием и передача данных через сокеты

- Дейтаграммные сокеты не предназначены для установки соединений посредством системных вызовов connect(), listen() и accept().
- Для передачи информации без использования соединений нужны системные вызовы, которые посылают и принимают данные через непосредственные адреса.

Для передачи данных на сервер через дейтаграммный сокет предусмотрен системный вызов sendto():

```
ssize_t sendto (int FD, const void * BUFFER,
                    size_t BUF_SIZE, int FLAGS,
                    const struct sockaddr * SADDR,
                    socklen_t * LEN);
```

- возвращаемое значение и первые три аргумента полностью идентичны тем, что используются в системном вызове write();
- FLAGS позволяет передавать дополнительные флаги; если

На серверной стороне данные принимаются при помощи системного вызова recvfrom():

- системный вызов, кроме прочего, позволяет получить адрес отправителя, что важно в тех случаях, когда клиент ожидает ответ от сервера;
- возвращаемое значение и первые три аргумента полностью идентичны тем, что используются в системном вызове read();
- FLAGS позволяет передавать дополнительные флаги.
- Через CADDR сервер может получить адресную структуру клиента.
- LENP это размер этой адресной структуры.

Пример: socket3-server.c, socket3-client.c