

Projet: Implémentation du VPN Partenaires (prestataire) v.2.0

Chapitre:

INDUSTRIES	
Système Information	Service : Pôle Systèmes et Réseaux
Emetteur : NBRARD	Mail: sysres@huet.fr
Version: 2.0	Date: 10/07/2015







Threat Management Gateway



Projet: Implémentation du VPN Partenaires (prestataire) v.2.0

Chapitre:

Système Information Service : Pôle Systèmes et Réseaux		Service : Pôle Systèmes et Réseaux
Emetteur : NBRARD		Mail: sysres@huet.fr
Version: 2.0		Date: 10/07/2015

SOMMAIRE

1.	IMPORTATION DU CERTIFICAT	3
2.	CONFIGURATION DE LA CONNEXION VPN	.13
2.1	Postes Windows 7	.13

	Projet : Chapitre :		
Système Inform	Système Information Service : Matériels / réseaux		
Emetteur : nbra	rd	Mail: sysres@huet.fr	
Version: 2.0		Date: 10/07/2015	


I. Importation du certificat


- 1. Téléchargez le fichier d'échange d'informations personnelles (.pfx) qu'un administrateur de SOGEFIMAVE vous aura envoyé par e-mail
- 2. Enregistrez le à un endroit où nous n'aurez pas de difficultés à le retrouver




Projet: Chapitre:	
Système Information	Service : Matériels / réseaux
Emetteur : nbrard	Mail:sysres@huet.fr
Version: 2.0	Date: 10/07/2015


3. Dans notre exemple, le fichier sera enregistré sur le bureau de l'utilisateur








4. Ouvrez maintenant une console de gestion des certificats pour l'ordinateur local via les commandes « mmc.exe » | « Ajout d'un composant logiciel enfichable » | « Certificats » | « Un compte d'ordinateur » | « L'ordinateur local »




Projet: Chapitre:		
Système Information Service : Matériels / réseaux		
Emetteur : nbrard	Mail: sysres@huet.fr	
Version : 2.0	Date: 10/07/2015	


5. Positionnez-vous ensuite sur le magasin « **Personnel** » puis cliquez avec le bouton droit et naviguez jusqu'à « **Toutes les tâches** » | « **Importer...** ». L'assistant d'importation de certificat se lance automatiquement. Cliquez sur le bouton « **Suivant** » pour continuer.







6. Parcourez votre système de fichiers jusqu'à l'emplacement de sauvegarde du fichier .pfx qui vous a été envoyé par email. Cliquez sur « **Ouvrir** ».






7. Cliquez sur « **Suivant** » pour poursuivre l'importation







8. Tapez ensuite le mot de passe qui a été utilisé pour protéger la clé privée, ce mot de passe devra vous être fourni par SOGEFIMAVE. Laissez les autres options dans leur état par défaut puis cliquez sur « Suivant ».



Note : la case à cocher « **Inclure toutes les propriétés étendues** » n'apparaîtra pas sous Windows XP dans la mesure où les propriétés étendues n'ont pas été sélectionnées lors de l'export du certificat.




9. Assurez-vous que le magasin « **Personnel** » est bien celui qui a été sélectionné pour héberger les certificats puis cliquez sur « **Suivant** »




Projet: Chapitre:		
Système Information	Service : Matériels / réseaux	
Emetteur : nbrard	Mail: sysres@huet.fr	
Version: 2.0	Date: 10/07/2015	

10. Un ultime écran récapitule les options sélectionnées, cliquez sur « **Terminer** » pour procéder à l'import du certificat




11. Le pop-up ci-après confirme que l'importation s'est correctement déroulée.




Projet: Chapitre:	
Système Information Service : Matériels / réseaux	
Emetteur : nbrard	Mail: sysres@huet.fr
Version: 2.0	Date: 10/07/2015

- 12. Il ne reste plus qu'à déplacer le certificat de l'autorité racine vers le magasin « **Autorités de certification racines de confiance** ». Pour ce faire, vous n'avez qu'à « **glisser-déposer** » le certificat délivré à « CA Huet »vers le magasin correspondant, tel qu'indiqué dans les captures ci-après.
 - o Emplacement d'origine :



Emplacement de destination :




Projet: Chapitre:		
Système Information	Système Information Service : Matériels / réseaux	
Emetteur : nbrard	Mail: sysres@huet.fr	
Version : 2.0	Date: 10/07/2015	

2. Configuration de la connexion VPN

2.1 Postes Windows 7

1. Ouvrir le « Centre réseau et partage » et sélectionner « Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau »



2. Choisir « Connexion à votre espace de travail »



Projet : Chapitre :

Système Information


Service : Matériels / réseaux

Emetteur : nbrard

Mail : sysres@huet.fr


Version : 2.0

Date : 10/07/2015



	Projet : Chapitre :		
Système Inform	Système Information Service : Matériels / réseaux		
Emetteur : nbra	rd	Mail: sysres@huet.fr	
Version: 2.0		Date: 10/07/2015	


3. Cliquer sur « Non, créer une nouvelle connexion »




Projet : Chapitre :	· ·	
Système Information	Service : Matériels / réseaux	
Emetteur : nbrard	Mail:sysres@huet.fr	
Version : 2.0	Date: 10/07/2015	


4. Cliquer ensuite sur « Utiliser ma connexion Internet (VPN) »







5. Dans le champ « Adresse Internet » saisir « vpn.jhindustries.fr », dans le champ « Nom de la destination » taper « VPN SOGEFIMAVE » puis cocher la case « Autoriser d'autre personnes à utiliser cette connexion ». Cliquez ensuite sur « Suivant » pour continuer.







6. Renseignez les champs « **Nom d'utilisateur** », « **Mot de passe** » et « **Domaine** » à l'aide des authentifiants qui vous ont auront été communiqués par le service informatique de SOGEFIMAVE, cochez la case « **Mémoriser ce mot de passe** » puis cliquez sur « **Connecter** » pour poursuivre





7. Cliquez ensuite sur le bouton « **Ignorer** » pendant la première tentative de connexion afin de valider la création du VPN et passer à l'étape suivante







8. A l'affichage de l'écran ci-dessous la création de la connexion VPN est terminée, cliquez sur « Fermer » pour quitter l'assistant « Connexion à un espace de travail »



Projet: Chapitre:	
Système Information Service : Matériels / réseaux	
Emetteur : nbrard	Mail: sysres@huet.fr
Version: 2.0	Date: 10/07/2015


9. Toujours dans le « **Centre de réseau et partage** », sélectionnez « **Modifier les paramètres de la carte** » dans le volet des tâches courantes, puis affichez les propriétés de la connexion VPN







Projet : Chapitre :	
Système Information	Service : Matériels / réseaux
Emetteur : nbrard	Mail: sysres@huet.fr
Version: 2.0	Date: 10/07/2015


10. Dans l'onglet « **Sécurité** », modifiez le type de réseau VPN pour « **Protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) avec IPSec (L2TP/IPSEC)** » puis décochez le protocole « **CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol)** »






11. Dans l'onglet « **Gestion de réseau** », sélectionnez ensuite le « **Protocole Internet version 4** (**TCP/IPv4**) » puis cliquez sur « **Propriétés** » et enfin sur le bouton « **Avancé** »






12. Vérifier que la case « Utiliser la passerelle par défaut pour le réseau distant » soit bien cochée



- 13. Validez par « OK ».
- 14. Modifiez la base de registre de la machine en fusionnant le fichier « **IPSecVista.reg** » qui vous aura également été envoyé par e-mail



15. Redémarrer le poste de travail afin de valider les modifications de configuration



16. Une fois la machine redémarrée, assurez-vous que la connexion Internet est opérationnelle puis lancez la connexion au VPN SOGEFIMAVE via le « Centre Réseau et partage » | « Modifier les paramètres de la carte » | clic droit sur « VPN SOGEFIMAVE » | « Connecter »



17. Renseignez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sur le domaine « huetinfo », choisissez ou non de sauvegarder les identifiants, puis cliquez sur le bouton « **Connecter** »

Proje Chap			
Système Information		Service : Matériels / réseaux	
Emetteur : nbrar	l	Mail: sysres@huet.fr	
Version: 2.0		Date: 10/07/2015	

18. Une fois la connexion établie le statut « **Connecté** » doit s'afficher sous la connexion « **VPN SOGEFIMAVE** »

