Bacterial hybrid assembly

de novo assembly; zuerst wird ein short-read assembly gemacht mit SPADES und dann scaffolding mit long reads

- Nanopore und Illumina fastq files in den Projektordner unter ncct-projects kopieren (fastq-ilmn bzw fastq-ont)
- Die ont-files muss man noch mergen mit dem cat-Befehl: in den entsprechenden Ordner gehen (z.B. cd fastq-ont/barcode15) und dann eingeben: cat PAE*.fastq > barcode15.fastq
- Die gemergten Files in den fastq-ont Ordner raus kopieren

Mit nfcore-pipeline

Funktioniert manchmal nicht; es kann auch Fehler geben, die nicht gemeldet werden, daher immer im log-file nachschauen ob es ohne Fehler durchgelaufen ist!

1) Sample Sheet erstellen

- unter Windows neuen Ordner erstellen mit den fastq-files und dem samplesheet.tsv (tab-separated) erklärt auch auf der Seite von nf-core/bacass unter Parameters
- Sample Sheet in Excel erstellen. Struktur:

ID R1 R2 LongFastQ Fast5 GenomeSize

Diese Bezeichnungen kommen in Zeile 1

Die Filenamen kann man für größere Probenzahl erstellen, indem man in einer weiteren Spalte fastq-ilmn/ eingibt (den Namen des Ordners mit den fastq-files) und dann mit VERKETTEN() zusammenfügt

Die fastq-file IDs kann man sich über ls fastq-file-folder > test als .txt-Datei ausgeben lassen und dann in Excel kopieren

GenomeSize abschätzen

- Alles aus Excel rauskopieren und in einem neuen Excel-File nur als Werte einfügen
- Abspeichern als .txt
- Öffnen mit Notepad+
- Trennzeichen wenn nötig ersetzen durch \t (über suchen ersetzen; unter "Erweitert" \t auswählen
- Unten rechts das Format "CR LF" ändern in Unix (LF); außerdem muss es UTF-8 sein
- Abspeichern als samplesheet.tsv

2) Nextflow-Pipeline

- cd zum Projektordner
- nextflow pull nf-core/bacass
- nextflow run nf-core/bacass --input samplesheet.tsv
 --kraken2db /home/sysgen/db/kraken/k2_standard_8gb_20200919
 --annotation_tool dfast --assembly_type hybrid -profile
- nach Beendigung ins unicycler.log pro Probe schauen; bei Error die manuelle Variante machen

3) QC mit multiqc und Quast Siehe beim manuellen Assembly

Varianten: Illumina oder Nanopore only Assembly - einfach beim nicht vorhandenen im sample sheet NA angeben und bei assembly_type short oder long

Unicycler manuell

github Unicycler quick usage für Infos: https://github.com/rrwick/Unicycler#quick-usage unicycler -h für Hilfe und Parameter

- 1) Sample Sheet erstellen
 - unter Windows neuen Ordner erstellen mit den fastq-files und dem samplesheet.csv (comma separated)
 - Sample Sheet in Excel erstellen. Struktur: ID,R1,R2,LongFastQ

Diese Bezeichnungen kommen nicht in Zeile 1 (keine Header)!!

Die Filenamen kann man für größere Probenzahl erstellen, indem man in einer weiteren Spalte fastq-ilmn/ eingibt (den Namen des Ordners mit den fastq-files) und dann mit VERKETTEN() zusammenfügt

Die fastq-file IDs kann man sich über Is fastq-file-folder > test als .txt-Datei ausgeben lassen und dann in Excel kopieren

- Alles aus Excel rauskopieren und in einem neuen Excel-File nur als Werte einfügen
- Abspeichern als .txt
- Öffnen mit Notepad+
- Trennzeichen (\t) wenn nötig ersetzen durch , (Über Suchen Ersetzen)
- Unten rechts das Format "CR LF" ändern in Unix (LF); außerdem muss es UTF-8 sein (Unter "Kodierung")
- Abspeichern als samplesheet.csv

2) Unicycler manuell

- cd in den Projektordner
- conda activate unicycler
- while IFS="," read sample read1 read2 longread; do unicycler
 -1 \$read1 -2 \$read2 -1 \$longread -0 \$sample; done < samplesheet.csv

Achtung: Bei vielen Proben die Threads hochsetzen mit -t 80 (hinter -o \$sample; max Threads sind 112)

- nach Beendigung: conda deactivate
- Ergebnisordner in neuen Ordner schieben (results-unicycler)

3) QC mit Quast

- conda activate quast
- quast results-unicycler/*/assembly.fasta ("unicycler-results" ist der name des Überordners)
- nach Beendigung: conda deactivate

4) MultiQC (ohne conda)

• multiqc quast results/latest

PlasmIDent Pipeline

Nach Unicycler, Quast und MultiQC

Anleitung unter https://github.com/imgag/plasmIDent

- 1) Sample Sheet erstellen
 - Sample Sheet in Excel erstellen. Struktur:

sample_id assembly_fasta longread_fq

Bsp: myid1 path/to/assembly1.fasta path/to/reads1.fastq

Die Bezeichnungen kommen nicht in Zeile 1 (keine Header)!!

Die Filenamen kann man für größere Probenzahl erstellen, indem man in einer weiteren Spalte unicycler-result/ eingibt (den Namen des Ordners mit den assembly-files) plus eine weitere Spalte mit /assembly.fasta und dann mit VERKETTEN() zusammenfügt

Die IDs kann man sich über Is fastq-file-folder > test als .txt-Datei ausgeben lassen und dann in Excel kopieren

- Alles aus Excel rauskopieren und in einem neuen Excel-File nur als Werte einfügen
- Abspeichern als .txt
- Öffnen mit Notepad+
- Trennzeichen wenn nötig ersetzen durch \t (über suchen ersetzen; unter "Erweitert" \t auswählen
- Unten rechts das Format "CR LF" ändern in Unix (LF); außerdem muss es UTF-8 sein
- Abspeichern als samplesheet.tsv

2) Pipeline

- cd in den Projektordner
- nextflow pull imgag/plasmIDent
- nextflow run imgag/plasmIDent --input samplesheet.tsv --outDir result-plasmident -profile docker

Als Ergebnisse gibt es einen Ergebnisordner pro Stamm, darunter bei "plots" die Bilder (fängt bei _2 an, da _1 immer das Chromosom ist); bei "plasmids" die fasta files der Plasmide. zudem Antibiotika-Resistenz-Gene