1. 概述

本文简单介绍 FineDB 数据库中包含的表字段说明。

注1：由于外接数据库的类型不同，字段的数据类型不完全一致，本文以工程内置数据库为例，用户需自行匹配。

注2：FineDB 配置库用于存放工程配置信息，各表之间存在关联关系，随意改动可能导致工程无法启动等严重后果。

请勿手动增！删！改！FineDB 数据库内的任何数据！有可能造成不可修复的 BUG，需自行承担后果。

1.1 表列表

分类	子分类	表名	简介
权限控制	用户-部门职位-角色	FINE_USER	用户表
		FINE_EXTRA_PROPERTY	用户额外信息表
		FINE_DEPARTMENT	部门表
		FINE_POST	职位表
		FINE_DEP_ROLE	部门职位的中间表，用户通过该表关联部门与职务
		FINE_CUSTOM_ROLE	自定义角色表
		FINE_USER_ROLE_MIDDLE	用户角色的中间表，用户通过该表关联到自定义角色和部门职务角色
		FINE_SOFT_DATA	同步用户软删除数据表，存储同步用户软删除的数据
		FINE_TENANT	租户表
	权限-目录	FINE_AUTHORITY	权限表，只记录当前目录被授予的权限，该目录下的模板和子目录权限不会被记录
		FINE_AUTHORITY_OBJECT	权限实体表，记录当前目录（不包含该目录下的模板及子目录）权限的对象、目录名称、报表名称
		FINE_AUTH_PREFERENCE	权限面板用户偏好设置
		FINE_HOMEPAGE_EXPAND	首页扩展表 记录主页类型权限实体的扩展属性
		FINE_FAVORITE_ENTRY	收藏节点表

平台操作	登录	FINE_LAST_LOGIN	上次登录信息表
		FINE_LOGIN_LOCK	登录锁定表 由于密码错误次数过多导致的锁定 详情请参见：登录锁定
		FINE_BLOCK_IP	登录锁定IP表 由于同一 IP 访问频率过高导致的锁定 详情请参见：访问控制
	备份还原	FINE_BACKUP_NODE	备份节点表
		FINE_BACKUP_EXCLUDE_ENTITY	备份忽略信息表
	定时调度	FINE_SCHEDULE_TASK	定时任务表
		FINE_SCHEDULE_TASK_PARAM	定时调度任务参数值
		FINE_SCHEDULE_TASK_EXTEND	定时调度任务额外属性
		FINE_SCHEDULE_TASK_LOG	定时调度任务树状监控日志
		FINE_SCHEDULE_RECORD	定时调度任务执行日志
		FINE_SCHEDULE_OUTPUT	定时任务中的导出
		FINE_BASE_OUTPUT	任务附件处理主表
		FINE_OUTPUT_CLASS	自定义类处理
		FINE_OUTPUT_CLIENT_NOTICE	客户端通知
		FINE_OUTPUT_EMAIL	推送邮件
		FINE_OUTPUT_FTP	FTP 上传
		FINE_OUTPUT_MOUNT	定时调度任务挂载目录
		FINE_OUTPUT_PLATFORM_MSG	平台系统消息
		FINE_OUTPUT_PRINT	打印处理
		FINE_OUTPUT_SFTP	SFTP 上传
		FINE_OUTPUT_SMS	发送短信
		FINE_USAGE_DATA	定时任务触达人数记录表
	消息	FINE_BASE_MESSAGE	平台消息主表
		FINE_PROCESS_MESSAGE	上报消息


fine_user
用户表
userName
Id
fine_schedule_task
定时任务表
creator
id
scheduleOutput
fine_schedule_record
定时调度任务执行日志
creator
taskId
fine_schedule_task_param
定时调度任务参数值
taskId
fine_schedule_output
定时任务中的导出
id
fine_base_output
任务附件处理主表
id
output_Id
fine_output_class
自定义类处理
id
fine_output_client_notice
客户端通知表
id
fine_output_email
推送邮件表
id
fine_output_ftp
FTP上传表
id
fine_output_sftp
SFTP上传表
id
fine_output_mount
定时调度任务挂载目录
id
fine_output_platform_msg
平台系统消息
id
fine_output_print
打印处理
id
fine_output_sms
短信发送
id

1.2.4 消息


fine_user
用户表
userName
Id
fine_base_message
基础消息表
username
userId
id
fine_mobile_push_message
移动端消息推送表
id
fine_process_message
上报消息
id
fine_system_message
平台系统消息
id

1.2.5 打印

注：基于上述表结构，且各表间不直接关联，因此涉及到直接操作数据库的，必须手动删除中间表内的数据。

例如：删除一个部门 = 删除 department + 删除 dep_role + 删除 user_role_middle；

删除一个用户 = 删除 user + 删除 user_role_middle + 删除 extra_property。

2. 用户-部门职位-角色

2.1 FINE_USER 用户表

字段名	描述	数据类型	长度
ID	主键 关联的表字段 fine_extra_property>relatedId fine_user_role_middle>userId fine_base_message>userId fine_auth_preference>userId fine_favorite_entry>userId fine_last_login>userId fine_login_lock>userId fine_workflow_task>creatorId fine_authority>roleId	VARCHAR	255
BIRTHDAY	生日	TIMESTAMP	26
CREATIONTYPE	创建类型 1：手动创建 2：同步创建	INTEGER	32
DESCRIPTION	描述	VARCHAR	1000
EMAIL	邮箱	VARCHAR	255