

Оглавление

Статья «ТИБЕРИУМНЫЙ РЕВЕРСИНГ»	1
Глава «What is SecuROM»	2
Глава «INTRO»	2
Глава «ПРАКТИКА»	3
Глава «Штирлиц на проводе. Центр, примите шифровку»	5
Глава «SecuROM 7 НАЧАЛО»	8
Глава «Виртуальная математика»	15
Глава «Перед заключением»	32
Глава «Заключение»	32
GLOSSARY	33
LINKS	36
Extended image part	37



ТИБЕРИУМНЫЙ РЕВЕРСИНГ

© ELF, 2011 \ICQ: 7719116\ © CJ, 2011 \ICQ:3708307\

Благодарности: Nightshade, random, mak, DillerInc *и всем остальным, чья помощь помогает в борьбе с DRM.* Внедрение X-кода и виртуальная машина: теория и практика

"Ecли ассоциировать SecuROM v7.33.17 с танком Абрамсом без динамической защиты, OllyDbg – PПГ-7, а X-code injection как кумулятивную гранату для нашего гранатомета, то, как и в реальности, такой выстрел навзничь прошьет броню этой тяжелой неповоротливой машины и достигнет поставленной цели – OEP... Выведенную из строя машину изучают Российские инженеры..."

What is SecuROM ?

SecuROM (полное название: **Sony DADC SecuROM**)— цифровая защита CD/DVD дисков от нелицензионного копирования.

Год рождения - 1999 г.

В роли *издателя* выступает <u>Sony Digital Audio Disk Corporation AG</u>(Sony DADC AG). Местонахождение офиса – Австрия (*HE ПУТАТЬ С Австралией! там тоже есть их офис*), г. Аниф(недалеко от Зальцбурга), ул. Sonystraße 20 5081, тел. +43 6246 8800 В роли ведущего *автора* выступает - Рейнгард Блаукович (Reinhard Blaukovitsch)



Тип защиты — нанесение специальных физических меток на диск, которые якобы нельзя скопировать Представительство в России - Ул. Стасовой д.4, 119 071 Москва; Телефон: +7 (495) 935 7218 312 Почта для посылки взломанного стафа-sales-russia@sonydadc.com

INTRO

Пока SecuROM 7 готовятся за кулисами, я расскажу, чем ты будешь заниматься ближайшие, по крайней мере, часа два. В нашем распоряжении имеется Command & Conquer 3: Tiberium Wars (с патчем 1.9). Замечу сразу, что нужный нам файл не cnc3.exe(Но попозже он нам очень поможет!). Находим \RetailExe\1.9\ cnc3game.dat. Грузим в отладчик упомянутый файл и по секции .securom понимаем, с чем имеем дело. F9... Не удалось запустить требуемый модуль безопасности... Тоже самое будет если в ольгу ничего не загружать и просто оставить открытой! SecuROM активно сопротивляется хакерскому инструментарию, поэтому требуется найти обходное решение. На моем 2k3 IsDebuggerPresent пропатченый был - XOR EAX, EAX сразу стояло после первой инструкции, поэтому эта ругательная табличка и без помощи отладчика вылезала. Сначала я решил, что защита определяет через хук отладчик, также стало понятным, что возиться с антиотладкой будет утомительно. Кстати, присоединиться к cnc3game.dat процессу отладчиком нельзя - данная операция приведет к его завершению. Под конец выяснилось, что протектор успешно противостоит Procmon и API шпионам. Попробуем бить в борт защиты – вписываем в секцию .secuROM любые 10 байт и правим, к примеру, TEST EAX, EAX на TEST EBX, EBX... Замечательно! Вопиющая ошибка отсутствующая проверка на целостность файла! Взломщик может спокойно пробить протектор до ОЕР невзирая на все старания разработчиков. Нам не понадобятся стелсеры, АРІ мониторы -

антиотладку просто проигнорируем. Одним словом, предлагаю отвлечься от классики и взглянуть на защиту по новому.

Итак, начинаем. Во-первых, хотелось бы взглянуть на механизм проверки, однако дотянутся до GetDriveTypeA(безусловно, это WinAPI там есть, Ctrl+N в Ольке) нам мешает сообщение об обнаруженном отладчике. Во-вторых, нам нужно обязательно прибыть в ОЕР. Перейдя снова в Ольку и проанализировав код при активном сообщении, становится ясным, что основная часть протектора уже распакована. Замечательно! А теперь допустим, мы поставим вначале требуемой API переход на наш X-код, который сможет вытащить адрес возврата, показать нам его, положить обратно, проэмулировать перекрытые переходом байты и возвратить обратно управление! ... Чего? Чего? :)

ПРАКТИКА

Для этой главы используйте приложение к статье:

SOURSES.TXT (исходники асм кода)

По строго научному, X-код это код это осмысленная совокупность байт, внедренных посторонним лицом или программой в целевой код процесса, для выполнения определенной задачи. Все что связано с внедрением X-кода, чаще относят к области вирусописания, поэтому это сложная и объемная тема для разговора. Однако, в нашем случае все намного проще: X-код, который внедряем мы сами, выполняет одну несложную задачу - показ адреса возврата. Непосредственно внедрять свой X-код будем через отладчик OllyDbg v2 aka Оля (Ольга, Олька). Для удобства разобъем нашу большую задачу на отдельные подзадачи.

1. Задача: Получить доступ на запись в секцию кода kernel32

Описание: По стандарту секция кода (.text) имеет атрибуты Read/Execute(чтение/выполнение). Поэтому код типа, где 77E41C00 – адрес в секции кода kernel32:

MOV BYTE PTR DS: [77E41C00], E9

Вполне на законном основании вызовет исключение access violation, что не входит в наши планы. Так как у меня две винды, я решил патчить вистовский kernel32 в 2k3 оффлайн(он же bithack). Вариант с использованием WinAPI VirtualProtect все-таки более предпочтителен(в исходниках Xкода он есть!), но я считаю, что на руку нестандартные решения. В 2k3 открытая на запись секция кода kernel32 приводит к краху некоторые приложения(VisualStudio 2008, OllyDbg 1.10), зато данную шалость в висте они спокойно воспринимают! Жалко, что Windows не для хакеров пишут – закрытые на запись секции кода и непропатченный IsDebuggerPresent не есть хорошо :) Решение: Заходим в 2k3. Запускаем PeTools. Не забываем выставить свои права доступа к библиотеке. Добавляем к секции кода Write атрибут и пересчитываем контрольную сумму. Аналогом PeTools может послужить утилита editbin, если установлен VisualStudio: например для пересчета checksum наберите в командной строке "editbin /RELEASE E:\Windows\system32\kernel32.dll". Если виста запустилась и в раскладке карты памяти в ольге, в столбце Access секция кода kernel32 любого процесса помечена как RWE, стало быть, все сделано правильно! 2. Задача: Найти свободное место для X-кода в спсЗдате.dat; найти адрес для установки перехода, который передаст управление на наш Х-код; установить, какие байты будут перекрыты переходом; установить, по какому адресу потребуется возвратить управление после установки

Описание: В cnc3game.dat 11 секций(РЕ Header не при делах, хотя при большом желании внедриться можно и туда). Первые 6 однозначно не подходят(text – зашифрованный код самой игрушки; data, rdata, rsrc – область данных программы; tls – TLS Callback; rts.ver – имеет атрибут только на чтение). Ars – при беглом просмотре код, подвержненный обфускации, все атрибуты доступа, оставим в покое. Est – здесь находиться точка входа, все атрибуты доступа, кандидатура подходит. Адресат внедрения – чаще всего, цепочка нулей в конце, оставленных для выравнивания секций и никем не используемых. Artem – название походит на шутку разработчиков, небольшой и не имеющий осмысленности код, секция имеет все атрибуты доступа, но лучше ее не трогать. Celare – однозначно все данные и ресурсы SecuROM'а, пропускаем. Одноименная секция SecuROM по утверждению Оли содержит таблицу импорта, имеет все атрибуты доступа, не трогаем. Теперь передача управления. Как показывает практика, переход лучше всего делать с распаковщика. В отличие от остальных структур, его код не модифицируется в процессе выполнения (хотя в нашем мире все непостоянно). Можно просто переставить точку входа на наш X-код, но для нас в этом нет необходимости.

Решение: Хвост секции est всегда свободен. В моем случае, начиная с адреса 11DB6D0h, будет располагаться наш X-код. Ставим точку останова при доступе к секции text (распаковщик ее обязательно затронет и даст знать о себе). Запускаем приложение. Оказываемся в функции с адресом, в моем случае, равным 11DB1F9h. Я выбрал адрес 11DB27Eh. Переход будет длинным, значит один байт E9 плюс 32x битный операнд, который займет 4 байта, значит всего 5 байт. По адресу 11DB27Eh идут ADD EDI,ESI и ADD ESI,EBX которые занимают 2 байта и MOVZX EBX,BYTE PTR DS:[ECX+7] которая занимает целых 4 байта. Наш переход полностью перекрывает первые две и последним байтом задевает MOVZX, значит, эмулировать придется все эти три команды, запоминаем

- их. Теперь вычислим, куда потребуется возвратить управление. В сумме все три, будучи эмулируемые нами, команды занимают 2+2+4 = 8 байт. Значит, 11DB27Eh + 8h = 11DB286h. К этому адресу мы и возвратимся. Пишем по адресу 11DB27E: JMP 11DB6D0 и добавляем три NOP. Стоит отметить, что никто нам не мешает возвратиться сразу на адрес после прыжка (точнее на первый NOP), впрочем, большого смысла в этом нет.
- 3. Задача: Первая часть Х-кода (подготовительная). Проэмулировать перекрытые переходом ЈМР 11DB6D0 инструкции. Передать управление собственно на X-код. Вычислить адрес GetDriveTypeA. Установить какие байты будут перекрыты переходом, ведущим ко второй части нашего Х-кода и проэмулировать их. Организовать вычисление операнда инструкции ЈМР для 2го перехода. Корректно записать инструкцию прыжка на 2ю часть Х-кода. Возвратить управление. Описание/Решение: Три аспекта объясню подробно. В нашем случае идеально первая часть Х-кода должна выполниться один раз, больше и не нужно. Но распаковщик работает в цикле, о чем говорит регистр ЕАХ, который с каждым разом инкрементируется. Мы сначала проверим регистр ЕАХ на одно фиксированное значение (в моем случае 6Ch), если равно, то передаем управление Хкоду. Получение адреса функции из библиотеки это две API: GetModuleHandle и GetProcAdress

В регистре ЕАХ - адрес требуемой АРІ.

С перекрытыми байтами GetDriveTypeA и вообще в большей части Windows API есть полезная особенность компилятора VC++! Первые три инструкции в экспортируемых функциях системных библиотек винды это MOV EDI, EDI; PUSH EBP; MOV EBP,ESP которые и дадут в сумме нужные нам 5 байт, и предпринимать каких либо дополнительных мер не потребуется! Разбираем операнд инструкции JMP. Вся проблема в том, что kernel32, равно как и другие системные библиотеки может "плясать" по адресному пространству процесса даже в пределах одной винды. Отсюда выходит, что пропатчить верхушку GetDriveTypeA фиксированным значением нельзя, ведь, в конце концов, на месте адреса, который сейчас ты видишь в отладчике, вполне реально окажется, не то, что хотелось, к тому же и операнд прыжка укажет в совсем другое место! Почему? Напоминаю, что в качестве операнда для любой из инструкций прыжка указывается количество байт, которые надо перепрыгнуть, а не адрес назначения! Дополнительно: х86 операнд записывается в обратном порядке и независимо от условного или безусловного перехода операнды определяются одинаково! Чтобы правильно вычислить операнд, я сначала посчитал разницу между точкой входа в упомянутой WinAPI и адресом назначения прыжка, затем так как прыжок будет идти в сторону младших адресов, плюс, учитывая размер инструкции JMP LONG (5 байт), получил окончательное значение:

SUB EAX, cnc3game.011DB6E3 MOV EDI,-5 // EDI = FFFFFFBh

SUB EDI, EAX

4. Задача: Вторая часть Х-кода (основная). Извлечь адрес возврата. Преобразовать байты адреса возврата в ACSII, для корректного вывода. Вывести на экран адрес возврата. Корректно осуществить возврат в системную библиотеку и эмуляцию перекрытых байт.

Описание/Решение: Процесс запустился, первая часть X-кода успешно выполнилась, управление передается на GetDriveTypeA, затем через поставленный нами переход мы оказываемся в начале второй части нашего представления. Адрес 011DB6E3h. Мы разберем самые хардкорные аспекты его действия. Если ты уже понял, то перед нами стоит проблема корректного отображения адреса возврата. Действительно, если в качестве аргумента для текста API MessageBoxA, скормить адрес возврата, то в сообщении нашего сателлита вместо адреса возврата будет откровенная ерунда (под словом "ерунда" понимается ASCIIZ строка, которая начинается с адреса возврата), ведь для винды 00404001 это адрес/операнд, откуда надо считать строку, но не сама строка! Так как я не знаю API, которая могла бы выполнить такое преобразование(itoa опустим), было принято решение написать самостоятельно код, который мог бы выполнить требуемую операцию. На самом деле это несложно! Я рассуждал так: каждому символу в ACSII соответствует свой код. Для того чтобы узнать как будет закодирован каждый байт адреса возврата, потребуется организовать цикл. Коды чисел от 0 до 9 в ACSII имеют значение 30-39h, кодам букв (в нашем случае это числа) от A до F присвоены соответственно значения 41-46h. Руководящая идея - организовать сравнение байт адреса возврата и эталонного значения, посредством инкрементов последнего и его кодов в ACSII таблице. Если эталонный байт = сравниваемому, то мы пишем два значения их кода по специальному отведенному адресу (в байте две цифры, поэтому мы используем старшую и младшую часть регистра ECX для ACSII кода каждой из двух циферок). Последнее замечание касается перескока с 9 на А - в ASCII таблице их коды 39h и 41h соответственно, а при инкременте 39h следующее число 3Ah, за которым закреплен другой символ. Чтобы не упустить момент, скажу сразу, что кроме MessageBoxA существуют еще множество

вариантов с выводом информации: 1) С помощью CreateWindowEx. Создать окно с контролами (Edit,ListBox) и отсылать в

ставку с помощью SendMessage секретную информацию.

- 2) В файл с помощью CreateFile/WriteFile/CloseHandle и их низкоуровневых аналогов. Сюда же можно приписать именованные каналы(PIPE).
- 3) Весьма оригинальный: с помощью DirectX(Draw или даже 3D). Благо игрушка сама подключает библиотеку. Однако здесь нужно уметь работать с интерфейсом от МелкоСофт, да и удобнее уже будет написать свою отдельную Dll'ку для работы и инжектить ее с самой игрой. 5. Задача: Проверить работу внедренного X-кода.

Правильный ответ: Кроме зеленого логотипа игрушки на заднем плане, первым мы должны увидеть наш сателлит – MessageBox сообщающий нам 8 hex цифр. Это и есть первый вызов GetDriveTypeA и его точка возврата в обратном порядке (если X-код перед глазами, то надеюсь, понимаешь, почему он транслирует адрес в обратном направлении). Первый адрес не относится к cnc3game.dat и лежит где-то в ntdll. Затем MessageBox выскочит еще п раз, где п – количество логических устройств на твоей машине (вместе с виртуальными приводами, естественно). После выходит окошко от SecuROM'а с просьбой вставить нужный диск. После нажатия "Повтор" сателлит покажется п раз, затем снова окно с просьбой вставить требуемый диск.

Неправильные ответы и их возможные причины: Сателлит не появился, но игрушка работает – Вторая часть X-кода не получила управления -> Первая часть X-кода ошибочно поставила переход в другом месте. Ошибка программы – Необрабатываемое исключение -> Кодовая секция kernel32 без атрибута записи ИЛИ X-код ошибочно передал управление в другую область памяти. Сателлит появился, но вместо 8 циферок откровенная ерунда – вместо ACSII строки адрес возврата. Адрес в сателлите указывает на несуществующую область памяти - адрес возврата декодирован в ACSII строку неверно.



"Штирлиц на проводе. Центр, примите шифровку"

Наш Штирлиц уже передает нам hex адреса. Осталось корректировать область его работы и записывать результаты на бумагу. Помимо уже поднадоевшей API GetDriveTypeA можно немного переделать код и с нужными параметрами организовать прослушку CreateThread, DriveIoControl, CreateFileA, RegQueryValueExA, KiUserCallBackDispatcher. Одним словом работаем, как

стандартный АРІ шпион. А в чем тогда разница между оным и методом в нашем случае? Типичный API-spy использует стандартные процедуры меж процессного взаимодействия(ReadProcessMemory, WriteProcessMemory или ниже) и может быть легко обнаружен протекторами. Причем хороших APIspy немного и они хорошо известны разработчикам защитных комплексов (причем этот факт легко проверить - прослушайте CreateFileW в протекторе). С появлением новых версий защитных систем, типичные методы работы шпионажа за АРІ медленно и постепенно уходят в прошлое. Инновационным и самым современным подходом, который лишен всех недостатков обычных АРІ-spy и достигает самой максимальной скрытности, за счет использования ресурсов самого протектора стал X-code injection. Настоящий "Штирлиц" в тылу врага. Собственно, что представляет собой SecuROM 7 изначально? Код, подверженный обфускации, причем мусора не очень много, ставка сделана на ассемблерные трюки. Можно сказать это кладезь всевозможных ухищрений. Например: MOV EAX,11D7B1C // Ахтунг! Начальный адрес зоны проверки, предъявите ваши программные точки останова в развернутом виде :) MOV ESI, DWORD PTR DS:[EAX] //грузим след DWORD ADD DWORD PTR SS:[ESP+10],ESI //складываем с предыдущим DWORD'ом ADD EAX,4 // the next offset DWORD DEC WORD PTR SS:[ESP+0C] // 114 DWORD ОВ над сложить JNE SHORT 011D7B76 // - while (dword [ESP+0Ch] != 0) OR BYTE PTR SS:[ESP+10],01 // добавляем в младший байт единицу SUB DWORD PTR SS:[ESP+10],933 // вычитаем "контрольную сумму", пасьянс сошелся если: DWORD [ESP+10] <= 0. (Вообще-то там всегда нуль должен быть, отрицательное число разработчики просто решили подстраховаться) PUSHFD //сохраням флаги (EFL = 206h) ... //код, предназначеный для отвода глаз

Также, чаще смотрите, что вы трассируете:

POPFD //выстаскивам флаги (EFL = 206h)

```
00C49160 PUSHFD

00C49161 MOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP]

00C49164 NOP

00C49165 TEST AH,1

00C49168 JE SHORT cnc3game.00C4916F

00C4916A MOV ECX,7BE

00C4916F XOR EAX,EAX
```

Оказывается, в SONY DADC еще нашли весьма оригинальную замену инструкции MOV ESI, DWORD PTR DS:[ESI]:

JBE SHORT 011D7BC1 //так сошелся ли все-таки наш пасьянс? (Zero Flag(Z) = 1 или(и) Carry

```
MOV DWORD PTR SS:[ESP],ESI
XOR ESI,DWORD PTR DS:[ESI]
XOR ESI,DWORD PTR SS:[ESP]
```

Flag(C) = 1?)

Если поставить break on memory access на IsDebuggerPresent, то потрассировав процедуру, которая попадется в сети, можно увидеть:

```
SUB ESI, EAX
LEA ECX, DWORD PTR DS: [ESI+EBX-5]
MOV BYTE PTR DS: [EAX], 0E9
MOV DWORD PTR DS: [EAX+1], ECX
```

"Ба! Где-то я это уже видел :)". Как и мы SecuROM 7(этот список еще дополняет AsProtect)не менее активно используют прием с постановкой переходников: вычисляют адрес API, вычисляют длину перехода, прибавляют к нему 5 байт (MOV EDI,EDI; PUSH EBP; MOV EBP, ESP), записывают переходник, ну и эмулируют открытие кадра стека. Теперь, если протектору требуется вызов API, то он делает это через переходник, эмулируя открытие кадра стека у себя и попадая на 5 байт "раньше" в область библиотеки с требуемой API. Вот мы и ознакомились с основным приемом против API-spy. Дело в том, что последние на инструкцию MOV EDI,EDI привыкли вешать хуки,

которая в нашем раскладе никогда не получит управление! Правда по каким-то неизвестным причинам, SecuROM 7 не задействует переходники в своей работе. Но на будущее в своей реализации X-code injection надо учитывать этот трюк. Итак, возвращаемся к показаниям "Штирлица". К сожалению, время поджимает, равно, как и место, отведенное в журнале(самая оригинальная фраза в тексте). Пробегусь по основному. Отличительной особенностью этой версии протектора являются illegal instruction UD2(плюс аппаратные точки останова с ними), на которые повешены SEH-обработчики. Коих я насчитал всего два(00С996В0h и 00С99702h). Если проанализировать их, то все они ведут к JMP... и выполняют абсолютно одну и ту же работу. Но обо всем по порядку.

Цепочка GetDriveTypeA(набор приводов)->CreateFileA(открытие привода на секторном уровне)>DeviceIoControl(проверка на наличие диска в заданном приводе, количество секторов с
дорожками)-> DeviceIoControl(первичные 5 заходов)-> MOV DWORD PTR DS:[EBX+EDI*8+4], EAX (Если
проэмулировать наличие диска в приводе, находим головную часть проверки)>QueryPerfomanceCounter(вторая часть проверки) и синхронные потоки...

CMP BYTE PTR SS:[EBP-52],BL // проверка на наличие диска в заданном приводе

Можно было конечно взяться и раскручивать проверочный механизм до конца со всеми этими подканалами и тдтп. Однако предлагаю прокрутить вперед, к процессу снятия дампа. Разберемся с ним, и тогда сразу поймете, на чем работает исследуемая версия SecuROM'a.

Еще пару интересных моментов с GetDriveTypeA и за hardware breakpoints . Я назвал эту шутку X-code flash bag. Зная расположение WinAPI и чтение ветки HKLM\System\MountedDevices в защитном механизме можно скрыть от протектора виртуальный привод, если это потребуется или сразу все приводы! Второй момент, связан непосредственно с вызовом самой API и ей подобных - в нескольких местах протектор вызывает их через серию JMP и стандартную тройку LoadLirary/GetModuleHandle/GetProcAddress, первый раз такое мне довелось увидеть в SafeDisk v4.5. Что касается аппаратных точек останова, то как я уже упомянул выше, на них также повешены упомянутые SEH-обработчики, это я к тому, как без ZwContinue и подобных операций с контекстом SecuROM 7 выясняет наличие отладки. Протектор не проверяет, что породило исключение... Впрочем, это так, к слову!

Ну а дальше, самое интересное, что я подготовил! Переходим к нахождению ОЕР и снятию дампа. Нам понадобиться **Daemon Tools**(или любой другой эмулятор привода) и мини-дамп оригинального диска игрушки. Хотя, если окончательно доразобрать процедуру проверки и поправить нужные переходы, то можно обойтись без эмуляции. Потребуется любой ценой попасть в оригинальную точку входа и снять корректный дамп, и эта задача действительно решаема. Поможет нетронутый никем cnc3.exe, который сообщает нам, что разработчики писали игрушку на Microsoft Visual C++ 7.0. Точка входа выглядит как:

004628DA CALL 004784B8 004628DF JMP 004626FA

Реально, точка входа находится по операнду прыжка - 004626FAh. Функция по адресу 004784B8h ничем полезным не занимается, и я ее всегда бросаю ф топку. Однако в ней мы находим, что она вызывает несколько API(GetSystemTimeAsFileTime, GetCurrentProcessId...). Для нас это означает только одно - если поставить нашего "Штирлица" на GetSystemTimeAsFileTime и после распаковки стартовый код действительно на своем законном месте... Принимаемся за реализацию. Монтируем мини-дамп. Запускаем игру. Нас интересуют все MessageBox после проверки: 00DDCE77,76B414D4,7C34207B, 0040A5AE... **СТОООП**! Последний, да ведь вызов идет из секции .text !!! We need attach now! Присоединяемся к процессу Ольгой 1.10 с дампером и переходим по последнему адресу (аттачиться уже можно, DbgViRemoteBreakin правится только на время проверки диска). Невероятно! :) Перед нами действительно ОЕР! Получилось! Переходим по прыжку к адресу 0040A006 и дампим наш процесс. Открою сразу секрет - можно ювелирно попасть в точку оригинального входа, но об этом гораздо ниже. Теперь самое главное: SecuROM 7 имеет полномочия защищаться от дампинга. Дамп естественно получается изначально нерабочим. Беглый анализ приносит известия, что на некоторые вызовы (к примеру, чуть ниже, по адресу 00А400D) ведут не к дочерним процедурам, через серию JMP DWORD PTR DS:[address] и "базу запросов" попадают в аллочную память к всемогущей виртуальной машине(VM). После ее работы двойное слово по адресу прыжка магическим образом меняется и уже указывает на нужную процедуру. Причем еще до обращения к "базе запросов" она уже была по своему адресу. Глядя на бесконечно длинный ужасный код этого виртуального чуда, складывается впечатление - реально ли вообще отвязать SecuROM от программы? А может лучше постараться приклеить выделенную память протектора к игре в качестве новой секции (подавляющее большинство так и поступает, т.к. это наиболее простой способ, но в плане оптимизации - самый жуткий)?

SecuROM 7 НАЧАЛО

Для этой главы используйте приложение к статье:

Материалы по работе механизмов навесной защиты SecuRom версии 7.33.0017

Прежде чем перейти к разбору VM, не лишним будет взглянуть собственно на саму навесную броню SecuROM 7. Если тебя это мало интересует, то эту главу можно пропустить. Кстати я вскользь уже затронул выше некоторые аспекты деятельности протектора, но чтобы все осмыслить – лучше разложить по полочкам. Итак:

• Информационный раздел

SecuROM Data Block. Специальный зашифрованный блок данных, который содержит характеристики вшитой защиты. Самое полезное здесь – точный номер версии. Содержится в PE-хидере между **MZ** заглушкой и структурой **PE_DOS.**

CreateThread. Кроме создания двух потоков для второй части проверки, используется для создания еще одного специального потока – для вывода сообщений на экран(типа: не удалось загрузить требуемый модуль безопасности ака твой мать! Выгрузи отладчик!).

• Активный раздел

<u>IsDebuggerPresent</u>. Недвусмысленная функция, которая известна даже начинающим программистам. Способ простой и понятный: в PEB при отладке устанавливается флаг BeginDebugged, соответственно и сама WinAPI обращается по указателю FS:[18] в TEB и через ссылку в PEB извлекает содержимое этого флага. Самое первое, что приходит на ум – вставить инструкцию XOR EAX, EAX... но в SONY DADC решили перехитрить реверсеров и в BeginDebugged заносить контрольные значения, больше единицы и проверяет, возвращает ли их функция. Тут понятно, что не факт что в следующих версиях Windows подход может поменяется, поэтому просто проверять содержание упомянутой функции по одному шаблону

MOV EAX,DWORD PTR FS:[18]
MOV EAX,DWORD PTR DS:[EAX+30]
MOVZX EAX,BYTE PTR DS:[EAX+2]
RFTN

не есть гуд, а вот общая спецификация формата РЕ – врятли (по крайней мере, так думают в SONY DADC). Особенно хочется отметить тот факт, что *IsDebuggerPresent* более всех остальных лидирует по числу вызовов, которые как правило, тянутся из VM на SEH-обработчиках UD2/hardware breakpoints. Противодействие обнаружению сводится к тому, что мой X-код первично сбрасывает флаг в РЕВ и больше его не трогает.

CheckRemoteDebuggerPresent/NtQueryInformationProcess. Если IsDebuggerPresent отвечает за обнаружение отладки текущего процесса, то новая рассматриваемая функция палит запущенный отладчик вне зависимости что отлаживается или не отлаживается. CheckRemoteDebuggerPresent собственно является обверткой (wrapper) низкоуровневой NtQueryInformationProcess, которая вызывается с аргументом ProcessInfoClass равным 7, числом которое скрывает за собой ProcessDebugPort. В более поздних версиях, введен ProcessInfoClass со значением 0x1F(31) - тот самый код ошибки 8019. Противодействие. Во-первых, взглянем на прототип NtQueryInformationProcess в ntdll:

MOV EAX,0A1

MOV EDX,7FFE0300

CALL DWORD PTR DS:[EDX]

RETN 14

Как и полагается, в NativeAPI имеет место __fastcall декларация вызова. Далее извлекается адрес KiFastSystemCall, который зависимости от современности процессора переносит нас в ядро

через SYSENTER или INT2E. Собственно для нашего X-кода существует только один кул-хакерский вариант перехватить управление – поменять операнд 7FFE0300 на операнд с адресом нашего обработчика. Таким образом, первично управление получит наш обработчик, который сверит, не равен ли третий аргумент 7 или 0x1F? Если да, то в буфере и в EAX возвращаем ноль.

<u>Имя файла процесса-родителя</u>. И хотя мне до исследования SecuROM 7 эта замечательная идея также пришла в голову, не менее интересно было посмотреть ее реализацию в протекторе. Способ рассчитан, прежде всего, на неопытных исследователей, которые не имеют привычки переименовывать имя главного исполняемого файла отладчика. Конструктивно все просто: через уже знакомый NtQueryInformationProcess получить PID процесса-родителя. Понятное дело, что если наша игрушка была запущена в Ольге, то Ольга и является матушкой этого процесса. Как и положено, последний наследует все права своего родителя, но не в этом суть… Суть в том, что, как ollydbg.exe был пять лет назад, так и в 2011 ollydbg.exe и остался. Та же песня и с idag.exe, winddbg.exe...

<u>Hardware Breakpoints(аппаратные точки останова).</u> Замечательная вещь и при этом еще и дефицитная – всего четыре на каждый процесс. Точки проверяются 2 раза(все четыре). Процесс установки своих аппаратных точек выглядит следующим образом:

- 1. Управление получает инструкция **UD2**, на которой всегда происходит исключение (Illegal instruction)
- 2. SEH-обработчик для UD2 выглядит следующим образом:

```
PUSH FBP
MOV EBP, ESP
PLISHAD
MOV EAX, DWORD PTR SS: [EBP+8]
MOV EAX, DWORD PTR DS: [EAX]
MOV EAX, DWORD PTR DS:[12129F0]
MOV DWORD PTR DS:[12022A0], EAX
MOV DWORD PTR DS:[12022A4],26182AEF <- MOV DWORD PTR DS:[12022A4],26182AED (2ĭ)
MOV DWORD PTR DS:[12022A8], EBP
PUSH OFFSET 012022A0
CALL 00D44F40
MOV DWORD PTR DS:[12022A0],0
MOV DWORD PTR DS:[12022A4],0
MOV DWORD PTR DS:[12022A8],0
POPAD
XOR EAX, EAX
MOV ESP, EBP
POP EBP
RETN
```

Их вообще два: 00С996В0h и 00С99702h – для первой 4ки НВ и соответственно для второй.

- 3. До того как перейти в секуромовский SEH-обработчик, управление всегда берет на себя ntdll.KiUserExceptionDispatcher(pExeptionRecord, pContext). Второй аргумент ссылка на структуру контекста. CALL 00D44F40 ведет в VM, которая меняет в стеке структуру Context (DR0, DR1, DR2, DR3).
- 4. Фокус! Фокус! После выхода из обработчика выполняется **ZwContinue** на следующей от UD2 инструкции, с уже секуромовским контекстом, т.е. с его аппаратными точками останова.
- 5. Срабатывает (DR0-DR3) аппаратная точка установа.
- 6. SEH-обработчик(VM) проверяет контекст, адрес(в котором произошло исключения) и еще уложит в DR7 свое контрольное значение. Если что не так Вам дадут знать! :)

<u>Программные точки останова и перекрывающий код.</u> Если аппаратным точкам останова было уделено пристальное внимание, но что говорить за программные. В первую очередь все начинается с упомянутого выше трюка:

```
MOV EAX,11D7B1C
MOV ESI,DWORD PTR DS:[EAX]
ADD DWORD PTR SS:[ESP+10],ESI ...
```


Чтобы многократно усложнить трассировку и обнаружение важных асм инструкций и процедур рассматриваемый код, можно сказать, перекрывает расстояние между ними. Из-за чего сидеть и жать F7, F8 или включать анимированную трассировку столь же бесполезно, как "горохом ап стенку". Разработчики рассчитывали, что у реверсеров сдадут нервы, и они будут плодить программные точки останова, как кроликов - чтобы быстрей выйти из этой ловушки. В итоге контрольная сумма участка нарушается и вместо желаемого места назначения, протектор посылает незадачливых хакеров туда же, куда и Макар телят не гонял. Если такое большое желание трассировать, то бороться с этим можно. Во-первых, ловушка характерная своим циклом, PUSHFD/POPFD и следующим условным переходом. Поэтому вычислить, куда будет передано управление, минуя при этом цикл, несложно. Во-вторых, аппаратные точки останова проверяются в сумме всего 8 раз(2 по 4) в самом начале, так что аппаратка за нами.

Кстати в «Безопасном диске» *ака* SafeDisk в роли перекрывающего кода служат «лягушки» - разбросанные условные и безусловно условные переходы, работающие по одному и тому же пути. Безусловно условные переходы, это когда (самый распространенный вариант):

XOR EAX, EAX

JZ SOME LABEL

Несмотря на то что опкод перехода не JMP, прыгать он на $SOME_LABEL$ будет Bcerga! Происходит это потому, что результат операции «UCKЛЮЧАЮЩЕ2О UЛИ» над одним и тем же регистром Bcerga - HOЛЬ!(NULL, ZERO, 0, бублик). Соответственно флаг Z(Zero Flag) процессора будет BSBEQEH (равен единице) и твой процессор, повинуясь BSBEQEHHOMY COMPART STATEMENT STATEMENT



Проверка программных точек останова/переходов в начале WinAPI. Ставить программные точки останова в начале/конце процедуры вообще является стандарт де-факто, что тут говорить. Благо проверяются не все WinAPI, но в список попали CreateFileA, FindWindow. Противодействие. Самое очевидное — не ставить программные точки останова на первой инструкции. Необязательно даже и на вторую. Например, как стандарт CreateFileA формирует UNICODE строку и вызывает CreateFileW, значит можно поставить и на вызов CreateFileW. Другое дело с переходниками. Как ни крути, а ставить их удобно вначале, ведь в большинстве хукаемых WinAPI первые три инструкции(пролог):

MOV EDI, EDI

PUSH EBP

MOV EBP, ESP

Для противодействия X-коду потребуется таблица экспорта системной библиотеки и таблица импорта образа и тот факт, что компилятор для выравнивания функций по кратным адресам оставляет место между ними. В первом случае, сырое смещение нужно сдвинуть вверх на один байт, и при этом попадаем(во всяком случае должны попасть) на NOP, а во втором случае мы уже поправим RVA функции. Таким образом, минимальными переделками заставим протектор проверять NOP, а переход ниже останется в безопасности. Коль речь пошла о таблице экспорта, не лишним будет упомянуть, что на GetProcAddress иногда также полезно ставить свой обработчик!

<u>CreateFileA/ FindWindow/OpenSCManager/RegOpenKey/ FindWindowExA/EnumWindows/GetClassName...</u> Думаю, что тут все понятно. Единственный нюанс с *FindWindowExA*. В отличии от *FindWindow*, у нее несколько расширенный список проверяемых существующих окон. В частности с помощью *TrayNotifyWnd*, извлекается хендл трея, а оттуда идет перечисление имен иконок. Ну а с помощью хендла окна *ToolBarWindow32*, устанавливается PID обозревателя Windows(explorer.exe).

<u>FindFirstFileA.</u> Довольно параноидальный способ защиты от X-кода: поиск ntdll*.dll в папке с cnc3game.dat. По-видимому, разработчики задумывали, что реверсер может подменить оригинальную ntdll.dll на csob, которая набита X-кодом.

<u>GetModuleHandleA</u>. С первого взгляда безобидная для реверсера функция, напомнила о том, что таит в себе возможность обнаружения библиотек, прикрепленных к процессу методом DLL-hjacking. Собственно SecuROM пытается искать в памяти процесса библиотеку asr.dll(AntiSecuROM?)

<u>DbgUiRemoteBreakin</u>. Поставляет замечательную возможность отловить отладчик по установке первичной точки останова. В SONY DADC решили не церемонится и специально для любителей приаттачится, установили безусловный переходник в ExitProcess библиотеки kernel32. Как противодействие, X-коду протектора(можно сказать так), наш X-код имеет право нанести ответный удар и снять переходник или не дать его установить вообще.

• Процедура проверки диска в приводе ©

Настоятельно рекомендуется к прочтению: http://www.insidepro.com/kk/020/020r.shtml

Разбита на две части и ОДИНАКОВА в версиях 7.3х-8.0х

LEVEL 1 ****** ПРОВЕРКА СИГНАТУРЫ ******

GetDriveTypeA. Живая классика! Как бы намекает, что сейшн скоро начнется.

CMP EAX, 5 //DRIVE_CDROM

CreateFileA. Открывает заданный диск (Имя файла в виде: \\.\D), получает хендл.

DeviceIoControl (4 PA3A). Главную роль здесь отвели DeviceIoControl, с чьей помощью можно все что угодно сделать или получить с устройства. Прежде всего важен ControlCode, который может принимать три значения:

1) (IOCTL_SCSI_PASS_THROUGHT_DIRECT) 4D014h или 4D004h. Первоочередной возможностью является информация о физическом наличии диска в устройстве. Затем идет различная информация о дорожках, секторах и тд. Размер буфера всегда равен 50h(80байт).

CMP BYTE PTR SS:[EBP-52],BL //Вставлен ли диск в лоток?

Первая проверка только для подтверждения наличия диска в приводе. Если все ОК, то начинаем процедуру чтения и составления сигнатуры.

На данном этапе, при выполнении WinAPI DeviceIoControl, обращайте внимание на InBuffer(ESP+8): от начала InBuffer по смещению \$+14h расположен указатель на структуру спец. буфера, куда, после выполнения вызова, ложатся служебные данные (например, номер сектора).

А теперь... три разводные проверки, для прохождения первого левела:

	_		три разводные проверки, для прохождения первого левела.							
Address		dump	Command	Commer	nts					
010B6FC7		8BC8	MOU ECX,EAX							
010B6FC9		3F60F7FF	CALL SOME_CPP_COMPARE_FUNC	CHECK SIGNATURES !						
010B6FCE		83E0 1F	AND EAX,0000001F	AND ?						
01 0B6FD1		3C 1F	CMP AL,1F	CMP FOR LENGHT!						
01 0B6FD3		9C 9C	PUSHFD PUSHFD							
01 0B6FD4 01 0B6FD5		83EC 24	SUB ESP,24							
010B6FD8			MOU DWORD PTR SS:[ESP+20],725CB5BB	emulate(†) check software breakpoints. but ELF known						
010B6FE			MOU DWORD PTR SS:[ESP+1C],44							
010B6FE8		895424 18	MOU DWORD PTR SS:[ESP+18],EDX							
010B6FEC			MOV EDX, 010B6F54							
010B6FF1			ROR DWORD PTR SS:[ESP+20],0	Shift	out of rai	nae				
010B6FF6		90	NOP			-9-				
010B6FF7		897424 14	MOU DWORD PTR SS:[ESP+14],ESI							
010B6FFB		OFACD2 00	SHRD EDX,EDX,0	Shift	out of rai	nge				
010B6FFF		8B32	MOU ESI, DWORD PTR DS:[EDX]			-				
01 0B7 001		8709	XCHG ECX,ECX							
010B7003		017424 20	ADD DWORD PTR SS:[ESP+20],ESI							
010B7007	'	83C2 04	ADD EDX,4							
01 0B 7 0 0A			DEC WORD PTR SS:[ESP+1C]							
01 0B7 00F		75 EA	JNE SHORT 010B6FFB							
01 0B7 011			OR BYTE PTR SS:[ESP+20],01							
010B7016		8B5424 24	MOU EDX, DWORD PTR SS:[ESP+24]							
010B701A		8B7424 20	MOU ESI, DWORD PTR SS:[ESP+20]							
01 0B7 01E		C1E1 00	SHL ECX,0	SUIFE	out of rai	ige				
01 0B7 021 01 0B7 025		895424 20 90	MOU DWORD PTR SS:[ESP+20],EDX NOP							
010B7025		8B5424 18	MOV EDX, DWORD PTR SS:[ESP+18]							
010B702A		90	NOP							
01 0B7 02B		897424 24	MOU DWORD PTR SS:[ESP+24],ESI							
010B702F		8B7424 14	MOV ESI, DWORD PTR SS:[ESP+14]							
010B7033		83C4 20	ADD ESP,20							
010B7036		9D	POPFD							
01 0B7 037		90	NOP							
01 0B7 038	· V	75 17	JNE SHORT 010B7051	here 1	? ;)					
010B869E	- ^	EB F3	JMP SHORT 01088693		U1UA615A		F9	SIC		
010B86A0		9D	POPFD		010A615B		83D3 00	ADC EBX, 0		
010B86A1			CMP BYTE PTR DS:[EDI+7F2],0		010A615E			TEST BYTE PTR DS:[EAX+70	[0],BL	
010B86A8		9C	PUSHFD		010A6164		895D FC	MOU DWORD PTR SS:[EBP-4]		
010B86A9		68 7F2D0000	PUSH 2D7F		010A6167			MOV ECX, FFFEF637		
01 0B86AE		75 17	JNE SHORT 010B86C7	// 4	010A616C			LEA ECX, [EBP+ECX+10985]		
010B86B0			ADD DWORD PTR SS:[ESP],750B5910		010A6173		9C	PUSHFD		
010B86B7		C1E0 00	SHL EAX,0	Shift	010A6174			PUSH 3B05		
01 0B86BA			ADD DWORD PTR SS:[ESP],8C0000C2		010A6179		74 15	JE SHORT 010A6190	.0.000557	// 2
010B86C1		C1E6 00	SHL ESI,0	Shift	010A617B			ADD DWORD PTR SS:[ESP],	12 0H25E7	
010B86C4		EB F7	JMP SHORT 010B86BD		010A6182		98	NOP NUMBER OF COLUMN	C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
010B86C6		25 83EC1CC7	AND EAX, C71CEC83		010A6183		810424 C20001 8BD2	ADD DWORD PTR SS:[ESP],	ร ะ ยยยย 62	
					010A618A 010A618C		BBD2 EB F8	MOV EDX,EDX JMP SHORT 010A6186		
					กาดผญ 19.0	•	CD FO	111L 2UOVI 910H0180		

Правильное прохождение первой из проверок (и последующих), заставляет SecuROM 7-8 генерировать сообщение с повтором: Cannot authenticate the original disc. Your disc may require a different software version. Правда, есть еще 4 проверка, но её патчинг не влияет конечный на результат-Level 1 completed!

```
<u>ВАЖНО!</u> Патчить нужно непосредственно операции, влияющие на флаги, а не сами переходы! <u>PUSHFD</u> защита сохраняет состояние 
EFL для следующих переходов (в 7.33.017 их не более 2x), т.е. условие проверяется несколько раз.
                                 AND EAX,0000001F CMP AL,1F //AL должно быть равным \theta x 1 F(31) или кратным этому числу
010B6FD1
                3C 1F
010B6FD3
                 9C
                                 PUSHFD
010B7036
                90
                                 POPED
                             JNE SHORT 010B7051 // ПЕРЕХОД НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
*** 2 ***
010B7038
                75 17
010A615E . 8498 C0070000 TEST BYTE PTR DS:[EAX+7C0],BL //BL = 1. видно, что структура. [EAX+7C0] = 9 (прокатывало с любым != 1)
                             JNE SHORT 010B7051 //ПЕРЕХОД НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ *** 3 ***
010B7038
                80BF F2070000 CMP BYTE PTR DS:[EDI+7F2],0 //[EDI+7F2] = 1 (также прокатывало с другими числами)
010B86A8
                                PUSHFD
010886AE 75 17 JNE SHORT 010886C7 //ПЕРЕХОД ВЫПОЛНЯЕТСЯ
ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ ПРОВЕРКИ (ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, 2) НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ С <u>LEVEL 2</u> И СКОРЕЕ ВСЕГО ЗАДАЮТ ГРАНИЦЫ ИНТЕРВАЛА ПОПАДАНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫЙ ВАСКИР-НАСТОЯЩИЙ ФИЗИЧЕСКИЙ (ИЛИ ЦИКЛА, КОЛ-ВО ИТЕРАЦИЙ).
```

Кстати, характерная деталь в этой версии для первой сигнатурной проверки – «липовый» подсчет контрольной суммы участка в перекрывающем коде.

QueryPerfomanceCounter & QueryPerfomanceFrequency. Начинают считать такты в нормальном (подготовительном режиме).

LEVEL 2 ****** ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ(TAKTOB) ИЛИ OPC/OPF ******



SetSystemCursor. Temp.an

Тут все сложнее и на момент написания этих строк, очень зависело от везения (Вся проблема в баге с подсчетом интервала). Самое главное – прокатывало (И НЕ РАЗ!!!): запуск с абсолютно левым диском в виртуальном приводе (установщик Windows 7).;) После того, как на 7м с липовым виртуальным диском все прошло нормально, решил попробовать на 8м без Daemon Tools с обычным физическим приводом и диском. После успешного прохода сигнатурного уровня $\underline{\text{процесс всегда стал завершаться с кодом выхода 1}}$. Сначала думал, что это защита. Но потом вспомнил за ${\it HKEY_CURRENT_USER} \setminus {\it Software} \setminus {\it SecuROM}.$ Удалил ветку ${\it Key}$ – процесс стал завершаться теперь после прохода геометрической проверки (в Bin таблицы, структуры данных проверок по времени и геометрии, метка диска под XOR и что-то еще). Короче «фиским» (010DF7A9) как показано на картинке ниже (signed int > 0). Если очень интересно покопать проверку - ставим брекпоинт по доступу.

```
897D 64 MOU DWORD PTR SS: [EBP+64], EDI CMP BYTE PTR DS: [12D1DBF], 6
010DF7A9
                                                                                               -- 2fix
010DF7B1
                   68 AF 06 00 00
                                             PUSH 6AF
                                           JBE SHORT 010DF7CD
ADD DWORD PTR SS:[ESP],330FF7
SHL ECX,8
ADD DWORD PTR SS:[ESP],80DAE1C3
JMP SHORT 010DF7C5
                                                                                                      not taken
                  810424 F70F3300
010DF7B8
010DE7RE
                  C1F1 88
                                                                                                      Shift out
                   810424 C3E1DA00
```

```
Все что связано со вторым уровнем - связано с FPU операциями.
Если не будет пройдена одна из проверок - процесс завершится или выпадет исключение.
Между проверками и после 3^{ii} выполняется вход в VM на специально-отведенные островки.
Первая разводная проверка второго геометрического уровня
010EAFB2 FLD QWORD PTR DS:[11EDC78]
010EAFB8 MOV ESI, OFFSET 012D1E30
010EAFBD FSUB QWORD PTR DS:[11EDC80]
010EAFC3 FMUL QWORD PTR DS:[14AC050]
010EAFC9 FCOMP QWORD PTR DS:[1483098]
010EAFCF FSTSW AX //AH == 0
010EAFD1 TEST AH,05
010EAFD4 PUSHFD
010EAFD5 PUSH 17F7
010EAFDA JPE SHORT 010EAFF0 ; NOT TAKEN
Вторая разводная проверка второго геометрического уровня
010ED310 FLD QWORD PTR DS:[11EDC78]
010ED316 FSUB QWORD PTR DS:[11EDC80]
010ED31C FMUL QWORD PTR DS:[14A4E64]
010ED322 FCOMP QWORD PTR DS:[1483098]
010ED328 FSTSW AX
010ED32A TEST AH,05 //AH == 1
010ED32D PUSHFD
010ED32E PUSH 24F2
                                                ; TAKEN !
010ED333 JPO SHORT 010ED34A
Третья разводная <u>дублируемая</u> проверка второго геометрического уровня
010CD164 FLD QWORD PTR DS:[11EDC78]
010CD16A FSUB OWORD PTR DS:[11EDC80]
010CD170 FMUL QWORD PTR DS:[14A4E64]
010CD176 FCOMP QWORD PTR DS:[1483098]
010CD17C FSTSW AX
010CD17E TEST AH, 05
010CD181 PUSHFD
010CD182 PUSH 14D
010CD187 MOV ESI,ESI
010CD189 JPE SHORT 010CD1A0
```

```
Исправление ошибки «Conflict with Emulation Software detected»:
при запросе DeviceIoControl с макросом IOCTL_DISK_PERFORMANCE(0x00070020) из второстепенных
потоков(паралельная проверка геометрии), необходимо возвратить ⊖(ноль) в ЕАХ. Иногда помогает
установка(SetAffinityMask) минимального кол-ва разрешенных процессоров (всего одного) для
работы target-процесса.
Существует также специальная функция, которая запрашивает коды выхода потоков:
010F146C PUSH EBP
010F146D MOV EBP, ESP
010F146F PUSH EBX
010F1470 PUSH ESI
010F1471 MOV ESI, DWORD PTR SS:[ARG.1]
010F1474 XOR EBX,EBX
010F1476 CMP BYTE PTR DS:[ESI],BL
010F1478 PUSH EDI
010F1479 JE SHORT 010F14C7
010F147B CMP BYTE PTR DS:[ESI+1],BL
010F147E JE SHORT 010F14C7
010F1480 PUSH EBX
                                                  ; /Timeout => 0
010F1481 PUSH 1
                                                   ; |WaitAll = TRUE
010F1483 LEA EDI,[ESI+228]
                                                     |HandleList
010F1489 PUSH EDI
010F148A PUSH DWORD PTR DS:[ESI+4]
                                                   ; |Count
010F148D MOV DWORD PTR SS:[ARG.1], EBX
010F1490 CALL DWORD PTR DS:[<&KERNEL32.WaitForMul; \KERNEL32.WaitForMultipleObjects
010F1496 TEST EAX, EAX
010F1498 JE SHORT 010F149E
010F149A PUSH 5
010F149C JMP SHORT 010F14C9
010F149E CMP DWORD PTR DS:[ESI+4],EBX 010F14A1 JLE SHORT 010F14BE
010F14A3 LEA EAX,[ARG.1]
                                                  ; /pExitCode => OFFSET ARG.1
010F14A6 PUSH EAX
                                                  ; |hThread
010F14A7 PUSH DWORD PTR DS:[EDI]
010F14A9 CALL DWORD PTR DS:[<&KERNEL32.GetExitCo; \KERNEL32.GetExitCodeThread
010F14AF CMP DWORD PTR SS:[ARG.1],1
010F14B3 JNE SHORT 010F14C3
010F14B5 INC EBX
010F14B6 ADD EDI,4
010F14B9 CMP EBX,DWORD PTR DS:[ESI+4]
010F14BC JL SHORT 010F14A3
010F14BE XOR EAX,EAX
010F14C0 INC EAX
010F14C1 JMP SHORT 010F14CA
010F14C3 PUSH 6
010F14C5 JMP SHORT 010F14C9
010F14C7 PUSH 7
010F14C9 POP FAX
010F14CA POP EDI
010F14CB POP ESI
010F14CC POP EBX
010F14CD POP EBP
010F14CE RETN
```

Отпосительно файлов, вложенных в протектор и создаваемых во временной папке. Хотелось бы напомнить, что доступ во временную папку может быть закрыт, поэтому функции, расположенные в $drm_dyndata_7330017.dll$, могут быть дублированы в образе. Ну а сейчас - виртуальная машина! Встречаем!

• Paul.dll (паша.длл)

Paul можно не патчить. Достаточно подделать результаты. Раньше в секуре были константы ответа пауля. В стиле 21- не прошли проверку 1- прошли. Или наоборот. Еще было что-то типа списка адресов фунок секура в памяти(типа IAT). Так вот в этой IAT секура были адреса типа "проверка не пройдена" и "пройдена проверка онлайн активации". Тупо меняя 3 dword местами можно было всегда идти по нужной ветке. Как сейчас - хз.

Nightshade

ВИРТУАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Может следующее утверждение кажется нелепым, но, в самом деле, вскрыть так называемую «виртуальную машину SecuROM 7» достаточно просто! Сложнее довести до читателя как это сделать и уточнить все детали. Но, дорогу осилит идущий!




ОСНОВНОЕ "ГЛАВНОЕ" ХРАНИЛИЩЕ VM (СПЕЦИФИКАЦИЯ)

- +□ ВХОД В "ХРАНИЛИЩЕ №1.5" ОПЕРАНДЫ ЈМР ЕАХ/ЕDI/...
- +4 АДРЕС В 1М АРГУМЕНТЕ ИЗ "БАЗЫ ЗАПРОСОВ"
- + В ФЛАГИ СОСТОЯНИЯ (EFL)
- +С ВХОД В ВИРТУАЛЬНУЮ МАШИНУ
- **+10** ROL-БАЙТ
- +14 вход в "главное хранилище"
- + 🛮 🖁 ОБВЕРТКА ВИРТУАЛЬНОГО СТЕКА
- +1c bepxylika cteka (stack pointer)
- +20 вход в "ХРАНИЛИЩЕ .artem"
- +24 взведенный соск вуте
- +28 вход в "хранилище №2"
- >2c иногда для хранения промежуточных данных используют "островки" во время работы

Ключом, для понимания работы "виртуальной машины" (далее по тексту просто VM) является обычная структура, именуемая мною как "главное хранилище" (смещение которого от входа в VM чаще всего равно +2000h. В рассматриваемом случае оно равно 20А7000h, вход в VM - 20А5000h соответственно. Это спираль, возле которой танцует основная логика работы всех "островков" или более объективно – 255 кусков кода, каждый из которых работает по единому шаблону с элементами главного хранилища (+0, +4, +10, 14) и выполняет только одну свою задачу (общее число задач равно четырем, плюс несколько специфических). Очевидно, что островки, хотя по внешнему виду разные, но по факту — дублируются. Применительно к способам № 1 и 1А построенная цепь островков красиво укладывается в одну главную и простую цель - поставить по заданному адресу заданное значение/адрес! Все! Естественно эти два главных DWORD зашифрованы и находятся в специальной области памяти(виртуальном стеке) и в нужный момент их расшифрует нужный островок, который несет алгоритм декодирования, затем другой островок выполнит подмену. Способ №2 идет немного дальше, но реально его можно заменить одной асм инструкцией AND ECX, [NOT_ключ]. Он подогнан под специальный алгоритм прямого/обратного хода. Функция, которая его вызывает, принимает два аргумента, из первого в котором указан адрес, копируются ключи в стек для алгоритма, второй аргумент служит, как входное число, из которого по ключам будет получено требуемое. Тут все завязано на Odd-Even Based Cryptography(четный-нечетный). Переходим к более углубленному разбору.

Как найти VM?



JMP SHORT \$+

Одна из ASCII-Z строк (приведены самые распространенные):

«<space for rent>»

«You are now a restricted area»

«Nobody move, nobody gets hurt»

Для этой главы используйте приложение к статье: Материалы по работе виртуальной машины SecuRom версии 7.33.0017

Следующие операции на любом островке всегда делаются по умолчанию:

- 1) Чтение ресурса (+4), операция сложения результата с ресурсом (+C), в итоге получение текущего виртуального указателя ESP на виртуальный стек.
- 2) Чтение (вытаскивание по аналогии с POP EDX, см. пункт 5) по виртуальному указателю: А) одного двойного (контрольного) слова, если задача островка не связана с расшифровкой

- Б) двух двойных слов. Первое требуется расшифровать, второе контрольное.

 3) Чтение ресурса (+10) контрольного байта. Если островок действовал по 2-Б, то контрольным байтом будет выполнен первый этап расшифровки, второй этап маска XOR с одним и тем же ключом. Далее из контрольного слова будет взят, специальный байт (или 3 байта), который будет прибавлен (в дополнение возможно: XOR с определенным ключом, вычитание, сложение) к текущему ROL-байту, новое значение будет сохранено в ресурсе (+10) для следующего островка.
- 4) Получение из контрольного слова байта, операция умножения в 4 раза, полученное смещение складывается с адресом хранилища №1.5, оттуда читается двойное слово, над которым будет произведен побитовый сдвиг направо ROR, (операция эквивалентна делению) затем сложение с адресом входа в VM. Так получается адрес следующего островка или выхода из VM. Этот алгоритм стабилен для всех.
- 5) Как следствие пункта 2, естественно требуется поправить виртуальный указатель ESP, κ ресурсу (+4) прибавляется:
 - А) 4 байта, если было использовано (вытащено) одно двойное слово
 - Б) 8 байт, если было использовано (вытащено) два двойных слова
 - B) Исключение: 10(1) байт. Связано с некоторым различием работы VM в SEH-

обработчиках самой защиты и VM непосредственно в "тибериумной драке". Чтобы запутать взломщиков, в первом случае изначально виртуальный стек специально делается "кривым"(не кратен 4) и примерно с десяток "островков" не несут в себе полезной нагрузки. После их выполнения все станет на свои места.

По инструкциям ADD DWORD PTR DS:[(+4)], 8 и ADD DWORD PTR DS:[(+4)],4 легко идентифицировать тип островка!

6) Собственно прыжок на следующий островок JMP EAX(JMP EDI/RET) или выход из VM.

Пояснения к вышесказанному:

```
Как извлекаются смещения из контрольного слова(перед декодированием и последующим переходом
на запрашиваемый островок). В примере, контрольное слово = 889AFC25; ROL-байт = D7h:
SHL EDX, 30; EDX = FC250000
SHR EDX,18 ; EDX = 000000FC //получили нужный контрольный байт (2й справа)
ADD DL,CL ; DL = FC ; CL = D7 ; => DL = D3 //ROL-байт переделяет оригинальное
значение!
SHL EDX, 2; EDX = 000000D3 * 4 = 0000034C /* увеличение результата в 4 раза!
(SHL REG_32, 2) Единственное арифметическое действие, без участия ROL-байта,
производимое над результатом. Так мы получаем смещение для Хранилища 1.5 и ячеек
в главном! */
MOV EAX, DWORD PTR DS:[ (+0) ] ; EAX = FFF2C000 //извлекаем ресурс (+0)
ADD EAX, DWORD PTR DS:[ (+C) ] ; EAX = FFF2C000 + 020A5000 = 01FD1000 //формируем
виртуальный адрес Хранилища №1.5
ADD EAX, EDX; EAX = 01FD1000 + 0000034C = 01FD134C //Полученное смещение
складываем с ним
MOV EDX, DWORD PTR DS:[EAX] ; EDX = C003FFF0 //читаем закодированное смещение
следующего островка
Последние пять инструкций имеют одну эквивалентную инструкцию, которая также
используется на некоторых островках в VM
(EDX-ресурс(+0) или адрес Хранилища №1.5):
PUSH DWORD PTR DS:[EAX*4+EDX]
```

<u>Декодирование полученного смещения из Хранилища №1.5</u>.Типичная операция в конце островка – переход на следующий.Допустим из Хранилища №1.5 было извлечено закодированное смещение C003FFF7(регистр EDI) и CPUID в AL возвратил 92h(для ROR операнд эквивалентен делению на F0h):

```
МОV EAX, 1 //EAX = 1 для инструкции CPUID говорит о том что инструкция возвратит так называемую сигнатуру CPU - информацию о процессоре(модель, степпинг) CPUID //кодирование/декодирование смещений в таблице Хранилища №1.5 осуществляется при помощи этой асм инструкции! AND EAX,FFFFFFDF //получаем байт для сдвига через CPUID ROR EDI, CL ; EDI = C003FFF7/F0 = FFFDF000 //ДЕКОДИРУЕМ
```

ADD EDI, DWORD PTR DS:[(+C)] ; EDI = FFFDF000 + 020A5000 = 02084000 /*ПОЛУЧЕННОЕ СМЕЩЕНИЕ СКЛАДЫВАЕМ С АДРЕСОМ ВХОДА В VM*/ JMP EDI ; EDI = 02084000 //ПРЫГАЕМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ОСТРОВОК

Для того чтобы положить свой адрес в №1.5 требуется выполнить обратные действия:

- 1. Вычислить дельту (RVA входа в VM минус RVA начала твоего кода)
- 2.Выполнить:

MOV EAX, 1 CPUID

AND EAX, FFFFFFDF

ROL EDI, CL

Примечание: Короткий список допустимых значений регистра EAX перед вызовом CPUID.

Сигнатура ЦП(EAX = 1)

Возвращаемые в регистре EAX биты после выполнения CPUID.

3:0 - Stepping (степпинг процессора)

7:4 - Model (Модель)

11:8 - Family (Семья)

13:12 - Processor Type (mun npoueccopa)

19:16 – Extended Model (расширенная модель)

27:20 - Extended Family (расширенная семья)

У AMD и Intel существуют различные нюансы в значениях, которые возвращают биты.

Например, для процессора AMD Phenom II X4 940 возвращаемое в EAX значения будет равно 00100F42. Соответственно 42h идет на кодирование/декодирование таблицы смещений Хранилища №1.5.

Другие значения EAX для выполнения CPUID.

EAX = O(ID поставщика ЦП)

В регистрах EBX, EDX, ECX — первые 12 байт от ASCII строки, которая идентифицирует фирму изготовителя. Например, AuthenticAMD говорит о том, что поставщиком процессора является компания Advanced Micro Devices (AMD).

TLB - Translation Lookaside Buffer. В двух словах, этот буфер является КЭШем ЦП для увеличения скорости трансляции виртуальных адресов.

EAX = 3(Серийный номер ЦП)

В зависимости от модели и производителя процессора в EDX:ECX(или EBX:EAX) возвращается серийный номер.

Виртуальный стек SecuROM 7 VM хранит в себе два типа данных:

1)Контрольное слово (Control DWORD). Манипулирует логикой работы VM.

Имеет в себе 4 байта из которых:

-Следующее значение ROL-байта для следующего островка. Всегда присутствует. Как стандарт 1 байт. Исключение: 2 байта (из них "клеится" один байт, который аналогично будет прибавлен к ресурсу (+10)).

-Адрес следующего островка по Хранилищу №1.5 [1 байт] Всегда присутствует. 1 байт. По существу является закодированным смещением.

-Адрес ячейки в главном хранилище. В зависимости от функции текущего островка. По существу является закодированным смещением.

2) Зашифрованные данные в размере одного DWORD. Такие как: Адрес запрашиваемой функции, адрес ASCIIZ строки, число. Этот тип используют непосредственно островки, занимающиеся их расшифровкой(с помощью ROL-байта).


0040A006 PUSH 58	Основной код программы
0040A008 PUSH OFFSET 00B68A40	
0040A00D CALL 0040A370 //вызов внутренней функции	
0040A370 JMP DWORD PTR DS:[15000C4]	"Стрелка". Первый раз - Переход к базе запроса. В процессе работы VM будет заменен на 015110F0, т.е. после первого вызова мы сразу попадаем в требуемую функцию
0157C830 PUSH OFFSET 0157C84A [0155741C]	2й аргумент:
157C835 PUSH <u>0040365A</u>	LPDWORD = 0157C84A
157C83A PUSH OFFSET 00D611CC	По адресу чуть ниже начинается первое
1157C83F PUSHFD //mycop	DWORD из виртуального стека (0155741C)
0157C840 SUB DWORD PTR SS:[ESP+4],1C28C	1й аргумент:
1157C848 POPFD //mycop	(VOID) <u>0040365A</u>
0157C849 RETN //00D611CC-1C28C=00D44F40	Не имеет смысла для способа №1, т.к. будет замен на адрес требуемой процедуры ближе выходу из VM
0157C84A 1C 74 // 0155741C	выходу из чи
157C84C 55	
157C84D 0100	
0D44F40 JMP DWORD PTR DS:[12E043C]	Блокпост. Перебрасывает в VM.
MP SHORT \$+14 space for rent>	Spin-блокировка
USHAD	Space for rent - ASCII строка
PUSHFD	Первый островок
ALL \$+5 ALL \$+7	
ock byte +1 byte	
POP EDX //lock byte offset OCK DEC BYTE PTR DS:[EDX] NS SHORT START_VM EMP BYTE PTR DS:[EDX],0 PAUSE LE SHORT CMP MP SHORT LOCK	
TART_VM: IOV EBX,EDI IOV ECX,100 IOV EAX,O REP STOS DWORD PTR ES:[EDI] //ОЧИСТКА ГЛАВНОГО ХРАНИЛИЩА ОТ РЕДЫДУЩЕГО ВЫЗОВА	
/И ЕГО НОВАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	
IOV DWORD PTR DS:[EBX],EAX OP EAX IOV DWORD PTR DS:[EBX+4],EAX IOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP] IOV DWORD PTR DS:[EBX+8],EAX IOV DWORD PTR DS:[EBX+0-0],EDX IOV BYTE PTR DS:[EBX+10],95 //CRYPT-BYTE - 95h	

```
MOV DWORD PTR DS:[EBX+1C],ESP
MOV FAX.OFFSFT 01212A10
MOV DWORD PTR DS:[EBX+20],EAX
MOV EAX, OFFSET 020A6000
MOV DWORD PTR DS:[EBX+28],EAX
JMP EAX
MOV EAX,1 //ВТОРОЙ ОСТРОВОК- пор
SHL EAX,2
ADD EAX,EBX
MOV EBX, [V-stack pointer]
                                                              Что, по сути, происходит в общем виде
ADD EBX, 4*количество DWORD до зашифрованного адреса
MOV EAX, [EBX] //EAX = 243BBBD6
                                                              V-stack pointer - (+1C)в главном хранилище
XOR EAX, 43E2AB9D //EAX = 15000C4
МОV [ЯЧЕЙКА В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ_1], ЕАХ
                                                              43E2AB9D - ключ для расшифровки
ADD EBX, 4*количество DWORD до след. зашифрованного адреса
MOV EAX, [EBX] / EAX = 42B3BB6D
XOR EAX, 43E2AB9D / EAX = 015110F0
MOV [ЯЧЕЙКА В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ_2], EAX
MOV EAX, [ЯЧЕЙКА В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ_1]
MOV EDX, [ЯЧЕЙКА В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ_2]
MOV [EAX], EDX // ПЕРЕВОДИМ СТРЕЛКИ !!!
MOV [ARG. 1], EDX //TOT 4TO VOID
JMP ARG. 1 //переходим в запрашиваемую внутреннюю
```

Сама VM имеет три режима работы - по количеству выходов из нее. А мы, тем временем, начинаем знакомиться с вариантами работы VM: Способ №1 – когда требуется вызвать внутреннюю функцию(к слову, это может быть и одна асм команда) в самой защищаемой программе; способ №1А практически тоже самое, что и первый, однако его обращение к VM характерно прямым вызовом через регистр EAX(CALL EAX), который у себя формирует базу запроса и сразу переходит в VM (т.е. CALL 00D44F40), после конечного RET управление передается в запрашиваемую WinAPI и способ №2 - радикально отличается от первых двух, результаты его работы в регистрах ЕАХ и ЕСХ. База запросов. Самый главный первый аргумент, который является простой "обверткой" и указывает на начало области в секции .secuROM, с которой будет работать VM. Для понимания представьте ее в качестве "виртуального стека", а ресурс (+4) в "главном хранилище" виртуальным аналогом регистра ESP, который в рассматриваемом примере первоначально устанавливается равным адресу 0155741С. Второй аргумент является адресом возврата, на который передаст управление последний RET в VM, для первых двух способов его заданное значение не используется (адрес 0040365A попадает в середину команды) и будет исправлено VM в стеке на адрес конечной запрашиваемой функций, обратная ситуация для способа №2, адрес возврата будет чуть ниже базы запросов и конечный RET в виртуальной машине передаст управление на него. Из базы запросов работает переход на адрес 00D44F40, своеобразный блокпост VM, который всегда делает прыжок на начало VM. Даже не смотря на то, что существуют его адреса-аналоги, все базы запроса указывают на него и все через него проходят в VM. Начало VM, разбираем суть работы. Первый островок (его я специально оставил как есть, с остальных обфускация снята.). Первым делом обфускация, суть ее проста: математическими операциями получать смещения в главном хранилище (как стандарт). Например:

```
MOV EDX,60
SHR EDX,3; EDX = 0Ch //pecypc (+C)
MOV ECX,72
XOR ECX,00000062; ECX = 10h //pecypc (+10)
```

Впрочем, такая простота присуща не всем островкам, на некоторых есть длинный запутанный алгоритм по получению смещения +4. После получения смещений и выполнения операций в главном хранилище, SecuROM возвращает указатель на его начало, вычитая использованное смещение. Стоит отметить, что чаще всего в обфускацию вовлечены два регистра EDX и ECX, предварительно их значения сохраняются в стек. Мусорных команд мало, поэтому, зная неизменную логику работы всех островков, можно спокойно пить чай и быстро снять всю обфускацию кода.



Собственно переходим к разбору функционала. Стандартные операции сохранения регистров и флагов, взвод spin-блокировки, говорит о том, что с VM имеет право работать только один поток, остальные будут ожидать сброса блокировки, которая произойдет на выходе из VM. Теперь требуется инициализировать главное хранилище, предварительно обнулив его содержимое. Обратите внимание, что наш виртуальный ESP или ресурс (+4) будет хранить указатель на виртуальный стек в неявном виде, об этом говорит команда по смещению ACh от входа VM, которая вычтет из адреса-указателя адрес входа в VM (точнее говоря, хранится его смещение). Соответственно, чтобы прочитать контрольное слово по виртуальному ESP, машинке требуется обратно прибавить адрес входа в VM, который будет также помещен в главное хранилище в ресурсе (+C). В дополнение к (+4), по смещению +18 лежит "обвертка" виртуального стека, по которой всегда можно установить его начало. После ресурса (+4), еще больше внимания заслуживает ресурс (+10) и непосредственно DWORDs в виртуальном стеке.

По первому, можно увидеть, что первоначально его значение всегда равно 95h. Почему 95h? На самом деле неважно сколько, важно соблюдение правил всей системы. Представьте, что у вас есть два очень простых уравнения:

X+Y = 5 (1)

4+Y = 7 (2)

Если не учитывать, второе, то число 5 можно получить разными способами, однако, правильным будет только один вариант, когда Y=3, а X=2. Последний это и есть аналог 95h. Очевидно, что по названию ресурс(+10) связан с асм командой ROL, которая знакома программистам как побитовый сдвиг налево. Она и несет основную функцию декодирования, а с помощью контрольных байт, каждый раз ее второй операнд получает нужный сдвиг. Однако, чтобы усложнить жизнь реверсерам, островки выполняют с ROL-байтом дополнительные операции сложения, вычитания, XOR с определенным ключом, поэтому красиво уложится в один алгоритм и снять все за раз не получится . таким образом, все что связано с расшифровкой - опирается на ROL-байт. Если представление об этом ресурсе у вас не складывается — представьте, как бы выглядела виртуальная машина без него: в виртуальном стеке контрольные байты для операций с одинаковыми

ячейками в Хранилищах совпадали, ну а забегая наперед - закодированные адреса можно было бы вычислить сразу с помощью одной маски XOR - таким образом, глянув на виртуальный стек можно с очень высокой точностью воспроизвести алгоритм работы VM без копания в островках, не говоря уже о том, что островки с закрепленными за ним задачами, просто бы повторяли друг друга. Поэтому "благодаря" ROL-байту реверс-инженеру требуется уточнять детали декодирования настоящих байт в контрольном слове на каждом островке. Не лишним отметить, что ROL-байт принимает участие в Хранилище №1.5 только для декодирования его реального контрольного байта, а в свою очередь, алгоритм для шифрования/расшифровки смещений, где используется результат работы CPUID в регистре AL с тандемом операции побитового сдвига, но уже направо - ROR, идет отдельно. По поводу остальных ресурсов: так как островки разбросаны по всей выделенной памяти, адрес которой - результат API VirutalAlloc, то существует проблема "что где лежит". Ее решает ресурс(+0) со только что упомянутым хранилищем №1.5, в котором хранятся неизменные смещения от начала входа в VM всех островков(по сути: вычисленные Дельта-смещения). В нашем случае он равен 01FD1000, и как положено, в главном хранилище хранится его смещение. Не менее важным является и то, что для каждого процессора результат работы CPUID может быть разным, поэтому очевидно что расшифровать смещению правильно можно только с тем же значением от CPUID с коим оно и было зашифровано! Отдельно (чуть ниже) от общего инициализатора главного хранилища, в ресурсы(+20) и (+28) ложатся другие два адреса. По существу с ними не ведется никакой работы, разве что при инициализации хранилища №2 в первое двойное слово будет положен регистр EAX после выполнения CPUID, младшая часть которого будет использована в качестве ключа, в то время как свой собственный CPUID островок проигнорирует, тут ясно, что от этой перестановки ключ для ROR не поменяется и второе слово, где лежит результат 0h-EAX(CPUID), островок, который вытаскивает это значение, выполняет обратную операцию, в результате всегда – ноль, который прибавляется к ROL-байту в главном хранилище, тут тоже понятно что операция бессмысленна. По факту функция первого островка: инициализация главного хранилища, которая только что была рассмотрена. Далее идет работа по умолчанию: чтение контрольного слова через "обвертку" ("обвертка" нужна только для первого), затем через виртуальный ESP вытаскивается контрольное слово (ВСВ2С5D6). Байты В2 и С5, будут одинаковы для всех верхних контрольных слов, которые вытаскивает первый островок. Из этого следует, что по ним можно отождествлять начала всех имеющихся виртуальных стеков. Кроме того, они еще говорят, что второй островок будет одинаков для всех вызывающих VM. Как видим, VM извлекает сначала байт D6, затем прибавляет его к ресурсу (+10), тем самым подготовив следующий ROL-байт для второго островка. Байт C5 будет использован вместе с текущим контрольным байтом (95h), чтобы получить смещение в хранилище №1.5. Над ними первоначально будет произведена операция сложения, затем результат увеличивается в 4 раза, полученное смещение будет сложено с 01FD1000. Прерывает этот процесс прибавление к ресурсу (+4) 4 байт, понятное дело, было использовано только одно контрольное слово, и наш виртуальный указатель сместился вниз (вверх по старшим адресам), тем самым подготовив адрес 1557420h для второго островка. Одним словом, типичный РОР ЕАХ. Возвращаемся к прерванному. VM осталось запросить в хранилище №1.5 зашифрованное смещение второго островка. Для декодирования используется связка CPUID(EAX = 1); MOV CL,AL;ROR EDX, CL. Сырое смещение будет сложено с началом VM, полученный RVA будет извлечен из стека в регистр EAX. Следующий прыжок перенесет нас на второй островок. Первым делом, становится очевидным, что 6 принципов, выделенных выше и детально рассмотренных в первом островке, без изменений реализованы во втором (ну и в третьем, четвертом и так до конца). Не лишним будет заметить, что существует иерархия в использовании регистров. Так ECX закреплен за текущим ROL-байтом, EDX за контрольным словом, EAX за виртуальным указателем или зашифрованным двойным словом (2-Б), EBX за указателем на главное хранилище, EDI как помощник предыдущего, работает с ресурсами (уместна аналогия с временными переменными, которые внедряет компилятор). Этим и объясняется наличие в главном хранилище специальной области, служащей для обмена данными непосредственно между островками. Такая потребность, например, используется для островков с алгоритмом перезаписи в "стрелке". Им ведь только надо знать, что и где переписать. Поэтому два островка, которые будут декодировать адрес перезаписи(15000С4) и адрес запрашиваемой функции(015110F0) поместят свои результаты в указанную область. Ну и естественно, в контрольном слове для этого предусмотрены контрольные байты, которые укажут на ресурсы, где хранятся вышесказанные адреса. Собственно второй островок и связан с этой областью, но как видите, он ассистент: его функция - копировать данные из ресурса в ресурс. Так как работа только началась, копировать естественно нечего, поэтому на данном этапе его можно считать сродни инструкции nop. K слову говоря, можно сформулировать правило: настоящая работа VM начинается с островка, который первым занес данные в область хранения главного хранилища. Понятное дело, до этого остальные только "крутили" ROL-байт и "съели" несколько контрольных слов из виртуального стека. Следующий третий (он, четвертый и пятый логически взаимосвязаны) островок будет самым интригующим, все-таки алгоритм расшифровки как-никак. Как было упомянуто выше, первым делом, VM нужны два двойных слова в стеке: первое, это зашифрованный адрес и его нужно декодировать(243ВВВD6), второе - уже знакомое нам контрольное слово (4А191А68). Я думаю, что на такой подход (непосредственные адреса в виртуальном стеке) ребяты из SONY DADC, вынуждены были пойти сознательно из-за ограничений, накладываемой 32 битной разрядностью процессора. В контрольном слове помещается всего 4 байта и все заняты. Поэтому нельзя создать хранилище и как следствие ROL-байт для расшифровываемых адресов, для него попросту нет места. Другое дело - 64 разрядный процессор с его 16 регистрами! Контрольное слово могло бы вместить 8 контрольных байт, существенно расширяя границы для новых хранилищ, а удвоенное количество регистров дало бы простор и новые трюки. Обратная сторона медали – разрастание в размерах островков и как следствие, куда большие потери в скорости работы защищаемого приложения. Но возвратимся обратно в 32 битный мир: следующим делом рассматриваемый островок заботится о следующем, готовя для него новый ROL-байт. Обыденно, но зато дальше идет то, ради чего они и были созданы: ROR DL, CL; ROR EDX, 8. Представьте револьвер, барабан которого рассчитан на 4 пули, первая ассемблерная команда идет на роль бойка, вторая - поворачивает барабан на следующий патрон: над каждым байтом декодируемого адреса, производится циклический сдвиг вправо на величину контрольного байта! Здесь стоит отметить одну особенность - в зависимости от "дальности" сдвига можно получить умножение и получение "зеркального отражения". Да что там говорить!!! Вы все сами видите:

```
При CL = FC; DL = 24 => 42 , DL = 3B => B3 При CL = 64; DL = 7D => D7 При CL = D7; DL = 21 => 42
```

На последнем шаге над результатом будет произведен XOR'инг, причем для каждого островка с расшифровщиком ключ одинаков (43E2AB9D). По существу алгоритм довольно тривиален, но как уже было неоднократно сказано – при расшифровке все опирается на текущий ROL-байт в младшем регистре CL! Итак, расшифровщик превратил закодированное двойное слово в адрес 015000C4, он нам уже знаком по "стрелке". Далее, от контрольного слова выдергивается первый байт, умножается на 4, и одним словом, в "главное хранилище" (020А7110)заносится результат вышеупомянутого хоровода. Как видите, тезис о том, что островки не связаны регистрами или стеком верен. Последние две операции, комментировать уже бессмысленно. Разве что наш виртуальный стек съедет вверх на законные два двойных слова. Перепрыгиваем к четвертому. Самый догадливые уже поняли, что это также расшифровщик. Результат его работы - 015110F0 перейдя к оному, несложно догадаться, что это и есть адрес назначения нашего CALL 0040A370! Отлично! Адрес будет сдан на хранение (ну еще бы) в ячейке 020А7290.Пятый островок. У нас есть 015110F0 и 015000С4, по операнду которого работает "стрелка". Что остается сделать? Ну конечно, перевести! И ведь переводит - в контрольное слово вшиты соответствующие байты извлекаются адреса 020A7290 и 020A7110. Последнее слово за POP DWORD PTR DS:[EDX], которая и осуществляет магическую подмену из базы запросов на требуемую функцию. Таким образом, следующие обращения к 0040А370(015110F0) будут напрямую. Шестой островок. Кажется, что логика его работы не поддается никакому объяснению. Откуда в 020А701С взялся адрес 0022FF6С? Он и был там до этого (ниже узнаете, кто его оставил). Это сохраненная верхушка стека на момент выполнения следующей асм команды этого островка. Проанализировав последние 4 островка, станет понятным ее назначение. Седьмой островок, являющейся очередным, необычным расшифровщиком, который извлекает число 24h. Необычным, если сопоставить декодируемое двойное слово 02482334h и единственную команду для расшифровки XOR EAX, 02482310h, это не что иное как:

AND EAX,000000FF

XOR AL, 10h

То, что нужен только последний байт, догадаться нетрудно. Равно как и в стеке по адресу 0022FF90 (0022FF9C + 24h)лежит знакомый 0040365A. С самого начала адрес возврата не имел никакого смысла, поэтому его замена на адрес требуемой процедуры – событие закономерное, причем как последний этап. Адрес отправляется на хранение в ячейку 020A70A0, и мы уже в восьмом, который декодирует и перезаписывает 015110F0 в ячейке 020A7290 - этакая перестраховка. Итоги работы последних трех островков подводит девятый, который извлекает из последних упомянутых ячеек свежеиспеченные адресаты и перезаписывает адрес возврата. После девятого островка начинается стандартная процедура выхода: сброс spin-блокировки, восстановление регистров и флагов процессора, коррекция стека и долгожданный переход в требуемую функцию по адресу 015110F0.

СПОСОБ №1А - ВЫЗОВ WinAPI(SetUnhandledExceptionFilter), смещение берется из таблицы импорта
0044F64C PUSH 00406E34 //arg. 2 для VM	Основной код программы
0044F657 PUSH 004011C3 //arg. 1 для VM	В отличии от Способа №1 база запроса отсутствует, а способ вызова
0044F65C MOV EAX,B3A7335C	характерный CALL EAX
0044F661 PUSHFD //mycop	
0044F662 XOR EAX,B3737C1C //B3A7335C ^ B3737C1C = D44F40	
0044F667 POPFD //мусор	
0044F668 JMP SHORT 0044F669	
0044F669 CALL EAX	
00D44F40 JMP DWORD PTR DS:[12E043C]	Блокпост. Характерная "Стрелка" отсутствует. Аргументы заданы – переходим сразу к VM.
JMP SHORT \$+14 <space for="" rent=""></space>	Spin-блокировка
PUSHAD	Space for rent - ASCII строка
PUSHFD CALL \$+5	Первый островок
CALL \$+7	
Lock byte +1 byte	
POP EDX //lock byte offset LOCK DEC BYTE PTR DS:[EDX] JNS SHORT START_VM CMP BYTE PTR DS:[EDX],0 PAUSE JLE SHORT CMP JMP SHORT LOCK	
START_VM: MOV EBX,EDI MOV ECX,100 MOV EAX,0 REP STOS DWORD PTR ES:[EDI] //ОЧИСТКА ГЛАВНОГО ХРАНИЛИЩА ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО ВЫЗОВА	
//И ЕГО НОВАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	
MOV DWORD PTR DS:[EBX],EAX POP EAX MOV DWORD PTR DS:[EBX+4],EAX MOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP] MOV DWORD PTR DS:[EBX+8],EAX MOV DWORD PTR DS:[EBX+0C],EDX MOV BYTE PTR DS:[EBX+10],95 //CRYPT-BYTE - 95h MOV DWORD PTR DS:[EBX+14],EBX MOV DWORD PTR DS:[EBX+16],ESP	
MOV EAX,OFFSET 01212A10 MOV DWORD PTR DS:[EBX+20],EAX MOV EAX,OFFSET 020A66000 MOV DWORD PTR DS:[EBX+28],EAX	
JMP EAX MOV EAX,1 //ВТОРОЙ ОСТРОВОК- пор SHL EAX,2 ADD EAX,EBX	

```
MOV EBX, [V-stack pointer]
                                                              Что, по сути, происходит в общем виде
ADD EBX, 4*количество DWORD до зашифрованного адреса
MOV EAX, [EBX] //EAX = 4340FA51
                                                              V-stack pointer - (+1C)в главном хранилище
XOR EAX, 43E2AB9D //EAX = 00A251C
MOV EAX, [EAX] // SetUnhandledExceptionFilter
                                                              00A251CC – RVA WinAPI SUEF в таблице импорта
MOV [ЯЧЕЙКА В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ_1], EAX
                                                              43E2AB9D - ключ для расшифровки
MOV EAX, [ЯЧЕЙКА В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ_1]
MOV [ARG. 1], EAX //TOT 4TO VOID
JMP ARG. 1 //переходим в WinAPI
```

Что касается способа №1А, то часть вызовов подчиняется процедуре PreStaticInitDebug(0044F4D1). Она разрезана переходниками в стиле PUSH/RET. Плюс прыжки в середину асм инструкций. Вот неполный список вызываемых WinAPI: SetUnhandledExceptionFilter, GetModuleFileNameA, DeleteFileA (\errors.txt), GlobalFree.

```
CALL EAX
0044F669 F
              FFDØ
                                                                       SetUnhandleExceptionFilter
                           PUSH 200
0044F66B
              68 00020000
              8D85 00FEFFF LEA EAX, [EBP-200]
0044F670
0044F676
              50
                            PUSH EAX
0044F677
                            PUSH ESI
              56
              68 0E284F6F
                           PUSH 6F4F280E
0044F678
0044F67D
              68 E1114000
                            PUSH 004011E1
0044F682
                            PUSHFD
              90
0044F683
              817424 08 4E XOR DWORD PTR SS:[ESP+8],6F9B674E
             816C24 08 4E SUB DWORD PTR SS:[ESP+8],6F9B674E
817424 08 6A XOR DWORD PTR SS:[ESP+8],553B276A
0044F68B
0044F693
              817424 08 6A XOR DWORD PTR SS:[ESP+8],553B276A
0044F69B
              814424 08 4E ADD DWORD PTR SS:[ESP+8],6F9B674E
0044F6A3
0044F6AB
              9D
                            POPFD
0044F6AC
              58
                            POP EAX
0044F6AD
              870424
                            XCHG DWORD PTR SS:[ESP], EAX
                            CALL EAX
                                                                       GetModuleFileNameA
0044F6B0
              FFDO
0044F6B2
              8D85 00FEFFF LEA EAX, [EBP-200]
0044F6B8
                            PUSH 50
              6A 5C
0044F6BA
              50
                            PUSH EAX
              68 CFF64400 PUSH 0044F6CF
BBLAFERS
              FF35 6055A20 PUSH DWORD PTR DS:[<&MSVCR80.strrchr>]
0044F6C0
0044F6C6 L.
                            RETN
                                                                       RET is used as a jump
```

. Кстати, за строку "\errors.txt" хотелось бы отметить особо, кроме "стрелок", для некоторых ASCIIZ строк VM также восстанавливает адреса, а в отдельных случаях - числовые значения(небольшие величины). По аналогии с первым, в виртуальном стеке хранится адрес, который указывает на смещение WinAPI, в таблице импорта игрушки. Из смещения и берется точка входа в процедуру.

```
СПОСОБ №2 - РАБОТА С ФУНКЦИЯМИ АЛГОРИТМА ПРЯМОГО И ОБРАТНОГОХОДА
```

АЛГОРИТМ ПРЯМОГО ХОДА (0152253D) И ПРИСТАВЛЕННЫЙ К НЕМУ ВЫЗОВ VM

```
ДЛЯ ОБРАТНОГО ХОДА(1520С0А) ВСЕ-ТО ЖЕ САМОЕ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТСУСТВИЯ СКРЫТЫХ КОМАНД В VM!
0152253D PUSH EBP (Func_ARG 1. - <u>DWORD</u> , Func_ARG.2 - <u>LPDWORD</u>)
                                                                Основной код программы
                                                                Характерной особенностью данного
                                                                 способа является:
01522551 MOV EAX,CFCECDCC //характерный мусор
                                                                     1) Полная связанность с двумя
                                                                         процедурами (0152253D)
01522556 MOV EAX,00413F5A //характерный мусор
0152255В МОV EAX,1 //характерный мусор
                                                                     2) Как следствие первого типичный
                                                                         код двух алгоритмов (П и Об)
01522560 MOV EAX,0 //характерный мусор
                                                                     3) Характерный мусорный код в
                                                                         начале/конце процедур П и Об
01522565 МОУ ЕАХ,СГСЕСССС //характерный мусор
                                                                         (MOV EAX, mycop)
                                                                     4) В отличие от первых двух
                                                                         способов для VM имеет смысл
0152256B PUSH 00401283
                                                                         адрес возврата, задаваемый в
                                                                         первом аргументе (возвращаемся
01522570 PUSH OFFSET 0152257E
                                                                         всегда на несколько байт ниже,
                                                                         т.к. управление не уходит за
```

01522575 JMP 00D44F40 //go to VM	основную процедуру)
0152257A NOP	
0152257B NOP	
0152257C NOP	
0152257D NOP	
0152257E MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-20] //продолжение основной процедуры	
(AND / XOR)	
01522662 MOV DWORD PTR SS:[EBP-10],EAX	
01522666 MOV EAX,CFCECDCC //характерный мусор	
0152266B MOV EAX,00413F5A //характерный мусор	
01522670 MOV EAX,0 //характерный мусор	
01522675 MOV EAX,0 //характерный мусор	
0152267A MOV EAX,CECDCCCB //характерный мусор	
01522680 MOV EAX, DWORD PTR SS:[EBP-10] //нам важен EAX!	
01522684 LEAVE	
01522685 RETN	
00D44F40 JMP DWORD PTR DS:[12E043C]	Блокпост. Характерная "Стрелка" отсутствует. Аргументы заданы – переходим сразу к VM.
JMP SHORT \$+14 <space for="" rent=""></space>	Spin- блокировка
PUSHAD	Space for rent - ASCII строка
PUSHFD CALL \$+5	Первый островок
CALL \$+7	
Lock byte +1 byte	
POP EDX //lock byte offset LOCK DEC BYTE PTR DS:[EDX] JNS SHORT START_VM CMP BYTE PTR DS:[EDX],0 PAUSE JLE SHORT CMP JMP SHORT LOCK	
START_VM: MOV EBX,EDI MOV ECX,100 MOV EAX,0 REP STOS DWORD PTR ES:[EDI] //ОЧИСТКА ГЛАВНОГО ХРАНИЛИЩА ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО ВЫЗОВА	
//И ЕГО НОВАЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ	
MOV DWORD PTR DS:[EBX],EAX POP EAX MOV DWORD PTR DS:[EBX+4],EAX MOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP] MOV DWORD PTR DS:[EBX+8],EAX MOV DWORD PTR DS:[EBX+0C],EDX MOV BYTE PTR DS:[EBX+10],95 //CRYPT-BYTE - 95h	

```
MOV DWORD PTR DS:[EBX+14],EBX
MOV DWORD PTR DS:[EBX+1C],ESP
MOV EAX, OFFSET 01212A10
MOV DWORD PTR DS:[EBX+20],EAX
MOV FAX.OFFSET 020A6000
MOV DWORD PTR DS:[EBX+28],EAX
JMP EAX
MOV EAX,1 //ВТОРОЙ ОСТРОВОК- пор
SHL EAX.2
ADD EAX,EBX
MOV EAX, [Func_ARG.2]
                                                                 Что, по сути, происходит в общем виде
MOV EBX, [EAX+2C]
MOV [EBP-28], EBX
                                                                 Func_ARG.2 - ВТОРОЙ АРГУМЕНТ ПРОЦЕДУРЫ,
MOV EBX, [EAX+30]
                                                                 указатель на таблицу ключей(XOR, AND)
MOV [EBP-24], EBX
MOV EBX, [EAX+13]
                                                                 Конструкция:
MOV [EBP-20], EBX
                                                                 MOV EBX, [EAX+2C]
MOV EBX, [EAX+18]
                                                                 MOV [EBP-28], EBX – стандартный перенос
MOV [EBP-1C], EBX
                                                                 данных из таблицы ключей в стек
MOV EBX, [EAX+1C]
MOV [EBP-18], EBX
MOV EBX, [EAX+20]
MOV [EBP-14], EBX
                                                                 Скрытые асм команды для основного хода
MOV EBX, [EAX+24]
MOV [EBP-C], EBX
                                                                 (в реальности в VM нет этих инструкций,
MOV EBX, [EAX+34]
                                                                 всю работу по смыслу организуют
MOV [EBP-8], EBX
                                                                 островки из отдельных примитивов), НО
MOV EBX, [EAX+28]
MOV [EBP-4], EBX
                                                                 Единственный островок (выполняется
                                                                 перед выходом из VM), который полностью
MOV ECX, DWORD PTR SS:[ Func_ARG.2]
                                                                 дублирует инструкцию AND и служит
MOV ECX, DWORD PTR DS:[ECX]
                                                                 только для второго способа:
MOV EAX, DWORD PTR SS: [Func_ARG.1]
                                                                 AND EAX, [ЯЧЕЙКА В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ_1]
AND EAX, ECX
MOV ECX, EAX
JMP [ARG.1]
```

Настоятельно рекомендуется к прочтению: http://www.iaeng.org/IJAM/issues_v36/issue_1/IJAM_36_1_12.pdf Способ №2. Имеет совсем иные задачи в отличие от вышерассмотренных и является частью одного механизма. Вызовы по адресам (0152256Bh и 01520C38) и процедуры, в которых они находятся, включительно те, которые вызывают. Если смотреть общим планом, то все две работают со вторым аргументом по смещению [EBP+0xC].

Здесь все завязано на Odd-Even Based Cryptography (четная-нечетная базовая криптография).

01520C0A	55	PUSH EBP	0152253D	55	PUSH EBP
01520C0B	FF0D 9A2B5801	DEC DWORD PTR DS:[1582B9A]	0152253E	FF0D 962B5801	DEC DWORD PTR DS:[1582B96]
01520011	^ OF84 45COF4FE	JE 0046CC5C	01522544	0F84 911D0600	JE 015842DB
01520017	8BEC	MOV EBP,ESP	0152254A	8BEC	MOV EBP,ESP
01520019	83EC 28	SUB ESP, 28	0152254C	83EC 28	SUB ESP, 28
01520010	56	PUSH ESI	0152254F	56	PUSH ESI
01520C1D	50	PUSH EAX	01522550	50	PUSH EAX
01520C1E	B8 CCCDCECF	MOV EAX, CFCECDCC	01522551	B8 CCCDCECF	MOV EAX, CFCECDCC
01520C23	B8 F7404100	MOV EAX, <mark>004140F7</mark>	01522556	B8 5A3F4100	MOV EAX, <mark>00413F5A</mark>
01520C28	B8 01000000	MOV EAX, <mark>1</mark>	0152255B	B8 01000000	MOV EAX, <mark>1</mark>
01520C2D	B8 00000000	MOV EAX, <mark>0</mark>	01522560	B8 00000000	MOV EAX, 0
01520C32	B8 CCCDCECF	MOV EAX, CFCECDCC	01522565	B8 CCCDCECF	MOV EAX, CFCECDCC
01520C37	58	POP EAX	0152256A	58	POP EAX
01520C38	<mark>68</mark> 61124000	PUSH 00401261	0152256B	68 83124000	PUSH 00401283
01520C3D	68 4F0C5201	PUSH OFFSET 01520C4F	01522570	68 7E255201	PUSH OFFSET 0152257E
01520C42	^ E9 F94282FF	JMP 00D44F40	01522575 ^	E9 C62982FF	JMP 00D44F40
01520C47	90	NOP	0152257A	90	NOP NOP
01520C48	90	NOP	0152257B	90	NOP .
01520C49	90	NOP	0152257C	90	NOP .
01520C4A	90	NOP	0152257D	90	NOP
01520C4B	90	NOP	0152257E	8B45 E0	MOV EAX, DWORD PTR SS:[EBP-20]
01520C4C	90	NOP	01522581	F7D0	NOT EAX
01520C4D	90	NOP	01522583	2345 OC	AND EAX, DWORD PTR SS:[EBP+0C]
01520C4E	90	NOP	01522586	8B4D E0	MOU ECX, DWORD PTR SS:[EBP-20]
01520C4F	034D FC	ADD ECX, DWORD PTR SS:[EBP-4]	01522589	F7D1	NOT ECX
01520C52	0FAF4D D8	IMUL ECX, DWORD PTR SS:[EBP-28	0152258B	234D OC	AND ECX, DWORD PTR SS:[EBP+0C]
01520056	3301	XOR EAX,ECX	0152258E	034D E8	ADD ECX, DWORD PTR SS:[EBP-18]
01520C58	FF0D 9E2B5801	DEC DWORD PTR DS:[1582B9E]	01522591	OFAF4D E4	IMUL ECX, DWORD PTR SS:[EBP-1C]
01520C5E	^ 0F84 E02AF6FE	JE 00483744	01522595	3301	XOR EAX, ECX
01520064	8B4D OC	MOV ECX, DWORD PTR SS:[EBP+0C]	01522597	8B4D E0	MOV ECX, DWORD PTR SS:[EBP-20]
01520067	234D E0	AND ECX, DWORD PTR SS: [EBP-20]	0152259A	F7D1	NOT ECX
01520C6A	034D DC	ADD ECX, DWORD PTR SS: [EBP-24]	0152259C	234D OC	AND ECX, DWORD PTR SS:[EBP+0C]
01520C6D	0FAF4D F8	IMUL ECX, DWORD PTR SS:[EBP-8]	0152259F	034D F4	ADD ECX, DWORD PTR SS:[EBP-0C]
01520071	33C1	XOR EAX.ECX	015225A2	OFAF4D EC	IMUL ECX, DWORD PTR SS:[EBP-14]
01520073	8B4D E0	MOV ECX, DWORD PTR SS:[EBP-20]	015225A6	33C1	XOR EAX, ECX

В первой заложен прямой ход алгоритма, во второй - обратный. Принцип его работы, с помощью логической операции AND которая выполняется над аргументом сначала с маской 5CAC5AC5, затем маска переворачивается(NOT) и логическое И выполняется теперь с маской A353A53A (если выполнить XOR над двумя половинками, то результат – первоначальный вид аргумента). Причем, первая половинка хранится в двух экземплярах. Результат в регистре EAX. К примеру, аргументом будет 0790A442, тогда у нас будет его две половинки 04800040 и 310A402. Насколько я понял, из обоих посредством магических констант(ключей) вытаскиваются два числа 0 и 1, и каждое прибавляется к двух экземплярам первой половинки (04800040 и 04800041). Результирующей операцией XOR получаем 1. Обратный ход по адресу 01520C38 делает все с точностью, наоборот – из 1 и смещений 0 и 1 получает 0790A442. Обращаю твое внимание на закономерность, что есть прямая зависимость от четности/нечетности чисел и чередование значений в 3м столбце.

Прямой ход – Арумент/ Обратный ход- Результат	Прямой ход- результат/Обратный ход - аргумент	Прямой ход: AND EAX, 5CAC5AC5	Прямой ход: AND EAX, A353A53A*
0	3DB1F4C7	0	0
A590217B	0	04800041	A110213A
0790A442	1	04800040	0310A402
630A0CFD	2	400808C5	23020438
615BA9FC	3	400808C4	2153A138
2783017F	4	04800045	2303013A
A5D1A57E	5	04800044	A151A53A
401AA8F9	6	400808C1	0012A038
E0092DC0	7	400808C0	A0012500

^{*}NOT(5CAC5AC5) = A353A53A

(XOR) 04800041 ^ A110213A = A590217B

Магические константы лежат по адресу 00В93АFC, оба вызова копируют их в стек, причем первый дополнительно содержит в себе:

```
MOV ECX, DWORD PTR SS:[ESP+34] //00B93AFC
MOV ECX, DWORD PTR DS:[ECX] //5CAC5AC5
MOV EAX, DWORD PTR SS:[ESP+38] //сам аргумент
AND EAX, ECX //или AND EAX, 5CAC5AC5
```

Поэтому сам способ №2 по факту скрывает от глаз несколько асм строк, которые являются частью алгоритма, расположенного ниже(по аргументу адреса возврата). К сожалению, я не знаю, как называется алгоритм, заложенный в основу, могу лишь только предположить, что его можно заменить несколькими эквивалентными асм строками.

Кстати, в протоколе трассировки его протяженность составляет чуть более 30 000 строк, это объясняется тем, что островки работают в цикле, копируя из адреса в адрес. У первых двух эта цифра в 10 раз ниже! Но пожалуй самое забавное, что разработчики решив хоть как-то увеличить скорость исполнения, высадили на измену, иначе как объяснить, что в VM, есть островок, с абсолютно открытым(без обфускации) алгоритмом работы. Сдали с потрохами:)

```
Note: The content of 
 C File View Debug Trace Options Windows Help
BMH ⊞
                            8B43 04
                                                                    MOU EAX, DWORD PTR DS:[EBX+4]
                                                                     ADD EAX, DWORD PTR DS:[EBX+0C]
029D6EEB
                              0343 OC
                                                                     MOV ESI, DWORD PTR DS:[EAX+4]
029DAFFF
                              8870 B4
 029D6EF1
                              RRAA
                                                                     MOV EAX, DWORD PTR DS:[EAX]
029D6FF3
                             8902
                                                                     MOV EDX,EAX
                                                                    MOU CL, BYTE PTR DS:[EBX+10]
AND EDX, 090000FF
                             884R 18
 829D6FF5
                             81F2 FEAGAGAA
R29D6FF8
                                                                     ADD BYTE PTR DS:[EBX+10],DL
 029D6EFE
                              0053 10
                                                                     MOV EDX,ESI
 029D6F01
                             89F2
 029D6F03
                             D2CA
                                                                     ROR DL,CL
 029D6F05
                              C1C2 08
                                                                     ROL EDX.8
 029D6F08
                             D2CA
                                                                     ROR DL,CL
 029D6F0A
                             C1C2 08
                                                                     ROL EDX,8
029DAF0D
                             D2CA
                                                                     ROR DL,CL
 029DAF 0F
                              C1C2 88
                                                                     ROL EDX.8
829D6F12
                             D2CA
                                                                    ROR DL.CL
 029D6F14
                             C1C2 98
                                                                     ROL EDX,8
029D6F17
                              89D6
                                                                     MOV ESI, EDX
 029D6F19
                                                                     MOV EDX,EAX
                             89C2
                                                                    SHR EDX, 18
ADD DWORD PTR DS:[EDX*4+EBX], ESI
 029D6F1B
                             C1EA 18
 029D6F1E
                              013493
                                                                    ADD DWORD PTR DS:[EBX+4],8
 029D6F21
                              8143 04 080000
 029D6F28
                              8B13
                                                                     MOV EDX, DWORD PTR DS: [EBX
                                                                     ADD EDX, DWORD PTR DS:[EBX+0C]
 029D6F2A
                              0353 OC
029D6F2D
                             C1E0 10
                                                                     SHL EAX, 10
 029D6F30
                             C1E8 18
                                                                     SHR EAX,<mark>18</mark>
029D6F33
                              0002
                                                                     ADD AL,CL
                                                                     PUSH DWORD PTR DS:[EAX*4+EDX]
 029D6F35
                             FF3482
                             B8 01000000
029D6F38
                                                                     MOV EAX.1
 029D6F3D
                             53
                                                                     PUSH EBX
 029D6F3E
                              0FA2
                                                                     CPUID
                             25 DFFFFFF
                                                                     AND EAX, FFFFFFDF
 029D6F40
 029D6F45
                                                                     POP EBX
 029D6F46
                              88C1
                                                                     MOV CL.AL
 029D6F48
                              8B43 OC
                                                                     MOV EAX, DWORD PTR DS:[EBX+0C]
                                                                     ROR DWORD PTR SS:[ESP],CL
ADD DWORD PTR SS:[ESP],EAX
029D6F4B
                             D30C24
029DAFAF
                              010424
029D6F51
                             58
                                                                     POP EAX
                            FFFA
                                                                     JMP FAX
```

Отдельного разговора заслуживают островки выхода из VM. Способ №1 и №1А используют идентичный вариант выхода:

```
ADD EBX,24
MOV DWORD PTR DS:[EBX],0
POPFD
POPAD
PUSH 0
LEA ESP, [ESP+30]
RETN 4
```

Если ты уже запомнил, что в VM существует иерархия в использовании регистров, то автоматически придет на ум что в EBX = началу главного хранилища. А что у нас по смещению +24 в главном? Как и в начале этой главы, так и здесь там до сих пор находится сторожевое число. Отсюда следует, что происходит сброс SPIN блокировки. Логический итог − теперь с VM может работать любой другой поток, что недвусмысленно указывает, что скоро мы покинем виртуальные владения виртуальной машины. Нашу гипотезу подтверждают две последующие инструкции восстановления флагов и регистров процессора. Как говорится, что и требовалось доказать! Далее идет типичное заметание следов работы VM, т.е. 12 раз в стек будет положен ноль, затерты 48 байт(30h). В конечном итоге, верхушка съедет обратно на место, где она была до первого PUSH 0 и долгожданный RET 4. Фактически возврат происходит по второму аргументу, который был подменен во всех случаях, кроме вызова от SEH-обработчика (первый – от базы запросов убирается). Как ни странно, но по выходу способ №2 опять выделяется среди первых двух, можно даже сказать – идет впереди, используя прыжки в середину команд:

```
JMP SHORT 0A
JMP SHORT 1
POP EAX
JMP SHORT 9
JMP SHORT 6
PUSH DWORD PTR DS:[EBX+8]
JMP SHORT 0
PUSH 5773
XOR DWORD PTR SS:[ESP],00005757
ADD EBX, DWORD PTR SS:[ESP]
ADD ESP.4
JMP SHORT 2
MOV DWORD PTR DS:[EBX],0
JMP SHORT 8
POPFD
JMP SHORT E
POPAD
JMP SHORT 2
RET 4
```

Подметать в стеке после себя во втором случае виртуальной машине лень. Что касается XOR, то тут даже не вычисляя очевидно, что результат будет равен 24h. Не менее очевидно, что первый PUSH работает на POPFD, т.е. в главном хранилище по смещению +8 находятся сохраненные флаги процессора(EFL). Согласитесь, что все достаточно просто и предсказуемо!



Номер способа	Контрольный байт	Смещение от начала(по ячейкам)
1	B6	2D8
1A	83	20C
2	BF	2FC

Собственно, если ты не забыл, наша задача окончательно отвязать протектор от тибериума. Давай рассуждать, как мы это сделаем. Ну, со вторым типом вызова VM вроде все ясно – мы просто перепишем этот неизвестный алгоритм, зашьем в операнды ключи и допишем найденные скрытые асм команды. Со способом 1А тоже не должно возникнуть проблем – требуемые WinAPI есть в таблице импорта, тут уж все просто. А вот способ №1 пожалуй самый проблемный. Во-первых, кол-во обращений по нему переваливает за 5k раз, во-вторых, как можно максимально быстро сграбить восстанавливаемые им значения. Конечно, самый очевидный вариант – из 255 островков найти те, задача которых – переводить стрелки и переписывать значения(РОР DWORD PTR DS:[REG_32]), но это довольно долго, да длинна только что упомянутой инструкции меньше на 3 байта, чем длинна ЈМР,тут без SEH обработчика не обойтись. Кул хакерское решение все-таки нашлось – среди 255 различных адресов в 1.5 есть один, который единственный в своем роде. Ну конечно, это же выход для способа №1 из VM! В рассматриваемой версии протектора он находится в ячейке по смещению 2D8(контрольный байт Вб).После него мы всегда попадаем в запрашиваемый игрушкой код, значит, у нас уже есть адрес назначения! Но постойте, а откуда мы возьмем адрес самой стрелки? Если ты был наблюдательным, то сейчас твой ответ будет таким: в главном хранилище в

области, которая служит для обмена данными между островками и в одной из ячеек и хранится наш искомый адрес, ведь она будет очищена только при следующем заходе в VM! И было бы все замечательно и являлось отличной брешью в защите, если бы после пробного запуска X-кода, оказалось, что сграбленный дамп неполный. Все же в SONY DADC догадывались, что в 2011 какойто русский инженер сможет докопаться до сути, поэтому решили подстраховаться — за один заход VM может восстанавливать несколько значений/адресов и при этом для декодированных значений/адресов в главном хранилище использует одни и те же ячейки. Таким образом, X-код на выходе грабит только последнее восстановленное значение! Из этого следует, что самый очевидный вариант — самый правильный.

Заключительным этапом будет перестроение в нормальный вид секции кода программы. В том числе:

PUSH 01234567

RET

Непосредственно на JMP 01234567; удаление посторонних внедрений типа: 0044F4D2 DEC DWORD PTR DS:[158297A]

0044F4D8 JE NODVD.00482DE5

00482DE5 MOV DWORD PTR DS:[158297A],18D

00482DEF JMP NODVD.0044F4DE

замена вызовов через "стрелку" на непосредственные, перенос процедур и адресов переменных из секции .secuROM в .text и .data. Кстати, используйте олькин Call Tree (Ctrl+K), на последнем этапе вещь незаменимая.

Ах! Да! Чуть не забыл! Переход на ОЕР действительно осуществляется из VM — считая от первого SEH-обработчика на UD2, который естественно передает управление в VM, на 52 вызове, конечно же, по способу №1 управление передается на оригинальную точку входа. В главном хранилище ее адрес(0040A2C7) будет находиться в ячейке по смещению А0. Теперь напоминаю о секрете как попасть ювелирно в ОЕР. Ошибка умов из SONY DADC очевидна — островок выхода из VM в хранилище №1.5. Тут есть два фактически идентичных варианта для действий:

- 1. Мы подменяем адрес островка выхода на свой X-код, который ожидает первый адрес возврата в секцию кода. Тут интересно будет упомянуть, что кроме адреса возврата есть и другие приметы, например, ROL-байт равен EAh. Явный реферанс в сторону Electronic Arts. Вообще скажу по этому поводу только одно: Разработчики SecuROM явно люди с хорошим чувством юмора и это радует! Единственный нюанс правильно посчитать закодированное значение начального адреса нашего перехватчика для записи в таблицу Хранилища №1.5 и перезаписать.
- 2. Модифицировать непосредственно островок, внедрив туда переход или непосредственно вписав код перехватчика.

Здесь есть один подводный камень для записи кода перехватчика – для островка выхода виртуальной машиной изначально не предусмотрена отдельная выделенная область памяти, поэтому он всегда расположен в толще другого кода или нередко в самом конце выделенной памяти. Т.е. места для всего кода перехватчика может не хватить. Стоит взять на заметку факт, что нередко островки для выхода способов №1 и №1А расположены близко.

Первый вариант, на мой взгляд, более элегантен. Впрочем, многие, кто прочел текущий абзац, скорее всего, поступят проще – сделают все в отладчике, прибегнув к точкам останова по условию (conditional breakpoint).

Собственной персоной секция .ars — именно код, расположенный в ней, отвечает за создание виртуальной машины SecuROM 7 (WinAPI *VirtualAlloc*, REPNE MOVSB из секции .securom и XOR BYTE PTR DS:[EAX],CL). Дополнительно стоит отметить еще одну аномальную вещь: по адресу 00С93AE3 вызывается VM.

```
DEC EDX
00C93ABA
00C93ABB
           DEC EDX
BBC93ARC
00C93ABE
00C93AC5
00C93ACE
00C93AD0
00C93AD7
BBC93ADC
00C93ADF
            8D45 C0
                             LEA <mark>EAX,[EBP-40]</mark>
00C93AE2
            50
                              PUSH EAX
                             CALL 00044F40

JMP SHORT 00C93AF1

AND AH,BYTE PTR DS
00C93AE3
            E8 58140B00
00C93AE8
            EB 07
00C93AEA
            2222
                             AND AL, BYTE PTR DS:[EAX
00C93AEC
            2200
BBCG30FF
00C93AEF
            0001
00C93AF1
           7E 02
                             JLE SHORT OOCY3HF3
JMP SHORT OOC93B5E
                             SUB ESP. 14
00C93AF5
           83EC 14
```

Однако как-то необычно вызывается(по Способу №1) -управление передается на следующую инструкцию короткого перехода, причем передается как обычно - через адрес возврата положенный вызовом, т.е. в ячейках главного хранилища в конце он не фигурирует! К слову сказать, на этом и подорвался мой Х-код, грабящий адреса. Если за'NOP'ипть вызов, то игрушка будет функционировать без ошибок. Предположение о том, что существуют фейковые вызовы VM, подтверждает факт разбора этого вызова: сначала он заносит число 10h в ячейку и занимается его декрементом, причем в ячейке оно одно, отсюда следует, что из других операций VM, она больше не может ничего с ним сделать! Операция декремента повторяется несколько раз с разными числами до нуля в ячейке. Затем далее идут другие бессмысленные значения и операции, например как чтение ячейки в Хранилище №1.5 со смещением +400 (контрольный байт FFh), в которой естественно ноль! В ячейках главного хранилища фигурирует также адрес процедуры, в которой находится вызов - 00С9А350. К тому весь этот код расположен в секции .ars, а не в .secuROM что не характерно для способа №1. Кстати в .ars расположены SEH для UD2, да и вообще по виду процедура больше походит на проверочный код, что в навесной броне защиты (например, проверка TF). Обобщая только что сказанное, скажу одно - не надо ожидать, что разработчики всегда делают абсолютно все под один шаблон.

Достаточно очевидным является и другое правило, что базы запросов должны всегда совпадать с кодом игрушки, к которому они приставлены! Но ведь и недвусмысленно ясно, что базы запросов в способах №1 и 1-А можно менять местами! И хотя действительно VM выполнит операции руководствуясь подмененной базой(более точнее: виртуальным стеком), в конечном результате запрашиваемая процедура/асм команда будет из подмененной базы, что не сулит ничего хорошего для кода, оперирующего запрашиваемой процедурой. Ну а если опять же вспомнить, что в некоторых базах восстанавливаются адреса и начальные переменные, тут уж тем более жди вагон необрабатываемых исключений.

Ну что ж! Статья неуклонно подходит к концу. Делаем выводы и подводим итоги. Было представлено серьезное кумулятивное оружие для уничтожения основной навесной брони SecuROM v7, которое основывается на просчетах разработчиков защитного комплекса. Конечно это не ноухау в полном смысле, а скорее всего попытка привести в нормальный вид имеющуюся теорию и показать на реальном примере работу нашего кумулятивного снаряда. Как видишь – все работает! Каким бы страшным изначально не казался SecuROM v7 с его v8, в конце концов, останется один факт – все действительно просто! Особенно, если сейчас я снова сделаю новое умошокирующее заявление: Хорошая новость для тех, кто хочет дисассемблировать протектор в OllyDbg v2.0, забыв про все фантомы и другие подобные стелс-плагины. Невероятно, но до v40 этот нехитрый и вполне очевидный трюк работает (вспомни, что только при условии: вместо v8, отладчика): v8, короче все v9, угодно, но только не оригинальное имя исполняемого файла отладчика):

```
; < НОВАЯ ТОЧКА ВХОДА
MOV ESI, DWORD PTR FS:[18]
MOV ESI, DWORD PTR DS: [ESI+30]
                                       ; АКТИВИРУЕМ КОМПЛЕКС "НАКИДКА"
MOV DWORD PTR DS:[ESI],0
PUSH 011DBA77
                                          ; ASCII "NTDLL"
MOV EAX,DWORD PTR DS:[<&KERNEL32.GetModuleHandleA>]
CALL EAX
                                         ; ASCII "NtQueryInformationProcess"
PUSH 011DBA7E
PUSH EAX
MOV EAX,DWORD PTR DS:[<&KERNEL32.GetProcAdress>]
MOV ESI,DWORD PTR DS:[<&KERNEL32.VirtualProtect>]
PUSH 011DBA9A
PUSH 40
MOV EDI.EAX
PUSH 100
PUSH EAX
CALL EST
ADD EDI,6
MOV EAX,011DB8B7
XCHG DWORD PTR DS:[EDI], EAX ;подмена вызова KiFastSystemCall
MOV DWORD PTR DS:[11DB8BB], EAX
MOV AX,40
MOV WORD PTR DS:[11DBA9A],AX
PUSH 011DBA9A
PUSH 20
PUSH 100
```

PUSH EDI

```
CALL ESI
XOR EDI, EDI
MOV ESI, EDI
JMP 011D7B30
                                          ; ВОВРАЩАЕМСЯ НА ПРЕДЫДУЩУЮ ТОЧКУ ВХОДА
011DB8B7
            C0B8 1D010003F
011DB8BE
            7F 00
MOV ECX, DWORD PTR SS:[ESP+0C] ; КОД НАШЕГО ПЕРЕХВАТЧИКА
MOV CH,7 ; if(ProcessInfoClass == ProcessDebugPort)...
SUB CH.CL
JNE SHORT 011DB8D8
XOR EAX, EAX
MOV ECX, DWORD PTR SS: [ESP+10]
MOV DWORD PTR DS:[ECX], EAX
ADD ESP,4
```

А в чем фокус? Хах! Ловкость инженерных рук и никакого мошенничества. Да и вообще решение уже было дано в предыдущей главе, так что тебе остается только самому попробовать использовать этот трюк против протектора. И не надо удивляться, когда первое сообщение от протектора будет просьба вставить диск, а не ругань по поводу облома по запуску модуля безопасности. Единственное что, наш защитный код не защищает от твоих установленных аппаратных точек останова и программных точек вначале контролируемых WinAPI, однако при желании эта проблема также решаема. Но прежде всего, хочу обратить внимание на WinAPI VirtualProtect. Внедрение Х-кода строилось на необходимости получить доступ на запись в секцию кода, и делал я это самым простым, но крайне не рекомендуемым способом. Использование VirtualProtect – самый правильный способ изменить атрибуты страницы, в данном случае атрибут защиты меняется с PAGE_EXECUTE_READ(20h) на PAGE_EXECUTE_READWRITE(40h) и обратно.

ПЕРЕД ЗАКЛЮЧЕНИЕМ

Прежде чем перейти к оригинальному заключению, хотелось бы сказать пару слов отдельно. Чтобы осмыслить все вышесказанное, прежде всего, нужно понять, что статья техническая, а не художественная. Это значит что, читая ее шаг за шагом нужно проделывать оное и в отладчике! Только так можно познакомится ближе с SecuROM 7 и осознать насколько медленно работает игрушка с VM! Возможно, я раскрыл не все секреты, а X-код, приведенный в сорцах имеет первоначальный неоптимизированный вид. Обрадую тебя также, что следующие версии 7й серии в Cnc3: Tiberium Wars – Kane Wrath и GTA IV (7.35) конструктивно представляют тоже самое(эх! хотя бы ROL-байт в VM поменяли бы ... 95h), но с доработками и улучшениями(Особенно с кодом ошибки 8019...). Кстати в случае с GTA IV в дело вступает библиотека для интернет – активации продукта: paul.dll. Если, что-то непонятно с нашей рассматриваемой версией – внимательно изучи разбор вызовов со снятой обфускацией, там уж все настолько очевидно, что статью в принципе можно было и не писать.

Короче говоря, я оставил тебе возможность провести время с пользой :)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ну что можно сказать? Когда сам президент сказал, что нам нужны инновации, технический прогресс. X-code injection сравнительно молода, но это безусловно перспективное направление в котом стоит копать! Разработчики протекторов также не сидят, сложа руки, на момент написания статьи живет и здравствует 8я серия SecuROM. Если перед тобой сейчас твой компьютер и на мониторе - приветливая картинка OllyDbg v2 с загруженным модулем cnc3game.dat и SecuRom_7 Profiler, то мне остается только дать наставление "никогда не сдаваться, даже если буде трудно, даже если сил нет и твоих знаний не хватает, чтобы достичь цели"! Я сам не сразу дошел до своей цели, путь всегда тернист. Да! Казалось очень сложно, руки опускались, мысли "нет! я не смогу!". И, тем не менее, упорство и труд были вознаграждены! Через две недели я знал о виртуальной машине не хуже ее создателей. Я очень многому научился, много взял к себе на вооружение, многое перенял, переосмыслил некоторые свои подходы к дисассемблированию и отладке, мой запас знаний существенно пополнился. Я просто поблагодарю SONY Digital Audio Disk Corporation за все ее старания сделать интересный и действительно удачный продукт... для хакеров в частности :) Теперь мне осталось лишь только одно – пожелать удачи в твоих будущих реверс - инженерных свершениях и до новых встреч на страницах журнала][

GLOSSARY

SecuROM 7 VM - (мое определение)совокупность кода, состоящая из "островков" и использующая "хранилища" для восстановления требуемых при обращении к нему данных, таких как адреса вызываемых внутренних функций защищаемой программы, данные самой вызываемой функции, запросы к WinAPI и сокрытые некоторых операций в специальных островках(способ №2). Прямое назначение – анти-дампинг защищаемого приложения.

"Хранилища" - структурная единица, специально отведенные SecuROM'ом участки памяти, в которых храниться вся информация для работы VM. Обращение к ресурсу хранилища идет как смещение от начала данного хранилища. "Главное хранилище" - основной юнит, на котором построена работа виртуальной машины.

На рисунке ниже – Хранилище №1.5, которое всегда является поставщиком RVA всех островков и выходов из VM.

Ячейка	Зашифр offset	Декод offset	Адрес	Контрольный б
13D803F8	F8540003	FE150000	151B0000	000000FE
13D803F4	FFE80003	FFFA0000	17000000	000000FD
13D803F0	F4940003	FD250000	142B0000	000000FC
13D803EC	F4D00003	FD340000	143A0000	000000FB
13D803E8	AC904D43	EB241350	022A1350	000000FA
13D803E4	F5E00003	FD780000	147E0000	000000F9
13D803E0	FF780003	FFDE0000	16E40000	000000F8
13D803DC	AC907603	EB241D80	022A1D80	000000F7
13D803D8	F9280003	FE4A0000	15500000	000000F6
13D803D4	AC9034C3	EB240D30	022A0D30	000000F5
13D803D0	FBFC0003	FEFF0000	16050000	000000F4
13D803CC	F7AC0003	FDEB0000	14F10000	000000F3
13D803C8	F8040003	FE010000	15070000	000000F2
13D803C4	AC905563	EB241558	022A1558	000000F1

"Ресурс в хранилище" – специальный адрес, имеющий свое строго определенное смещение от начала хранилища. Это определение я отношу по существу к главному хранилищу с диапазоном смещений от 0 до 2Ch.

"Островки" - структурная единица, обособленный участок кода в VM, конец которого отождествляется JMP EAX(EDI), RET или непосредственным указателем, иногда после прыжков стоят обращения к реверсерам или мусорный код, впрочем, читать первые необязательно. Их единый стандарт: работа с ресурсами (+4) и (+10) в "главном хранилище" и "хранилищем №1.5" для получения адреса следующего "островка". Выполняемые функции одного островка могут быть следующими:

- 1) Копирование адресов (чисел) из ячейки в ячейку главного хранилища или копирование в ячейки из запрашиваемых адресов вне хранилищ.
- 2)Декодирование заложенных зашифрованных адресов в виртуальном стеке
- 3)Перезапись адресов в стеке(для способов №1 и №1А адрес возврата, для способа №2 сохраненные в стеке регистры EAX и ECX)
- 4)Правка стрелки для способа №1
- *"База запроса"* формирует собственный запрос к VM из двух аргументов.
- 1)Указатель на Виртуальный стек(обвертка)
- 2)Адрес, куда требуется передать управление после выхода из VM.По существу имеет смысл для Способа№2. В способе №1 заменен на адрес запрашиваемой внутренней процедуры игрушки/асм инструкции, а в способе №1А адрес запрашиваемой WinAPI. Для UD2/hardware breakpoints в SEH он равен нулю и в этом случае управление передается на следующую инструкцию после *CALL* 00044F40

"Виртуальный стек" – концепция аналогично обычному машинному стеку. Отведенная область памяти и размерность в одно двойное слово(DWORD). Но важным различием является перевернутая структура виртуального: его верхушка – всегда младший адрес, и от младшего к старшим адресам смещается виртуальный указатель, Т.е. секуромовский виртуальный стек как раз и "НЕ растет сверху вниз", а "уменьшается снизу вверх".

- В своем виртуальном стеке для VM существует только два типа данных:
- 1)Контрольное слово. Содержание байт может варьироваться (зависит от "загруженности" островка)от 1 до 3 для каждого действия(1 байт как стандарт). Прежде всего, это следующее значение для ROL-байта на следующем островке. Далее по значимости идет смещение по которому из Хранилища №1.5 извлекается адрес следующего островка или выхода из VM. Следующим по значимости идут смещения для ячеек в главном хранилище туда заносятся/извлекаются адреса

или какие либо промежуточные значения в работе VM. Все что касается контрольных байтсмешений:

После извлечения контрольного байта над ним будет произведено декодирование истинного его значения, естественно с помощью текущего значения ROL-байта(т.е. в виртуальном стеке они хранятся зашифрованными если можно так выразится), затем будет произведено увеличение истинного значения $\underline{\mathbf{8}} \ 4 \ \mathbf{pasa}(\mathbf{x}4)$ - в подавляющем большинстве случаев эту операция выполняет асм инструкция SHL $\mathbf{REG}_{\mathbf{3}2}$, $\mathbf{2}$ (побитовый сдвиг влево на 2 позиции равен целочисленному умножению на $\mathbf{4}$!), полученное сырое смещение будет сложено с начальным адресом нужного хранилища.

2) Зашифрованный адрес/число. Одновременное использование всех двух типов данных островком говорит о том, что он выполняется процедуру расшифровки адреса (успею заметить, что в этом случае в контрольном слове подготовлен байт, который укажет на ячейку в главном хранилище куда оно будет положено, ну и повторюсь что для остальных островков коим требуется этот адрес в их контрольных словах также будет указатель на ту же самую ячейку).

ROL DL, CL ROL EDX, 8

Который в сумме выполнится 4 раза, последним XOR с определенным ключом выполнится расшифровка.

Справедливы следующие правила:

- На один островок одно контрольное слово. На один островок с алгоритмом расшифровки один зашифрованный адрес в виртуальном стеке.
- Для островка с алгоритмом расшифровки в контрольном слове всегда предусмотрен байтуказатель на свободную ячейку в главном хранилище, куда требуется поместить результат. Естественно островки, которые будут пользоваться этим результатом, уведомлены через свои контрольные слова из какого смещения требуется прочесть адрес. (естественно из-за накручивания ROL-байта значения контрольных байт-указателей в этом случае не совпадают, к тому же место такого контрольного байта-указателя в контрольном слове всегда может быть различным)
- В случае использования островком только контрольного слова указатель виртуального стека(он же ресурс (+4) в главном хранилище) съезжает вниз к старшим адресам на 4 байта(одно двойное слово).
- В случае использования островком контрольного слова и зашифрованного адреса указатель виртуального стека съезжает вниз к старшим адресам на 8 байт(два двойных слова). По инструкциям ADD DWORD PTR DS:[(+4)], 8 и ADD DWORD PTR DS:[(+4)], 4 в обфусцированном коде островка очень просто различить его назначение!
- *"Обвертка на виртуальный стек"* адрес, который всегда заносится в 1й аргумент базы запросов. По нему первый островок определяет начало виртуального стека.

Для способа №1 адрес начала самого виртуального стека обычно расположен сразу после базы запроса.

"Виртуальный указатель" или *V-ESP* – он же ресурс (+4) в главном хранилище. Аналогично прямому назначению регистра ESP указывает в виртуальном стеке его верхушку.



Именно по островок сначала и узнает, какое двойное слово ему предназначено.

Правила для хранилищ:

Максимально допустимое смещение для **Хранилища №1.5** и **Главного хранилища** не может превышать 3FCh, т.к. FFh*4 = 3FCh

(FFh(255) – максимально допустимое значение в одном байте - контрольном байте)

Минимально допустимое смещение для Главного хранилища не может быть менее 2Ch(минимальные контрольный байт для ячеек = Bh), т.к. ниже область занята под специальную структуру ресурсов самого Главного Хранилиша.

"Прыжок в середину инструкции" — известный трюк, основанный на правиле дисассемблирования двоичного кода. По аналогии с примером, который Крис приводил в своей известной книге "Искусство дисассемблирования" (Изд-во: БВХ-Петербург, 2008): у нас есть некоторый набор букв - ПОДОРОГЕЕХАЛАМАШИНА. Процессор начинает перебирать варианты для того, чтобы построить из него нормальное предложение (правильно дисассемблировать все четыре инструкции): П ОДОРОГЕЕХАЛАМАШИНА, ПО ДОРОГЕЕХАЛАМАШИНА, ПО ДОРОГЕ ЕХАЛА МАШИНА. Естественно такой расклад увидит у себя в окне хакер. Заметьте, что слово МАШИНА содержит еще одно знакомое слово — ШИНА. Используя переход в "середину" слова (асм инструкции) МАШИНА, после слова ЕХАЛА, можно построить новое предложение: ПО ДОРОГЕ ЕХАЛА ШИНА.

"Дельта", "вычисление дельты" - Виртуальная машина всегда располагается по новым адресам(результаты работы VirutalAlloc), естественно нельзя выполнит привязку к конкретным значениям, поэтому возникает необходимость знать текущее реальное местоположение кода в памяти. Дельта – разность между текущим реальным положением кода и его заявленным положением при компиляции(или от какой либо фиксированного адреса).

Типичный набор инструкций для вычисления дельты:

CALL delta

delta: POP EAX

SUB EAX, offset delta //в EAX будет значение дельты

В виртуальной машине Дельта-смещения можно встретить в Хранилище №1.5. Вычисление происходит вычитанием RVA островков от RVA островка входа в VM.

LINKS

https://exelab.ru/f/index.php?action=vthread&forum=13&topic=19719



http://tuts4you.com/download.php?view.2090

В самом конце, благодаря Nightshade, я совершенно случайно узнал, что существует англоязычная статья по виртуальной машине SecuROM 7.30. Было приятно узнать, что в целом наши выводы совпали. Однако в статье структура VM излагается в несколько ином виде, да и некоторых аспектов работы VM я не увидел.

http://www.playground.ru/cheats/4932/

NoDVD для CnC3: Tiberium Wars v1.9. Отличительной особенностью является пристроенная в секцию .memory виртуальная машина. В статье взят в качестве основного примера. Новичкам рекомендуется начать с него.

ftp://ftp.ea.com/pub/eapacific/cnc3/CNC3 patch109 russian.exe

Непосредственно полная версия протектора.

http://www.exelab.ru/rar/dl/CRACKLAB.rU 11.rar

SecuROM 4 B Empire Earth 2.

http://www.exelab.ru/art/?action=view&id=316

SecuROM 7 B F.E.A.R.

http://web.textfiles.com/software/secuROM.txt

Англоязычная статья по SecuROM

http://En.wikipedia.org/wiki/cpuid

Вся доступная информация об инструкции CPUID

http://SecuROM.com

Капитан очевидность. Однако ценной информацией там врятли поделятся.

http://pid.gamecopyworld.com/

Тузла ProtectionID позволяет точно определить версию протектора

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3637042

Еще один наш подарок для Electronic Arts

http://en.wikipedia.org/wiki/SecuROM

На данный момент в Википедии только англоязычная статья

http://www.ollydbg.de/version2.html

Всегда доступна для загрузки свежая версия OllyDbg v2 (на текущий момент с поддержкой плагинов)

http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=52199

Статья: Защита от копирования SecuROM

http://www.lki.ru/text.php?id=4868

Статья: Взлом vs защита. (Особенно доставляет абзац "Он нас подвел")*

http://citforum.ru/security/articles/analis/


Статья: Анализ рынка средств защиты от копирования и взлома программных средств*




SecuRom_7 Profiler v1.0 - уже готов к работе :)


^{*}Авторы были куплены с потрохами Protection Technology.

Extended image part




Первая часть Х-кода (подготовительная)








Результат работы первой части Х-кода





Вторая часть Х-кода (непосредственно сам код перехватчика)














...Так и на низкоуровневые функции из ntdll. Обратите внимание на адрес возврата и аргумент ProcessInfoClass. Однако в любом случае отладчик не будет обнаружен – мы "зашторились"






Цепь проверки диска в приводе


ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ – ВСЕ ОФОРМЛЕНО, КАК ТИПИЧНЫЕ ФУКНЦИИ С ПРОЛОГОМ И ЭПИЛОГОМ GetDriveTypeA для поиска приводов



CreateFileA и DeviceIoControl - две ключевые функции в первой части проверки.



Вторая часть проверки - синхронные потоки, DeviceIoControl и QueryPerfomanceCounter



```
55 PUSH EBP
8D6C24 8C LEA EBP, [LOCAL.29]
81EC DC00000 SUB ESP, DDC
010F0F99
                                                                                                                                                                                Callback
010F0F9A
010F0F9E
01 0F 0F A4
01 0F 0F A5
                            53
56
                                                        PUSH EBX
                                                       PUSH ESI
MOU ESI,DWORD PTR SS:[ARG.1]
MOU EAX,DWORD PTR DS:[ESI+4]
MOU DWORD PTR SS:[LOCAL.2],FAX
MOU EAX,DWORD PTR DS:[ESI+8]
MOU DWORD PTR SS:[LOCAL.5],FAX
MOU EAX,DWORD PTR DS:[ESI+0C]
MOU DWORD PTR SS:[LOCAL.5],FAX
MOU EAX,DWORD PTR DS:[ESI+0C]
XOR EBX;EX
PUSH ESI
010F0F06
                            8875 7C
010F0FA9
010F0FAC
                           8846 04
8945 6C
                            8B46 08
8945 60
010F0FAF
01 0F 0FB2
01 0F 0FB5
                            8B46 0C
01 0F 0FB8
01 0F 0FBB
                           8945 68
8B46 10
                                                       WORD PTR SS:[LOCAL.4], EAX
HOU DWORD PTR SS:[ARG.1], EBX
HOU DWORD PTR SS:[ARG.1], EBX
HOU DWORD PTR SS:[LOCAL.5]
HOU EAX, DWORD PTR SS:[LOCAL.5]
PUSH HEA
PUSH DWORD PTR DS:[CAKERNEL32.4]
CMP EAX, DWORD PTR DS:[CAKERNEL32.4]
PUSH DWORD PTR DS:[CAKERNEL32.4]
PUSH BOWERD PTR DS:[CAKERNEL32.4]
PUSH DWORD PTR DS:[CAKERNEL32.4]
PUSH DWORD PTR DS:[CAKERNEL32.4]
TEST EAX, EAX

JNE GTOFTOFTA
010F0FBF
                            33DB
010F0FC0
010F0FC1
                            57
8945 64
010F0FC4
                            895D 7C
010F0FC7
010F0FCA
                           895D 78
8D7E 2C
010F0FCD
                            8B45 66
01 0F 0F D 0
                            68 F4010000
                                                                                                                                                                                 rTimeout = 500. ms
010F0FD5
                            FF30
                                                                                                                                                                                  hObject
                           FF15 DABB4C0
3D 02010000
75 1B
01 0F 0F D7
01 0F 0F DD
                                                                                                                                                                                KERNEL32.WaitForSingleObject
CONST 102 => WAIT_TIMEOUT
010F0FE2
010F0FE4
010F0FE7
                            8B45 64
                                                                                                                                                                                Timeout => 0
hObject
KERNEL32.WaitForSingleObject
                            53
FF30
010F0FE8
01 OF OFEA
                            FF15 DABB4C0
010F0FF0
                            85C0
010F0FF2
010F0FF8
010F0FFA
                                                           JNE 010F10F4
XOR EAX,EAX
                            0F85 FC00000
                            3300
                                                         XOR CAX, CAX
JMP 010F101
CMP CAX, EBX
JME SHORT 010F0FF8
PUSH 58
LEA EAX, [LOCAL.33]
PUSH EBX
PUSH EAX
EAL 060DB286
PUSH EBX
PUSH EBX
PUSH EAX
CAL 060DB286
PUSH EAX
CAL 060DB286
PUSH EAX
EAL 060DB286
PUSH EBX
                            E9 02010000
010F0FFF
010F1001
                           3BC3
75 F5
                                                                                                                                                                                rarg3 = 58
                            6A 58
010F1003
010F1005
010F1008
                            8D45 F0
                                                                                                                                                                               Arg2 => 6
Arg1 => 0FFSET LOCAL.33
cnc3game.00DDB280
Arg3 = 58
                            53
010F1009
                            50
010F100A
010F100F
                            E8 71A2CEFF
                            6A 58
8D45 98
010F1011
                                                                                                                                                                                Arg2 => 0
Arg1 => OFFSET LOCAL.55
Cnc3game.00DDB280
010F1015
                            50
010F1016
010F101B
                            E8 65A2CEFF
                            83C4 18
                                                                                                                                                                                 rpOverlapped => NULL
010F101F
                            53
                                                           PIISH FRX
                                                          POSH EBX
LEA EAX, [LOCAL.1]
PUSH EAX
PUSH 58
LEA EAX, [LOCAL.33]
PUSH EAX
010F101F
010F1022
                            8D45 70
                                                                                                                                                                                  BytesReturned => OFFSET LOCAL.1
                            50
                           6A 58
8D45 F0
010F1023
010F1025
                                                                                                                                                                                  OutSize = 88.
                                                                                                                                                                                  OutBuffer => OFFSET LOCAL.33
010F1028
                            50
010F1029
010F102C
                            8B45 6C
                                                           MOV EAX,<mark>DW</mark>
                                                                                    RD PTR SS:[LOCAL.2]
                                                                                                                                                                                   InSize => 0
                                                           PUSH EBX
010F102D
                            53
                                                          PUSH EBX
                                                                                                                                                                                  InBuffer => NULL
                           FF30 PUSH 76826
FF30 PUSH DVORD PTR DS:[EAX]
FF15 76BD4C0 CALL DWORD PTR DS:[<a href="https://exernel32.deviceloControl">exernel32.deviceloControl</a>)
010F102E
010F1033
                                                                                                                                                                                   IoControlCode = IOCTL_DISK_PERFORMANCE
                                                                                                                                                                                hDevice
KERNEL32.DeviceIoControl
010F1035 ·
```

```
00E1FB7A|r$
                                    PUSH EBP
                                    MOV EBP,ESP
00E1FB7B
                  8BEC
                  83EC 0C
00E1FB7D
                                    SUB ESP, OC
00E1FB80
                                    PUSH EDI
                  57
00E1FB81
                  33FF
                                    XOR EDI,EDI
                                    CMP DWORD PTR SS:[ARG.1],EDI
JE SHORT 09E1FBEC
CMP DWORD PTR SS:[ARG.2],8
00E1FB83
                  397D 08
00E1FB86
                  74 64
837D OC 08
OOF1FR88
                                     JB SHORT OOE1FBEC
00E1FB8C
                  72 5E
00E1FB8E
                  3BC7
                                    CMP EAX,EDI
                                    CMP EAX, EDI
JE SHORT 09E1FBE8
PUSH DWORD PTR DS:[EAX]
CALL 09E1FBEA
CMP EAX, EDI
JE SHORT 09E1FBE8
PUSH EBX
00E1FB90
                  74 56
                                                                                                                               [Arg1 => [ARG.EAX]
cnc3game.00E1FB5A
00E1FB92
                  FF30
                  E8 C1FFFFFF
00E1FB94
00E1FB99
                  3BC7
00E1FB9B
                  74 4B
00E1FB9D
                  53
00E1FB9E
                  56
                                    PUSH ESI
                  8D70 08
                                    LEA ESI,<mark>[EAX+8]</mark>
00E1FB9F
00E1FBA2
                  32DB
                                    TXOR BL,BL AND DWORD PTR SS:[LOCAL.1],00000000
00E1FBA4
                  8365 FC 00
                                      LEA EAX,[LOCAL.3]
00E1FBA8
                  8D45 F4
OOF1FRAR
                  50
                                       PUSH EAX
                                       CALL DWORD PTR DS:[<&KERNEL32.QueryPerformanceCounter>]
MOV AL,BYTE PTR SS:[LOCAL.3]
MOV ECX,DWORD PTR SS:[LOCAL.1]
                  FF15 DABC4C0
00E1FBAC
                  8A45 F4
00E1FBB2
00E1FBB5
                  8B4D FC
00E1FBB8
                  24 01
                                       AND AL, 01
00E1FBBA
                  D2E0
                                       SHL AL,CL
                                     OR BL,AL
INC DWORD PTR SS:[LOCAL.1]
CMP DWORD PTR SS:[LOCAL.1],8
LJL SHORT 00E1FBA8
MOU BYTE PTR DS:[EDI+ESI],BL
00E1FBBC
                  OAD8
00E1FBBE
                  FF45 FC
00E1FBC1
                  837D FC 08
00E1FBC5
                  7C E1
00E1FBC7
                  881C3E
00E1FBCA
                  47
                                      INC FDI
                  83FF 08
                                    CMP EDI, B


LJL SHORT 80E1FBA2

MOV EAX, DWORD PTR SS:[ARG.1]
00E1FBCB
00E1FBCE
                  7C D2
00E1FBD0
                  8B45 08
                                    PUSH 8
ADD EAX,4
00E1FBD3
                  6A 08
                                                                                                                               rArg3 = 8
00E1FBD5
                  83C0 04
                                    PUSH ESI
PUSH EAX
CALL 00DDA5C0
                                                                                                                                Arg2
BBF1FBD8
                  56
00E1FBD9
                  50
                                                                                                                               Arg1
-cnc3game.00DDA5C0
00E1FBDA
                  E8 E1A9FBFF
00E1FBDF
                  83C4 OC
                                    ADD ESP, OC
```


Товарищ командир, задание выполнено! ОЕР была успешно достигнута! Адрес: <u>0040A2C7</u>. 52 выход из VM.

На первом изображении можно увидеть:


- 1. Островки выхода способов №1 и 1А находятся рядом. Нередкая ситуация. 2. SecuRom_7 Profiler: Адрес островка в №1.5 и адрес ОЕР в ячейке +0А Главного хранилища



SecuRom_Profiler v1.0 - наш первый удачный шаг по визуализации параметров работы



?



Будет ли второй – зависит только Вас! ;)