#### 1. Aufsetzen der virtuellen Maschinen

Auf zwei Clients je eine virtuelle Maschine mit Linux-OS (Debian) aufsetzen (mit VM-Ware Player). Falls VM bereits vorhanden, diese in eigenen Benutzer-Ordner kopieren. Sonst über Linux mit VM-Ware Player installieren.

RolleNamePasswortBenutzeruseroszimtAdministratorrootosz

## 2. Änderung des Modus der Netzwerkschnittstellen

Wir öffnen VM-Ware Player und starten Linux. Dann versetzen wir in den Einstellungen die Netzwerkschnittstellen in den **Bridge-Modus**.

## 3. Erstellung Netzwerkplan

Wir erstellen einen Netzplan und vergeben die benötigten IP-Adressen.

## 4. Konfiguration Schnittstellen und NAT der Linux-VMs als Router

Die Schnittstellen werden auf beiden Debian-Systemen in der Datei "/etc/network/interfaces" konfiguriert.

## 4.1. Konfiguration Inside-Router

```
# The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback

# The primary network interface allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address 10.0.9.1 netmask 255.255.255.0

# The second interface allow-hotplug eth1 iface eth1 inet static address 172.16.9.2 netmask 255.255.255.0 gateway 172.16.9.1
```

### 4.2. Konfiguration Outside-Router

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 172.16.9.1
netmask 255.255.255.0
# second interface
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.200.109
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.200.1
### static routing ###
post-up route add -net 10.0.9.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.9.2
pre-down route del -net 10.0.9.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.9.2
### NAT and Port-Forwarding ###
```

```
post-up iptables -A FORWARD -o eth1 -s 172.16.9.0/24 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT post-up iptables -A FORWARD -o eth1 -s 10.0.9.0/24 -m conntrack --ctstate NEW -j ACCEPT post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

post-up iptables -A PREROUTING -t nat -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 172.16.9.3:80 post-up iptables -A FORWARD -p tcp -d 172.16.9.3 --dport 80 -j ACCEPT post-up iptables -A POSTROUTING -t nat -s 172.16.9.3 -o eth1 -j MASQUERADE
```

## 5. Aktivierung IP-Forwarding

## Temporäre Aktivierung:

Ausführen des Befehls: echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip forward

## Permanente Aktivierung:

In der Datei "/etc/sysctl.conf" den Wert von "#net.ipv4.ip\_forward" auf 1 setzen und die Auskommentierung aufheben: net.ipv4.ip forward=1

# 6. Neustarten der Schnittstellen zum Übernehmen der Konfiguration

Dafür werden folgende Befehle nacheinander ausgeführt:

ifdown eth0 ifdown eth1 ifup eth0 ifup eth1


## 7. Konfiguration der physikalischen Netzwerk-Schnittstellen der Windows-Clients

Die physikalischen Schnittstellen der Hosts von den beiden Linux-VMs werden über "Systemsteuerung" -> "Netzwerk- und Freigabecenter" -> "Adaptereinstellungen ändern" -> "Ethernet-Adapter" -> Eigenschaften -> "Internetprotokoll, Version 4 (TCP/IPv4)" -> "Eigenschaften" geändert.

## 7.1. Konfiguration Host Inside-Router



## 7.2. Konfiguration Host Outside-Router



## 8. Deaktivierung der Windows-Firewall

Firewall auf den Windows-Clients deaktivieren.

### 9. Bereitstellung des Webservers

Auf dem physischen Host des Outside-Routers wird ein einfacher Webserver auf Port 80 gestartet. *Index.htm* in das Root-Verzeichnis des Webservers kopieren / aktualisieren.

## 10. Testen der Konfigurationen

- Zugriff auf das Internet vom Client aus dem Inside-Netz testen.
- Zugriff auf das Internet vom Client aus dem Outside-Netz testen
- Zugriff auf den Webserver aus dem Inside- und Labornetz (192.168.200.0/24) testen.

#### 11. Einrichten der Firewall

#### **Outside-Router:**

Wir erstellen mit mkdir /root/bin den Ordner, wechseln dorthin und erstellen touch firewall.sh im Ordner /root/bin/ als root folgendes firewall.sh Script und machen dieses mit chmod 700 firewall.sh ausführbar:

```
#!/bin/sh
case "$1" in
stop)
  echo
  echo "Stopping Firewall..."
  echo
  iptables -F
  iptables -P INPUT ACCEPT
```

```
iptables -P FORWARD ACCEPT
  iptables -P OUTPUT ACCEPT
  ;;
start)
  echo
  echo "Starting Firewall..."
  echo
  iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 8 -m state --state
NEW, ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
  iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -m state --state
ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
  iptables -P INPUT DROP
  iptables -P FORWARD DROP
  iptables -P OUTPUT DROP
  ;;
  echo "Es wurde kein oder ein falscher Parameter übergeben"
  echo "start: Zum Starten der Firewall."
  echo "stop: Zum Beenden der Firewall."
esac
iptables -L
```

Dann fügen wir den Ordner **/root/bin** zur PATH-Variablen hinzu, um das Script von überall ausführbar zu machen:

PATH=\$PATH:/root/bin

### Inside-Router:

Wir erstellen mit mkdir /root/bin den Ordner, wechseln dorthin und erstellen touch firewall.sh im Ordner /root/bin/ als root folgendes firewall.sh Script und machen dieses mit chmod 700 firewall.sh ausführbar:

```
#!/bin/bash
if [ -z "$1" ]; then
  echo ""
  echo "enter \"start\" or \"stop\" as an argument to start or stop the
  echo "enter \"show\" as an argument to display the current configuration"
  echo ""
  exit 1
else
  if [ "$1" = "start" ]; then
    echo ""
    echo "starting firewall..."
    echo ""
    # set default policy to drop everything
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT DROP
    # flush all filter table rules
    iptables -F
    # flush all user defined filter table rules
    # iptables -X
    # allow outgoing ping request
    iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 8 -m state --state
NEW, ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
```

```
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 0 -m state --state
ESTABLISHED, RELATED -j ACCEPT
    # allow incomming ping request
    iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type 8 -m state --state
NEW, ESTABLISHED, RELATED - j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type 0 -m state --state
ESTABLISHED, RELATED - j ACCEPT
  elif [ "$1" = "stop" ]; then
    echo ""
    echo "stopping firewall..."
    echo ""
    # allow everything
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    # flush all filter table rules
    iptables -F
  elif [ "$1" = "show" ]; then
    echo ""
    echo "showing iptables:"
    echo ""
    iptables -L
  else
    echo ""
    echo "unrecognized argument: $1"
    echo "exiting script..."
    echo "enter \"start\" or \"stop\" as argument to start or stop the
firewall"
   echo ""
   exit 1
  fi
  # show iptables
  iptables -L
  echo ""
  echo "Good job! All done."
 echo ""
  exit 0
fi
```

Dann fügen wir den Ordner **/root/bin** zur PATH-Variablen hinzu, um das Script von überall ausführbar zu machen:

PATH=\$PATH:/root/bin

**TODO:** allow ssh for using puTTY and xming through **firewall.sh**, DNS mit NAMESERVER ip-dns-labornetz (inside und outside) in die /etc/resolv.conf