TP réseau

Gestion des réseaux

Création de réseaux

La création d'un réseau se fait via la commande suivante :

docker network create [options] network-name

Création du réseau jut-1

Il est possible de configurer le réseau, notamment le driver à utiliser, la plage d'IP à utiliser, le sous-réseau depuis lequel seront sélectionnées les IPs ou encore si le réseau doit être interne.

- En vous basant sur l'aide de la commande (docker network --help), créer un réseau :
 - nommé iut-internal ;
 - interne (pas d'accès vers l'extérieur) ;
 - utilisant le sous-réseau 10.0.1.0/28;
 - utilisant le driver **bridge**.

Création du réseau iut-internal-2

- Créer le réseau :
 - nommé iut-internal-2;
 - ayant un accès à l'extérieur (Internet);
 - utilisant le sous-réseau 10.0.1.0/29;
 - utilisant le driver bridge.
- Est-ce que cette création est possible ? Si non, pourquoi ?

Liste des réseaux de la machine

Afficher la liste des réseaux de la machine hôte :

docker network list

Inspection d'un réseau

docker network inspect

L'inspection d'un réseau permet de récupérer certaines informations importantes.

- citer quelques informations pertinentes;

Network Drivers

- Via la commande docker info, lister les drivers réseaux disponibles.

Communication entre conteneurs (ping)

Attacher un réseau à un conteneur permet à ce conteneur de pouvoir communiquer avec tous les conteneurs y étant reliés.

Les conteneurs peuvent se joindre entre eux via leurs noms. La résolution DNS est effectuée par Docker.

```
docker network connect iut-internal-2 container-name
```

1. Créer deux conteneurs (dans deux terminaux différents) :

```
docker run -it --name ping-dst willfarrell/ping
docker run -it --name ping-src -e HOSTNAME=ping-dst -e TIMEOUT=1
willfarrell/ping
```

- Quel est le rôle de l'image utilisée ?
- Qu'observe-t-on dans le conteneur « ping-src » ?
- 2. Tout en laissant les deux conteneurs créé fonctionner, créer un réseau et y ajouter les conteneurs nouvellement créés :

```
docker network create ping-net
docker network connect ping-net ping-dst
docker network connect ping-net ping-src
```

- Qu'observe-t-on dans le conteneurs « ping-src » ?
- 3. Stopper, supprimer et recréer le second conteneur avec l'argument supplémentaire --link :

```
docker run -it --name ping-src --link ping-dst -e HOSTNAME=ping-dst -e
TIMEOUT=1 willfarrell/ping
```

- Cette fois, que peut-on observer?
- D'après la documentation docker, à quoi sert ce paramètre --link ?
- D'après la documentation docker, doit-on utiliser ce paramètre ?

Étude des interfaces réseaux du conteneur et du système hôte

- 1. Inspecter le conteneur **ping-dst** (docker inspect). On remarque que deux réseaux sont liés au conteneur. L'un est celui que nous venons d'ajouter ; À votre avis, quel est le second et quel est son rôle ?
- 2. Dans le conteneur, afficher les interfaces (via un nouveau terminal) :

docker exec ping-src ip link

- Combien d'interfaces sont présentes ?
- Comparer les adresses de ces interfaces (docker exec ping-src ip address) avec les adresses des interfaces de la machine hôte (ip address). Que remarquez-vous?
- 3. Les bridges sont visibles via la commande brctl show.
 - Que remarquez-vous vis à vis des identifiants ?
- 4. Sur la machine hôte, afficher les routes (route, ou ip route show). Faire de même dans l'un des conteneurs.
 - Y-a-t-il des différences ? Si oui, lesquelles ?

Fournir un accès au conteneur depuis l'hôte

Lors du lancement du conteneur, le paramètre -p permet de spécifier quel(s) port(s) utiliser pour joindre le conteneur.

Ce paramètre accepte un valeur sous deux formes possibles :

- <containerPort>
- <hostPort>:<containerPort>
- En vous basant sur la documentation docker, créer deux conteneurs nginx, le premier écoutant sur le port 80 du système hôte, le second sur le port 8080. Les deux conteneurs utiliseront le port interne 80.
- 2. Est-ce qu'à partir de l'hôte, ils sont accessibles ? (localhost:8080 et localhost:80)
- 3. Est-ce qu'à partir des conteneurs, ils sont accessibles ? Si oui, à quelle adresse ? Utiliser l'image **alpine** et la commande **wget** pour les tests.

Tester le routage des réseaux (traceroute)

Créer deux conteneurs nommés **tr-1** et **tr-2** basés sur l'image **alpine** et les attacher à un réseau **interne** appartenant au sous-réseau **10.1.0.0/29**.

- Exécuter dans l'un d'eux (**tr-1**) la commande traceroute tr-2. Déduire du résultat l'interface utilisée ?
- Afficher les IPs du conteneur **tr-2**, et exécuter (toujours dans le conteneur **tr-1**) la commande traceroute <ip> (où l'IP est celle assignée par Docker, commençant en général par "172.17").
- Déconnecter le conteneur tr-2 du réseau interne ; Créer un 3ème conteneur tr-3, le connecter au réseau interne, puis reconnecter tr-2 au réseau interne ; Remarquez-vous des changements au niveau des IPs ?