# L'Assembler x86

Le procedure

M. Rebaudengo - M. Sonza Reorda

Politecnico di Torino Dip. di Automatica e Informatica



### Le procedure

L'Assembler 8086 permette l'uso delle *procedure*, in modo analogo a quanto avviene nei linguaggi di alto livello.

Attraverso le *procedure* è possibile scrivere una volta sola quelle parti di codice che vengono ripetutamente eseguite in un programma, ottenendo vari vantaggi:

- maggior leggibilità del codice
- risparmio di tempo per il programmatore
- risparmio di memoria occupata dal codice.

### Definizione di procedura

Per definire una procedura si utilizzano le direttive PROC e ENDP.

Il campo label corrisponde al nome della procedura.

Il tipo può essere NEAR o FAR.

### Procedure NEAR e FAR

Una procedura di tipo NEAR è richiamabile solo all'interno dello stesso segmento di codice

Una procedura di tipo FAR può essere chiamata da procedure appartenenti a segmenti di codici diversi.

Se il tipo della procedura non è specificato, l'assemblatore assume che sia NEAR.

### Chiamata di una procedura

L'istruzione CALL trasferisce il controllo del flusso del programma a una procedura.

#### **Formato**

CALL target

#### **Funzionamento**

L'istruzione CALL esegue le seguenti operazioni:

- salva nello stack *l'indirizzo di ritorno*
- trasferisce il controllo all'operando target.

L'indirizzo di ritorno è l'indirizzo dell'istruzione successiva a quella di CALL.

Ad essa la procedura *ritorna* al termine della sua esecuzione.

### Tipi di procedure

L'istruzione CALL si comporta diversamente in base al tipo di procedura chiamata:

- se la procedura chiamata è di tipo NEAR, carica nello stack solo il contenuto dell'Instruction Pointer (IP), cioè l'offset dell'istruzione successiva;
- se la procedura chiamata è di tipo FAR, carica nello stack prima il contenuto del registro di segmento CS e poi il contenuto del registro IP.

### Operando target

#### L'operando target può essere:

- un indirizzo diretto
- un indirizzo indiretto.

Nel caso di indirizzo diretto, l'operando target è costituito dal nome stesso della procedura.

Nel caso di indirizzo indiretto, un registro o una variabile di memoria, contenente l'indirizzo della procedura da eseguire.

#### **Esempi:**

- CALL AX
- CALL TABLE[SI]

### L'istruzione RET

L'istruzione RET permette di restituire il controllo alla procedura chiamante, una volta che la procedura chiamata ha terminato l'esecuzione.

#### **Formato**

RET pop\_value

L'operando pop\_value è opzionale e corrisponde ad un valore immediato; esso permette di eseguire l'operazione di liberazione dello stack al momento del ritorno alla procedura chiamante di un numero di byte pari a pop\_value.

### L'istruzione RET

L'istruzione RET assume che l'indirizzo di ritorno si trovi in cima allo stack.

L'istruzione RET esegue le seguenti operazioni:

- pop dallo stack dell'indirizzo di ritorno
- eliminazione dallo stack di pop\_value byte
- salto all'indirizzo di ritorno.

Se la procedura è di tipo NEAR il processore preleva dallo stack una word contenente l'offset dell'indirizzo di ritorno, e la scrive in IP.

Se la procedura è di tipo FAR il processore preleva dallo stack due word equivalenti all'intero indirizzo di ritorno e ne copia il valore in CS e IP.

### Chiamate a procedura

Progr. princ.

Procedura

Istruzione Istruzione Istruzione Istruzione Istruzione CALL Istruzione Istruzione. Istruzione Istruzione Istruzione Istruzione Istruzione Istruzione Istruzione Istruzione RET Istruzione

10

### Chiamate a procedura

Progr. princ.

Procedura

..

Istruzione

Istruzione

CALL

Istruzione **√** 

Istruzione

Istruzione

Istruzione

Istruzione


Istruzione

- Salva nello stack l'indirizzo dell'istruzione successiva (ossia il PC)
- Carica nel PC l'indirizzo della prima istruzione della procedura

•••

### Chiamate a procedura

Progr. princ.



### Vantaggi

L'uso dello stack nella gestione delle procedure presenta il vantaggio di permettere l'annidamento delle procedure.


In tal caso ciascuna istruzione RET accede all'indirizzo di ritorno salvato nello stack dall'ultima istruzione CALL eseguita.

### Procedure annidate


L'uso dello stack permette l'esecuzione di procedure annidate.


Il massimo livello di annidamento permesso è limitato dalle dimensioni dello stack.


CALL AAA





Procedura AAA




















## Salvataggio dei registri

È buona regola fare in modo che ogni procedura

- esegua come prima operazione il salvataggio nello stack di tutti i registri che vengono da essa modificati
- al termine ripristini i valori originari dei registri.

Lo stack è una coda di tipo *LIFO*: l'ordine delle istruzioni POP deve essere l'inverso di quello delle istruzioni PUSH.

#### **Esempio**

```
PROC
PUSH AX
PUSH DX
...
POP DX
POP AX
RET
XXX ENDP
```

### Passaggio di parametri

Le procedure comunicano con il programma chiamante attraverso i parametri.

Il passaggio dei parametri può avvenire tramite:

- le variabili globali
- i registri
- · lo stack.

### Caso di studio

```
int som_vett(int *vett, int count)
{
  int i, somma = 0;
    for (i=0 ; i < count ; i++)
        somma += vett[i];
    return(somma);
}</pre>
```

## Variabili globali

Il modo più semplice per passare i parametri alle procedure consiste nell'utilizzare variabili globali, accessibili sia alla procedura chiamante sia a quella chiamata.

#### Questo metodo

- è estremamente semplice da implementare
- è in generale sconsigliabile in quanto le procedure che utilizzano variabili globali come parametri sono poco riutilizzabili poiché la stessa procedura non può lavorare su dati diversi.

LUNG EQU 100

.MODEL small

. STACK

. DATA

VETT DW LUNG DUP (?) SOM

DW ?

. CODE

. . .

SOM VETT CALL

SOM VETT

PUSH SI PUSH AX

**PROC** 

PUSH CX

MOV SI, 0

MOV AX, 0

MOV CX, LUNG ciclo: ADD AX, VETT[SI]

ADD SI, 2

LOOP ciclo

MOV SOM, AX

POP CX

POP AX

POP SI

RET

ENDP SOM VETT

### Uso dei registri

I parametri di ingresso ed uscita possono essere letti e scritti utilizzando i registri general purpose.

È un metodo

- semplice ed estremamente rapido da implementare
- utilizzabile solo quando i parametri sono in numero limitato.

LUNG	EQU	100		SOM _VETT	PROC	
	.MODEL		small		PUSH	BX
	.STACK				PUSH	CX
	.DAT	A			MOV	CX, AX
VETT	DW	LUNG	DUP (?)		MOV	<b>AX</b> , 0
SOMMA	DW	?		ciclo:	ADD	AX, [BX]
	. COD	E			ADD	BX, 2
		•••			LOOP	ciclo
	MOV	AX,	LENGTH VETT		POP	CX
	LEA	BX,	VETT		POP	BX
	CALL	SOM	_VETT		RET	
	MOV	SOM	MA, AX	SOM_VETT	ENDP	

**26** 

### Uso dello stack

Il metodo più flessibile per il passaggio dei parametri si basa sullo stack.

#### Tale metodo

- è più complesso da implementare
- non ha limiti sul numero di parametri (il limite sta nella dimensione dello stack)
- la memoria richiesta per i parametri è allocata solo per il tempo corrispondente all'esecuzione della procedura.

### Caricamento dei dati nello stack

Prima dell'esecuzione dell'istruzione CALL, la procedura chiamante deve eseguire tante istruzioni di PUSH quanti sono i parametri da passare.

#### **Esempio**

• • •

PUSH LUNG

PUSH OFFSET VETT

CALL SOM\_VETT

• • •

# Lettura dei parametri di ingresso

L'istruzione CALL è eseguita dopo che i parametri sono stati caricati nello stack.

L'indirizzo di ritorno è caricato nello stack dopo tutti i parametri e si trova quindi in cima allo stack nel momento in cui la procedura inizia l'esecuzione.

Ciò significa che la procedura chiamata non può eseguire l'operazione di pop dallo stack per prelevare i parametri senza perdere l'indirizzo di ritorno.


# Lettura dei parametri di ingresso (segue)

Per la lettura dei parametri si utilizza il registro *Base Pointer* (BP) per fare accesso allo stack.

Il registro BP permette di accedere ai dati presenti nello stack senza eseguire operazioni di *push* e di *pop*, ossia senza cambiare il contenuto del registro SP.

La prima operazione da effettuare all'interno di una procedura è copiare il valore del registro SP nel registro BP.


Stato dello stack prima del salvataggio dei registri




# Salvataggio dei registri

Una volta che il registro BP è caricato, la procedura chiamata può salvare i registri nello stack.

Stato dello stack dopo il salvataggio dei registri



# Stack prima della chiamata della RET




### Parametri in uscita

È possibile utilizzare lo stack anche per passare alla procedura chiamante i parametri di uscita.

Essi non possono essere caricati nello stack con un'operazione di push perché altrimenti sarebbero posizionati in cima allo stack e non permetterebbero un corretto ritorno alla procedura chiamante.

Anche per la scrittura dei parametri nello stack conviene utilizzare il registro BP.

È compito della procedura chiamante eseguire le opportune operazioni di pop per la lettura dei valori di ritorno.



SOM VETT PROC

MOV BP, SP

PUSH BX

PUSH CX

MOV CX, [BP+4]

MOV BX, [BP+2]

MOV AX, 0

ciclo: ADD AX, [BX]

ADD BX, 2

LOOP ciclo

POP CX

POP BX

RET

SOM VETT ENDP

### Liberazione dello stack

Di norma è compito della procedura chiamante liberare lo stack, cancellando le parole che sono state utilizzate per il passaggio dei parametri.

La liberazione dello stack può essere fatta:

- con successive operazioni di pop
- incrementando opportunamente il valore di SP.

#### **Esempio**

POP DX

PUSH PARAM1
PUSH PARAM2
PUSH PARAM2
PUSH PARAM3
PUSH PARAM3
CALL MY\_PROC
POP DX
ADD SP, 6
POP DX

### Liberazione dello stack

(segue)


La pulizia dello stack può anche essere fatta all'interno della procedura chiamante mediante l'esecuzione dell'istruzione RET.

Questa può avere un operando immediato, che rappresenta il numero di byte da togliere dallo stack.

			ciclo:	ADD	AX, [BX]
SOM	_VETT	PROC		ADD	BX, 2
	MOV	BP, SP		LOOP	ciclo
	PUSH	BX		POP	CX
	PUSH	CX		POP	BX
	MOV	CX, [BP+4]		RET	4
	MOV	BX, [BP+2]	SOM_VETT	ENDP	
8	MOV	AX, 0			

### Esempio: programma chiamante

```
SUB SP, 2
PUSH LUNG
PUSH OFFSET VETT
CALL SOM_VETT
ADD SP, 4
POP SOMMA
```



ciclo: ADD AX, [BX] ADD BX, 2 VETT **PROC** SOM MOV BP, SP LOOP ciclo MOV [BP+6], AX PUSH BX PUSH CX POP CX MOV CX, [BP+4] POP BX MOV BX, [BP+2] RET MOV AX, 0 **ENDP** SOM VETT