

अध्याय 1: सार्वजनिक व्यय का परिचय

अर्थ और परिभाषा

सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य सार्वजनिक प्राधिकरणों (केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों) द्वारा स्वयं को, समाज को और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने तथा सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक दायित्वों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले खर्चों से है।

- पारंपरिक दृष्टिकोण:** अहस्तक्षेप (laissez-faire) के सिद्धांत के तहत इसे न्यूनतम रखा गया (पुलिस, रक्षा, न्याय)।
- आधुनिक दृष्टिकोण:** यह सक्रिय रूप से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बाजार की विफलताओं को सुधारता है और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करता है।

प्रकृति और क्षेत्र

- प्रकृति:** गतिशीलता, विस्तार और नीति-संचालित। यह सत्तारूढ़ सरकार के वैचारिक रुख को दर्शाता है (जैसे, कल्याणकारी बनाम मुक्त-बाजार उन्मुखीकरण)।
- क्षेत्र:** यह प्रशासनिक रखरखाव से आगे बढ़कर पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण को कवर करता है।

शास्त्रीय बनाम आधुनिक दृष्टिकोण

विशेषता	शास्त्रीय दृष्टिकोण (एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो) PDF	आधुनिक दृष्टिकोण (कीनेशियन और उत्तर-कीनेशियन) PDF
राज्य की भूमिका	न्यूनतम भूमिका ("रात के पहरदार जैसा राज्य")।	सक्रिय, हस्तक्षेपवादी भूमिका।
व्यय की मात्रा	जितना संभव हो उतना कम रखा गया; संतुलित बजट पसंद किया गया।	उच्च और प्रति-चक्रीय; मांग को बढ़ावा देने के लिए घाटे को स्वीकार किया गया।
उद्देश्य	कानून और व्यवस्था का रखरखाव, रक्षा।	आर्थिक विकास, स्थिरता और धन का न्यायसंगत वितरण।

2. सार्वजनिक व्यय के कार्य

मस्केव का तीन-शाखा मॉडल

रिचर्ड मस्केव ने सरकार की आर्थिक ज़िम्मेदारियों को तीन प्राथमिक कार्यों में वर्गीकृत किया है:

1. आवंटन कार्य (Allocation Function)

- उद्देश्य: सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान और बाजार की विफलताओं (बाहरी प्रभाव, एकाधिकार) का सुधार.
- तंत्र: प्रत्यक्ष सरकारी प्रावधान (रक्षा, सड़कें) या विनियमन/कर प्रोत्साहन (हरित ऊर्जा या शिक्षा को सब्सिडी देना).

2. पुनरावंटन कार्य (Redistribution Function)

- उद्देश्य: आय और धन का अधिक न्यायसंगत वितरण प्राप्त करना.
- तंत्र: प्रगतिशील कराधान के साथ लक्षित सार्वजनिक व्यय (सामाजिक सुरक्षा जाल, खाद्य सब्सिडी, स्वास्थ्य सेवा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम).

3. स्थिरीकरण कार्य (Stabilization Function)

- उद्देश्य: व्यापक आर्थिक झटकों का प्रबंधन करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और बेरोजगारी को कम करना.
- तंत्र: प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति—समग्र मांग को बढ़ावा देने के लिए मंदी के दौरान सार्वजनिक व्यय बढ़ाना और मुद्रास्फीति के दौर में कटौती करना.

3. सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण

विकसित और विकासशील राष्ट्रों में सार्वजनिक खर्च में निरंतर ऊपर की ओर रुझान कई संरचनात्मक और परिचालन कारकों से प्रेरित होता है:

- **कल्याणकारी राज्य का उदय:** निष्क्रिय प्रशासन से सक्रिय सामाजिक कल्याण की ओर बदलाव के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर भारी परिव्यय की आवश्यकता होती है.
- **लोकतंत्र और राजनीतिक दबाव:** लोकतांत्रिक सरकारों को चुनावी समर्थन सुरक्षित करने के लिए मतदाताओं से सार्वजनिक वस्तुओं, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी सब्सिडी की निरंतर मांगों का सामना करना पड़ता है.
- **जनसंख्या वृद्धि:** संख्या में विस्तार के लिए नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता, स्कूलों, अस्पतालों और कानून प्रवर्तन में आनुपातिक वृद्धि की आवश्यकता होती है.

- **गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम:** विकासशील राष्ट्र नियमित रूप से लक्षित रोजगार गारंटी, ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए बड़े बजट का आवंटन करते हैं.
- **आर्थिक विकास:** औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के लिए बुनियादी ढांचे (परिवहन, बिजली, संचार) में भारी सार्वजनिक निवेश की मांग होती है जिसे निजी पूंजी शुरू में बनाए नहीं रख सकती है.
- **मुद्रास्फीति:** सामान्य मूल्य वृद्धि से सरकारी इनपुट, सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन और चल रहे परियोजना निष्पादन की नाममात्र लागत बढ़ जाती है.
- **सार्वजनिक ऋण:** उच्च पुरानी ऋण और देनदारी के बोझ के कारण वार्षिक ब्याज भुगतानों के लिए पर्याप्त आवंटन की मांग होती है.
- **सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs) और विभागीय उपक्रमों के विकास के लिए निरंतर परिचालन और पूंजीगत सब्सिडी की आवश्यकता होती है.

4. सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण

व्यवस्थित वर्गीकरण सरकारों को बजट बनाने और खर्च के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करने में मदद करता है:

- **राजस्व व्यय:** अल्पकालिक, आवर्ती परिव्यय जो सामान्य दिन-प्रतिदिन के प्रशासन और रखरखाव के लिए होते हैं (जैसे, वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, प्रशासनिक रखरखाव). यह भौतिक संपत्तियों का निर्माण नहीं करता है.
- **पूंजीगत व्यय:** दीर्घकालिक, गैर-आवर्ती परिव्यय जिनका उद्देश्य टिकाऊ भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण करना या देयता को कम करना है (जैसे, राजमार्गों, बांधों, बिजली संयंत्रों का निर्माण, राज्यों को पूंजीगत अनुदान, ऋण चुकौती).
- **विकास और गैर-विकास व्यय:**
 - *विकास:* प्रत्यक्ष परिव्यय जो आर्थिक विकास और उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देते हैं (कृषि, उद्योग, परिवहन, सामाजिक सेवाएं).
 - *गैर-विकास:* शासन और संप्रभुता के लिए आवश्यक परिव्यय जो सीधे उत्पादक क्षमता उत्पन्न नहीं करते हैं (रक्षा, कानून और व्यवस्था, सामान्य प्रशासन, ब्याज भुगतान).

सार्वजनिक व्यय की वृद्धि की व्याख्या करने वाले सिद्धांत

1. वैगनर का बढ़ता राज्य गतिविधि का नियम (Wagner's Law of Increasing State Activity)

संकल्पनात्मक मूल और मुख्य आधार: 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मन राजनीतिक अर्थशास्त्री एडॉल्फ वैगनर द्वारा तैयार किया गया वैगनर का नियम बताता है कि जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिकीकरण बढ़ता है, वैसे-वैसे सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों और सापेक्ष आकार में राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) की तुलना में तेजी से विस्तार करने की एक अंतर्निहित, दीर्घकालिक प्रवृत्ति होती है.

विकास के प्रमुख चालक: वैगनर ने राज्य को विस्तारित क्षेत्रों में धकेलने वाले दबावों को तीन मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया:

- **प्रशासनिक और सुरक्षात्मक सेवाओं का विस्तार:** औद्योगिकीकरण और शहरीकरण सामाजिक घर्षण, जटिल वाणिज्यिक अनुबंधों और शहरी भीड़भाड़ को बढ़ाते हैं, जिसके लिए अधिक विस्तृत कानूनी, न्यायिक, पुलिस और रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होती है।
- **सांस्कृतिक और कल्याणकारी परिव्यय:** उच्च राष्ट्रीय आय सामाजिक मूल्यों को बदलती है, जिससे सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा जाल जैसी सामूहिक वस्तुओं की मांग बढ़ती है जिन्हें निजी बाजार कम प्रदान करते हैं।
- **प्राकृतिक एकाधिकार और तकनीकी पैमाना:** पूंजी-गहन नेटवर्क उद्योग (रेलवे, बिजली ग्रिड, जलापूर्ति) अक्सर प्राकृतिक एकाधिकार के रूप में संचालित होते हैं। वैगनर ने तर्क दिया कि उपभोक्ता कल्याण की रक्षा के लिए राज्य को इनका स्वामित्व, संचालन या कड़ाई से विनियमन करना चाहिए।

2. वाइसमैन-पीकॉक परिकल्पना (The Wiseman-Peacock Hypothesis)

एलन पीकॉक और जैक वाइसमैन (1961) द्वारा विकसित, यह परिकल्पना सुचारू, निरंतर सरकारी विकास की धारणा को चुनौती देती है, और इसके बजाय यह दावा करती है कि सार्वजनिक व्यय तीन परस्पर जुड़े प्रभावों से प्रेरित होकर "चरण-वार" (step-like) या टेढ़े-मेढ़े ऊपरी आकारों में बढ़ता है:

- **विस्थापन प्रभाव (The Displacement Effect):**
 - सामान्य समय के दौरान, सार्वजनिक खर्च **कर सहिष्णुता सीमा** (उच्च करों के प्रति नागरिकों का मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक विरोध) द्वारा प्रतिबंधित होता है।
 - बड़े संकट (युद्ध, मंदी) इस प्रतिरोध को तोड़ देते हैं, जिससे सरकारों को करों और खर्चों को तेजी से बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
 - एक बार संकट बीत जाने के बाद, खर्च और कर की दरें पूर्व-संकट के स्तर पर वापस नहीं आती हैं। पुराने आधार को स्थायी रूप से एक उच्च पठार द्वारा "विस्थापित" कर दिया जाता है।
- **निरीक्षण प्रभाव (The Inspection Effect):**
 - संकट एक नैदानिक झटके के रूप में कार्य करते हैं, जिससे समाज और सरकार को संरचनात्मक कमजोरियों (गरीबी, स्वास्थ्य संबंधी कमियों, खराब बुनियादी ढांचे) की बारीकी से जांच करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिन्हें पहले नजरंदाज़ किया गया था।
 - इन मुद्दों को पहचानने से स्थायी नए सार्वजनिक कार्यक्रमों और कल्याणकारी प्रणालियों का निर्माण होता है, जिससे राज्य की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं।

- **संद्रगण प्रभाव या संकेन्द्रण प्रभाव (The Concentration Effect):**

- समय के साथ, आर्थिक आधुनिकीकरण और संकटों के कारण केंद्रीय सरकार की गतिविधियां क्षेत्रीय या स्थानीय सरकारों की तुलना में तेजी से बढ़ती हैं.
- वित्तीय शक्ति, कर संग्रह और प्रमुख व्यय जिम्मेदारियां राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित हो जाती हैं, जिससे केंद्रीय सार्वजनिक बजट में स्थायी ऊपर की ओर बदलाव होता है.

3. महत्वपूर्ण सीमा परिकल्पना (क्रिटिकल लिमिट हाइपोथेसिस - कॉलिन क्लार्क)

1950 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री कॉलिन क्लार्क द्वारा तैयार की गई, महत्वपूर्ण सीमा परिकल्पना अनियंत्रित सरकारी खर्च के खिलाफ एक चेतावनीपूर्ण प्रतिकारक के रूप में कार्य करती है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय आय के उस अनुपात की एक सुरक्षित ऊपरी सीमा होती है जिसे कराधान और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है.

- **सीमा (The Threshold):** क्लार्क ने ऐतिहासिक रूप से इस महत्वपूर्ण सुरक्षित सीमा को राष्ट्रीय आय का लगभग 25% होने का अनुमान लगाया था.
- **सीमा पार करने के आर्थिक परिणाम:** यदि सार्वजनिक व्यय और कराधान इस सीमा को पार कर जाते हैं, तो गंभीर व्यवहार संबंधी विकृतियों के कारण इच्छित लाभ विपरीत परिणाम देते हैं:
 - **गंभीर आर्थिक हतोत्साहन:** काम, उद्यम और जोखिम लेने पर शुद्ध रिटर्न को उच्च कर बोझ कम कर देता है, जिससे श्रमिक अवकाश चुनते हैं और उद्यमी निवेश में कटौती करते हैं.
 - **मुद्रास्फीति चक्र:** धन सृजन (घाटे का मौद्रीकरण) के माध्यम से सुरक्षित राजस्व सीमा से परे खर्च का वित्तपोषण अर्थव्यवस्था को तरलता से भर देता है, जिससे मांग-जनित मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है.
 - **पूंजी पलायन:** उच्च घरेलू कर दबाव निगमों और धनी व्यक्तियों को कम कर वाले विदेशी न्यायक्षेत्रों में पूंजी स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करता है.
 - **अपने उद्देश्य को विफल करना:** विरोधाभासी रूप से, जैसे-जैसे कर हतोत्साहन कर योग्य आधार को सिकोड़ते हैं और राष्ट्रीय आय को संकुचित करते हैं, उच्च नाममात्र दरों के बावजूद कुल कर राजस्व अंततः गिर जाता है.

4. रैचेट प्रभाव (Ratchet Effect - एलन पीकॉक और जैक वाइसमैन का विस्तार)

- विस्थापन प्रभाव से निकटता से जुड़ा हुआ: राष्ट्रीय झटकों के दौरान सार्वजनिक खर्च ऊपर की जिद्दी तौर पर बढ़ जाता है (ratcheted upward) और शांति या आर्थिक सुधार की अवधि के दौरान नीचे की ओर समायोजन का कड़ा विरोध करता है।

5. कीनेशियन दृष्टिकोण (Keynesian Approach)

- प्रभावी मांग पर जोर देता है। मंदी के दौरान, निजी निवेश ढह जाता है। पंप को प्राइमर करने और गुणक प्रभाव (multiplier effect) के माध्यम से आर्थिक संतुलन को बहाल करने के लिए राज्य को घाटे से वित्तपोषित सार्वजनिक खर्च के साथ कदम रखना चाहिए।

6. सार्वजनिक पसंद का सिद्धांत (Public Choice Theory)

- राजनेताओं और नौकरशाहों को तटस्थ सामाजिक संरक्षकों के बजाय स्वार्थी उपयोगिता अधिकतमकर्ताओं के रूप में देखता है।
- राजनेता वोट जीतने के लिए बजट का विस्तार करते हैं; नौकरशाह शक्ति, प्रतिष्ठा और विभागीय दायरे को अधिकतम करने के लिए बजट का विस्तार करते हैं।

7. बाजार विफलता सिद्धांत (Market Failure Theory)

- सार्वजनिक वस्तुओं, बाहरी प्रभावों, असममित सूचना और प्राकृतिक एकाधिकार जैसी संरचनात्मक बाजार विफलताओं को सुधारने के लिए सरकारी व्यय उचित है और बढ़ता है।

8. नौकरशाही व्यवहार सिद्धांत (Bureaucratic Behaviour Theory)

- संगठनात्मक प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। नौकरशाही स्वाभाविक रूप से बड़े बजट के लिए जोर देती है क्योंकि संगठनात्मक सफलता और व्यक्तिगत पदोन्नति अक्सर प्रबंधित संसाधनों के आकार से जुड़ी होती है।

सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत (कैनन - Canons)

शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों (जैसे फिडले शिरास) द्वारा गढ़े गए, ये सिद्धांत ध्वनि राजकोषीय प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं:

- लाभ का सिद्धांत (Canon of Benefit):** व्यय को संपूर्ण समुदाय के लिए अधिकतम कुल सामाजिक लाभ सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए।
- मितव्ययिता का सिद्धांत (Canon of Economy):** सार्वजनिक धन को बर्बादी, फिजूलखर्ची और प्रशासनिक अतिरेक से बचते हुए कुशलता से खर्च किया जाना चाहिए।
- संस्वीकृति का सिद्धांत (Canon of Sanction):** धन के वितरण से पहले व्यय को सक्षम विधार्थ या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विधिवत अधिकृत किया जाना चाहिए।

- **अधिशेष का सिद्धांत (Canon of Surplus):** सरकारों को आदर्श रूप से एक विवेकपूर्ण वित्तीय संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे पुराने, अनियंत्रित घाटे से बचा जा सके.
- **उत्पादकता का सिद्धांत (Canon of Productivity):** उन खर्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो राष्ट्र की उत्पादक क्षमता और आर्थिक जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं.
- **लोच का सिद्धांत (Canon of Elasticity):** सार्वजनिक व्यय संरचनाएं आपात स्थितियों (युद्ध, मंदी) के दौरान विस्तार करने और स्थिर अवधि के दौरान अनुबंध करने के लिए पर्याप्त लचीली होनी चाहिए.
- **समानता का सिद्धांत (Canon of Equality):** खर्च के कार्यक्रमों को आय और धन में अत्यधिक आर्थिक असमानताओं को कम करने में मदद करनी चाहिए.
- **तटस्थता का सिद्धांत (Canon of Neutrality):** परिव्यय को अनपेक्षित, बाजार-विकृत करने वाले दुष्प्रभावों को कम करना चाहिए, जब तक कि व्यवहार को बदलने के लिए जानबूझकर डिज़ाइन न किया गया हो.
- **निश्चितता का सिद्धांत (Canon of Certainty):** सार्वजनिक खर्च की नीतियां और आवंटन पारदर्शी, पूर्वानुमानित और नियम-बद्ध होने चाहिए ताकि जनता का विश्वास पैदा हो सके.

सार्वजनिक व्यय के प्रभाव

सार्वजनिक व्यय व्यापक अर्थव्यवस्था पर गहन संरचनात्मक प्रभाव डालता है:

1. उत्पादन पर प्रभाव

- **काम करने और बचत करने की क्षमता:** स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का प्रावधान मानव पूंजी और श्रम उत्पादकता को बढ़ाता है.
- **काम करने और बचत करने की इच्छा:** खर्च को निधि देने के लिए अत्यधिक कल्याणकारी लाभ या उच्च कराधान व्यक्तिगत कार्य प्रोत्साहनों को कम कर सकते हैं, जबकि लक्षित बुनियादी ढांचा विश्वास बनाता है.
- **संसाधनों का आवंटन:** पूंजीगत व्यय संसाधनों को कम प्राथमिकता वाले निजी क्षेत्रों से उच्च प्राथमिकता वाले रणनीतिक क्षेत्रों (जैसे, नवीकरणीय ऊर्जा, कोर बुनियादी ढांचा) में स्थानांतरित करता है.

2. वितरण पर प्रभाव

- **प्रगतिशील सार्वजनिक खर्च** (मुफ्त स्कूली शिक्षा, सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवा, प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण, ग्रामीण रोजगार गारंटी) सीधे तौर पर कम आय वाले वर्गों को क्रय शक्ति स्थानांतरित करता है, जिससे अमीर-गरीब की खाई पटती है.

3. आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव

- **मंदी का मुकाबला करना:** सरकारी खर्च के गुणक-प्रभावों का इंजेक्शन सुस्त समग्र मांग को पुनर्जीवित करता है.

- **मुद्रास्फीति का मुकाबला करना:** गैर-विकास संबंधी सार्वजनिक खर्च का विवेकपूर्ण संकुचन अधिक गर्म मांग-जनित मुद्रास्फीति चक्र को शांत करने में मदद करता है.