

मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति से आशय किसी देश के केंद्रीय बैंक (भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक—RBI) द्वारा किए जाने वाले उन नीतिगत उपायों से है, जिनके माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति, ऋण की उपलब्धता और ब्याज दरों को विनियमित किया जाता है, ताकि व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

उद्देश्य

- **मूल्य स्थिरता:** मुद्रा की क्रय-शक्ति बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना।
- **आर्थिक वृद्धि:** उत्पादक क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाना।
- **वित्तीय स्थिरता:** बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना।
- **विनिमय दर स्थिरता:** रुपये के बाह्य मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करना।
- **रोज़गार सृजन:** रोज़गार के अवसर पैदा करने के अनुकूल परिस्थितियों का समर्थन करना।

मौद्रिक नीति के प्रकार

- मौद्रिक नीति **विस्तारवादी या संकुचनकारी** हो सकती है।
- विस्तारवादी नीति कम ब्याज दरों (सस्ता धन) के माध्यम से धन को अधिक आसानी से उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति बढ़ाती है।
- इसके विपरीत, संकुचनकारी नीति ब्याज दरें बढ़ाकर (महंगा धन) मुद्रा आपूर्ति को कम करती है।

विस्तारवादी मौद्रिक नीति

- **उद्देश्य:**
 - **मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना**, विशेष रूप से आर्थिक मंदी या सुस्ती की अवधि में।
- **विशेषताएँ:**
 - उधार लेने की लागत कम करने के लिए **नीतिगत दरों** (जैसे रेपो दर) में कमी।
 - बैंकों के पास अधिक धन उपलब्ध कराने के लिए **CRR और SLR** में कमी।
 - तरलता बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद (खुले बाजार परिचालन)।
 - व्यवसायों और उपभोक्ताओं की ओर ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करना।

- **परिणाम:**

- उपभोग और निवेश में वृद्धि होती है।
- समग्र माँग बढ़ती है।
- अधिक मुद्रास्फीति का जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।

संकुचनकारी मौद्रिक नीति

उद्देश्य:

- जब कीमतें अत्यधिक बढ़ रही हों, तब **मुद्रा आपूर्ति कम करना** और **मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना**।

- **विशेषताएँ:**

- उधार को महँगा बनाने के लिए नीतिगत दरों में वृद्धि।
- अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए CRR और SLR में वृद्धि।
- प्रणाली से धन निकालने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री।
- व्यय सीमित करने के लिए ऋण प्रवाह को कड़ा करना।

- **परिणाम:**

- माँग और मुद्रास्फीति में कमी आती है।
- यदि यह नीति लंबे समय तक जारी रहे, तो आर्थिक वृद्धि धीमी पड़ सकती है।

मौद्रिक नीति के उपकरण

मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए RBI द्वारा प्रयुक्त उपकरण दो व्यापक श्रेणियों में बाँटे जाते हैं:

- **मात्रात्मक उपकरण**—इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में ऋण की कुल लागत और मात्रा को प्रभावित करना है।
- **गुणात्मक उपकरण**—इन उपायों का केंद्र ऋण के उपयोग को वांछित उद्देश्यों की ओर निर्देशित करना है।

मात्रात्मक उपकरणों के विपरीत, गुणात्मक उपाय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सृजित कुल ऋण को नियंत्रित नहीं करते। इसके बजाय, वे उत्पादक (अच्छे) और अनुत्पादक (खराब) ऋण के बीच अंतर करते हैं तथा केवल उन प्रकार के ऋण को विनियमित करते हैं जो आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। इसी कारण गुणात्मक उपकरणों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपाय भी कहा जाता है।

मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण

1. रेपो दर:

- रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है।
- अधिक स्पष्ट रूप से, यह वह ब्याज दर है जिस पर रिज़र्व बैंक तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के अंतर्गत सभी LAF प्रतिभागियों को सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत के विरुद्ध तरलता उपलब्ध कराता है।
- Repo का अर्थ “Repurchase Agreement” (पुनर्खरीद समझौता) है। जब बैंक रेपो दर पर RBI से धन उधार लेते हैं, तो वे सरकारी प्रतिभूतियाँ RBI के पास गिरवी रखते हैं और बदले में नकद प्राप्त करते हैं। साथ ही वे उधार ली गई राशि लौटाकर उन प्रतिभूतियों को पुनः खरीदने पर सहमत होते हैं, प्रायः अगले दिन।
- रेपो दर को “नीतिगत दर” भी कहा जाता है।

2. रिवर्स रेपो दर:

- वह ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक LAF के अंतर्गत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत के विरुद्ध बैंकों से तरलता अवशोषित करता है।
- SDF की शुरुआत के बाद, स्थिर-दर रिवर्स रेपो परिचालन समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए RBI के विवेक पर किए जाते हैं।
- वर्तमान व्यवस्था में बैंकों को बिना किसी सीमा के रिवर्स रेपो दर पर RBI के पास कोई भी राशि जमा करने की अनुमति है। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर RBI इन जमाओं पर अधिकतम सीमा लगा सकता है।

3. स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर:

- वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक सभी LAF प्रतिभागियों से एक रात के लिए बिना जमानत वाली जमाएँ स्वीकार करता है।
- तरलता प्रबंधन की भूमिका के अतिरिक्त SDF वित्तीय स्थिरता का भी एक उपकरण है।
- SDF दर नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे रखी जाती है।
- अप्रैल 2022 में SDF लागू होने के बाद, SDF दर ने स्थिर रिवर्स रेपो दर का स्थान लेकर LAF कॉरिडोर की निचली सीमा (फ्लोर) का कार्य संभाला।
- SDF का उपयोग पूरी तरह बैंकों के विवेक पर निर्भर है और यह वर्षभर सप्ताह के प्रत्येक दिन उपलब्ध रहता है। इसके विपरीत, रेपो और रिवर्स रेपो परिचालन RBI के विवेक पर आयोजित किए जाते हैं।

4. सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)

- 2011 में शुरू की गई यह सुविधा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को रेपो विंडो से उपलब्ध राशि के अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक से एक रात के लिए अतिरिक्त धन उधार लेने की अनुमति देती है।

- इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के तहत रखी प्रतिभूतियों में निर्धारित सीमा (2%) तक कमी करके दंडात्मक ब्याज दर पर उधार ले सकते हैं।
- यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता झटकों से बचाने के लिए सुरक्षा वाल्व का काम करती है।
- MSF दर नीतिगत रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर रखी जाती है।

5. बैंक दर:

- वह दर जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय-पत्रों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने अथवा पुनः बट्टाकरण करने के लिए तैयार रहता है।
- बैंक दर, आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताओं—नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात—को पूरा करने में कमी होने पर बैंकों से वसूली जाने वाली दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती है। बैंक दर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है।
- इस दर को MSF दर के अनुरूप कर दिया गया है और नीतिगत रेपो दर में बदलाव के साथ जब भी MSF दर बदलती है, बैंक दर भी स्वतः बदल जाती है।

6. तरलता समायोजन सुविधा (LAF)

- तरलता समायोजन सुविधा (LAF) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा आवश्यकतानुसार बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालने या उससे तरलता सोखने के लिए प्रयुक्त मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। इसमें एक-दिवसीय तथा सावधि रेपो/रिवर्स रेपो (स्थिर और परिवर्तनीय दोनों दरों पर), SDF और MSF शामिल हैं।
- **उत्पत्ति:**
 - बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिंहम समिति (1998) की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2000 में LAF शुरू किया।
- **रेपो (पुनर्खरीद समझौता):**
 - जब बैंकों को अपने दैनिक परिचालन के लिए तरलता की आवश्यकता होती है, तब इसका उपयोग किया जाता है।
 - बैंक सरकारी प्रतिभूतियाँ गिरवी रखकर RBI से धन उधार लेते हैं।
 - रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI धन उपलब्ध कराता है।
- **रिवर्स रेपो:**
 - जब बैंकों के पास अतिरिक्त धन होता है, तब इसका उपयोग किया जाता है।
 - बैंक अपनी अधिशेष तरलता RBI के पास जमा करते हैं।
 - रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) से धन उधार लेता है।
- **उद्देश्य**
 - बैंकों को दैनिक तरलता असंतुलन—धन की कमी या अधिकता—को पूरा करने में सहायता देना।
 - RBI को बैंकिंग प्रणाली से अधिशेष तरलता अवशोषित करने में सक्षम बनाना।

- रेपो और रिवर्स रेपो लेन-देन केवल RBI द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों—जैसे ट्रेजरी बिल तथा केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों—में ही किए जा सकते हैं।
- RBI प्रणाली में तरलता समायोजन के लिए रेपो और रिवर्स रेपो का उपयोग उपकरणों के रूप में करता है।
- रेपो दर को नीतिगत दर कहा जाता है और इसका उपयोग वित्तीय प्रणाली को अपनी ऋण देने तथा उधार लेने की गतिविधियों को समायोजित करने का संकेत देने के लिए किया जाता है।
- LAF के अंतर्गत बैंक और प्राथमिक डीलर जिन सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग करते हैं, वे वे प्रतिभूतियाँ होती हैं जिन्हें उन्होंने वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के तहत अनिवार्य खरीद से अतिरिक्त खरीदा होता है।

7. LAF कॉरिडोर

- LAF कॉरिडोर की ऊपरी सीमा (सीलिंग) सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा निचली सीमा (फ्लोर) स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर होती है, जबकि नीतिगत रेपो दर कॉरिडोर के मध्य में रहती है।

8. आरक्षित निधि संबंधी आवश्यकताएँ (आंशिक आरक्षित बैंकिंग):

• नकद आरक्षित अनुपात (CRR):

- बैंक को अपने शुद्ध माँग और सावधि देयताओं (NDTL) के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप में रिज़र्व बैंक के पास जो औसत दैनिक शेष रखना होता है, वही CRR है। इसका आधार दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार की NDTL होती है और रिज़र्व बैंक समय-समय पर राजपत्र में इसकी दर अधिसूचित कर सकता है।
- CRR भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 द्वारा शासित होता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत, देश में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक बैंकों के लिए CRR निर्धारित करता है; इसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम वैधानिक सीमा निर्धारित नहीं है।
- CRR जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलता।
- उच्च CRR का अर्थ है कि बैंकों के पास अर्थव्यवस्था में उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए कम धन उपलब्ध होगा। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि में अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए सामान्यतः CRR बढ़ाया जाता है। इसके विपरीत, मध्यम मुद्रास्फीति के समय ऋण वृद्धि को समर्थन देने के लिए CRR कम रखा जाता है।

• वैधानिक तरलता अनुपात (SLR):

- वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) से आशय जमाओं के उस अनुपात से है, जिसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध माँग और सावधि देयताओं (NDTL) के अनुपात में प्रतिदिन अपने पास सरकारी प्रतिभूतियों, सोने और नकदी जैसी सुरक्षित एवं तरल परिसंपत्तियों के रूप में बनाए रखना होता है।
- CRR का अतिरिक्त शेष भी SLR के उद्देश्य से तरल परिसंपत्ति माना जाता है।

- SLR का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन की आवश्यकता का एक हिस्सा बैंकों द्वारा निश्चित रूप से पूरा हो।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत SLR बनाए रखना अनिवार्य है।
- SLR की अधिकतम सीमा 40% निर्धारित है।

9. खुले बाजार परिचालन (OMOs)

- इनमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ तरलता डालने या उससे तरलता अवशोषित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष खरीद अथवा बिक्री शामिल है।
- जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है, तब RBI सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचकर मुद्रा आपूर्ति घटाता है और इस प्रकार प्रणाली से तरलता अवशोषित करता है।
- इसके विपरीत, यदि RBI मुद्रा आपूर्ति बढ़ाना चाहता है, तो वह बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदता है तथा बदले में उन्हें धन उपलब्ध कराता है। धन का यह प्रवाह अंततः अर्थव्यवस्था में कुल तरलता बढ़ाता है।

मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण

मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था में तरलता की कुल मात्रा को नहीं बदलते, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के आवंटन को विनियमित करने का प्रयास करते हैं। इन उपकरणों में नैतिक अनुनय, चयनात्मक ऋण नियंत्रण और मार्जिन आवश्यकताएँ शामिल हैं। इनके माध्यम से बैंकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण देने के लिए मार्गदर्शन मिलता है और सट्टात्मक या अवांछनीय क्षेत्रों में ऋण को सीमित किया जाता है।

1. चयनात्मक ऋण नियंत्रण

- चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत RBI कुछ प्रकार के उधारकर्ताओं की ओर ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करता है और कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए बैंक ऋण को हतोत्साहित करता है।
- यह ऋण उपलब्धता की सीमा निर्धारित करके, अधिक या कम ब्याज दर लगाकर अथवा मार्जिन आवश्यकता तय करके किया जा सकता है।

2. मार्जिन आवश्यकता:

- जब बैंक कुछ क्षेत्रों को ऋण देते हैं, तो केंद्रीय बैंक उनसे मार्जिन बनाए रखने—अर्थात् ऋण राशि का एक निर्धारित प्रतिशत सुरक्षा के रूप में अलग रखने—की अपेक्षा कर सकता है। इससे बैंक के धन का एक हिस्सा अवरुद्ध हो जाता है, उस क्षेत्र को ऋण देना कम आकर्षक बनता है और ऋण प्रवाह घटता है। इसके विपरीत, मार्जिन आवश्यकता कम करने या हटाने से ऋण देना बढ़ता है, क्योंकि बैंक बिना प्रतिबंध अधिक धन लगा सकते हैं।

3. ऋण राशनिंग:

- ऋण राशनिंग के अंतर्गत केंद्रीय बैंक किसी विशिष्ट क्षेत्र को बैंकों द्वारा दिए जा सकने वाले कुल ऋण और अग्रिमों की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। वाणिज्यिक बैंक इस सीमा से अधिक ऋण नहीं दे सकते। इससे जोखिमपूर्ण या मुद्रास्फीतिकारी माने जाने वाले क्षेत्रों में अत्यधिक ऋण पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। भारतीय रिज़र्व बैंक चयनित उधारकर्ता श्रेणियों या गतिविधियों के लिए ऐसी सीमाएँ निर्धारित करता है।

4. नैतिक अनुनय:

- नैतिक अनुनय से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा औपचारिक निर्देश जारी किए बिना बैंकों से इच्छित तरीके से कार्य करने का अनुरोध या परामर्श देने की प्रक्रिया से है। इसमें छोटे व्यवसायों को अधिक ऋण देने या ब्याज दरें कम करने जैसी अपीलें शामिल हो सकती हैं।

5. प्रत्यक्ष कार्रवाई:

- यह कदम RBI उन बैंकों के विरुद्ध उठाता है जो निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं का पालन नहीं करते।