

बचत और निवेश फलन

1. बचत फलन (Saving Function)

- **परिभाषा:** बचत फलन, बचत और आय के बीच कार्यात्मक संबंध को संदर्भित करता है। यह उपभोग और आय के बीच का अंतर है।

- **सूत्र:**

$$S = f(Y)$$

$$S = Y - C$$

जहाँ:

- S = बचत
- Y = आय
- C = उपभोग
- बचत फलन यह दर्शाता है कि आय में परिवर्तन के साथ बचत कैसे बदलती है।
- **महत्वपूर्ण बिंदु:**
 - बचत वक्र का ढलान सकारात्मक होता है।
 - यह स्वायत्त उपभोग बिंदु से शुरू होता है जो ऋणात्मक बचत (dissaving) को दर्शाता है।
 - सम-विच्छेद बिंदु (Break-even point) तब होता है जब बचत शून्य होती है और उपभोग आय के बराबर होता है।
- **बचत समीकरण:**

$$S = -\bar{C} + (1 - b)Y$$

जहाँ:

- b = MPC (उपभोग वक्र का ढलान)
- $1 - b$ = MPS (बचत वक्र का ढलान)

2. बचत की प्रवृत्ति (Propensity to Save)

- APS (औसत बचत प्रवृत्ति):

$$APS = \frac{S}{Y}$$

यह कुल बचत और कुल आय के अनुपात को दर्शाता है।


- MPS (सीमांत बचत प्रवृत्ति):

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

यह आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन को दर्शाता है।

SAVING SCHEDULE AND CURVE

Income Y	Consumption C	Savings S
0	20	-20
60	70	-10
120	120	0
180	170	10
240	220	20
300	270	30
360	320	40



3. प्रवृत्तियों के बीच संबंध (Relationship Between Propensities)

- औसत संबंध:

$$APC + APS = 1$$

क्योंकि: $Y = C + S$

- सीमांत संबंध:

$$MPC + MPS = 1$$

क्योंकि: $\Delta Y = \Delta C + \Delta S$

2. निवेश फलन (Investment Function)

निवेश उस व्यय को संदर्भित करता है जो मशीनरी, इमारतों, उपकरणों और कच्चे माल जैसी नई पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण पर किया जाता है। निवेश किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है। निवेश व्यय → पूंजीगत संपत्तियों का निर्माण → उच्च उत्पादक क्षमता

1. निवेश के प्रकार (Types of Investment)

- प्रेरित निवेश (Induced Investment):

- आय स्तर और लाभ की उम्मीदों पर निर्भर करता है।
- आय में परिवर्तन के साथ बदलता है।
- यह आय के प्रति लोचदार (elastic) होता है।
- इसका वक्र ऊपर की ओर ढलान वाला होता है।


- स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment):

- आय में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है।
- यह आय के प्रति बेलोचदार (inelastic) होता है।
- यह आमतौर पर सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है।
- इसका वक्र x-अक्ष के समानांतर होता है।

Graph of Induced and Autonomous Investment


Induced Investment

Its curve is upward sloping



Autonomous Investment

it is horizontal curve parallel to x axis



निवेश के निर्धारक (Determinants of Investment)

कीन्स के अनुसार, निवेश मुख्य रूप से निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

- **MEI (निवेश की सीमांत दक्षता - Marginal Efficiency of Investment):** यह किसी निवेश परियोजना से अपेक्षित रिटर्न की दर है।
- **ब्याज की दर (Rate of Interest):** यह धन उधार लेने की लागत है।
- **संबंध:**
 - उच्च ब्याज दर → कम निवेश
 - कम ब्याज दर → अधिक निवेश

प्रत्याशित (Ex-Ante) और वास्तविक (Ex-Post) निवेश

- **प्रत्याशित निवेश (Ex-Ante Investment):**
 - नियोजित या वांछित निवेश।

- निवेश करने के इरादे का प्रतिनिधित्व करता है।
- **वास्तविक निवेश (Ex-Post Investment):**
 - वास्तविक या प्राप्त निवेश।
 - राष्ट्रीय आय की गणना में विचार किया जाता है।