Преобразование типов

Неявное преобразование типа

• преобразования которые компилятор выполняет автоматически

```
преобразования «меньший тип» \rightarrow «больший» (widening) bool \rightarrow char \rightarrow short int \rightarrow int \rightarrow unsigned int \rightarrow long \rightarrow unsigned long \rightarrow long long \rightarrow unsigned long long \rightarrow float \rightarrow double \rightarrow long double
```

возможна «порча»: потеря знака в signed o unsigned или переполнение в long long o float

преобразование с потерей точности (narrowing)

fun(1e20); // поведение не определено: -2147483648

Haпример: floating-point → integer void fun(int a) { cout << a << endl; } fun(3.9876); // 3

поведение программы может быть не определено если результат преобразования нельзя выразить с помощью типа назначения

Явное преобразования типа

• преобразования выполняются по запросу пользователя int i = 3:

Конструктор как преобразователь типа

• Конструктор который может быть вызван с одним аргументом задает преобразование:

```
(type of argument) \rightarrow (type of class)
```

```
Пример

Stack::Stack(int max) : top(0) {
    v = new float[std::max(20,max)];
    std::cout << " capacity=" << max << std::endl; // for test
}

Stack S1 = 100; // int->Stack: capacity=100
Stack S2 = 23.5; // double->int->Stack: capacity=23
Stack S3(13.5); // double->int->Stack: capacity=20
```

explicit конструктор

explicit

• Спецификатор explicit в декларации конструктора запрещает неявные (implicit) преобразования:

```
public:
     explicit Stack(int max);
```

```
Stack Se(100);  // OK explicit
Stack S1 = 100;  // ERROR: not explicit
Stack S3(13.5);  // still OK, but we can 'delete' Stack(double) ctr!
```

```
в C++98 explicit используется только в конструкторах
в C++11 explicit можно использовать и в операторах преобразования
типа
```

Оператор преобразования типа (type casting)

```
преобразования CLASS \rightarrow type

• функция член класса, имеет вид: operator type()

возвращаемое значение не указывается
```

```
Пример: преобразование Stack → int

public:
    explicit operator int() const {return top;}
    ...

Stack S11 {5,6,7}; // list initializer C++11
    int a = S11; // ERROR: implicit conversion
    int b = int(S11); // b = 3: explicit conversion
    int c = static_cast<int>(S11); // c = 3: cast conversion
```

```
explicit operator type() — запрет неявного преобразования (C++11)
```

Преобразование типов с помощью static_cast<>

static_cast<тип данных> (переменная или выражение)

- Позволяет проводить «хорошо определенные» преобразования типов:
 - преобразования типов для которых определены операторы преобразования или конструкторы с одним аргументом
- 🖙 Для указателей:
 - от указателя на производный класс к указателю на базовый
 - от указателя на базовый класс к указателю на производный
 нет проверки правильности преобразования
 - от void* к любому другому указателю
 - 🖙 правильность гарантируется только если это обратное преобразование

Преобразование указателей

Тестовый пример: $A \stackrel{\longrightarrow}{\longrightarrow} D$

- Во всех классах имеется виртуальная функция Iam()
- ullet В классах B и C имеется функция ${\tt m}()$, которой нет ни в A ни D
- ① указатели: производный o базовый A* pa1 = static_cast<A*>(new B);

указатели: базовый ightarrow производный

pa1->Iam(); // I am B

B* pb1 = static_cast<B*>(new A); pb1->Iam(); // I am A pb1->m(); // Ошибка сегментирования $\mathbf{3}$ указатели: $\operatorname{void} * \to \operatorname{произвольный}$ указатель

void *vp = new B; // B* -> void*, всегда возможно сделать! static_cast<A*>(vp)->Iam(); // I am B static_cast<D*>(vp)->funD(); // Ошибка сегментирования

```
произвольный* → произвольный* ?

— static_cast<D*>(new B)->Iam(); // error: invalid static_cast from 'B*'
```

Приведение типов с помощью const_cast

const_cast<тип данных>(const переменная)

```
разрешает запись в const объекты: «снятие константности» для
   указателей или ссылок
const_cast это только указание компилятору!
Передача константного указателя в функцию
void print(char* t) {
 cout << t << endl:
const char* text = "This is test"; // const-object
print(text);
                  // compilation error
print(const_cast<char*>(text));  // This is test
```

Oператор reinterpret_cast<>

```
reinterpret_cast<тип данных> (переменная)
```

- средство чтобы «обмануть» компилятор: меняет один тип данных на другой (type punning)
- никакие проверки не проводятся и это может легко привести к ошибке времени исполнения

Пример

```
struct fourchar {
  char a,b,c,d;
};
unsigned int tmp = 0x33445566;
fourchar& pt = reinterpret_cast<fourchar &>(tmp);
cout<<"access fields: "<<pt.a<<" "<<pt.c<< endl; // access fields: f D</pre>
```

Исключения (exceptions)

С++ имеет специальный механизм для обработки ошибок

- можно «возбудить исключение» (raise the exception)
- можно перехватить исключение (catch the exception)

Основные сведения

- Исключение возбуждается с помощью оператора throw
- Наблюдение за исключениями происходит внутри блока try{...}
- Блоки catch(type){...} «отлавливают» исключения в соответствии с типом выражения
- Если исключение произошло вне блока try или ни один из catch блоков не подошел, происходит аварийное завершение программы

```
Пример
double my_sqrt(double x) {
 if (x < 0) throw(x); // 1) raise the exeption
 return sqrt(x);
cout << "Enter number (negative will cause exception)" << endl;</pre>
cin >> x:
try { // 2) check for exceptions in this block
  cout << " my_sqrt(" << x << ")= " << my_sqrt(x) << endl;
catch(double a) { 3) do something if an exception occur
   cerr << " catch exception: double a= " << a << endl:</pre>
```

Enter number (negative will cause exception)
-9
my_sqrt(-9)= catch exception: double a= -9

Вызов throw x передает двоякую информацию

- тип исключения: x это double, поэтому срабатывает блок catch(double a)
- $oldsymbol{2}$ значение переменной x (в блоке catch(double) значение x недоступно)

```
после try может быть несколько catch для исключений разного типа

блок catch(...) перехватывает исключения любого типа
```

Пример с несколькими catch блоками

```
try {...}
catch (const char* msg) {
  cerr << "const char* exception handled" << msg << endl;
} catch (int error_number) {
  cerr << "int exception handled" << error_number << endl;
} catch(...) {
  cerr << "Handler for any type of exception called" << endl;
}</pre>
```

Некоторые стандартные исключения

Исключения в dynamic_cast<>

В случае работы с ссылками dynamic_cast<> возбуждает исключение std::bad_cast

```
Пример, сравните с примером для указателей
  vector<A*> pa { new A, new B, new C, new D };
for(auto p: pa) {
 A& ref = *p;
                                        // dynamic_cast для указателей
 try {
                                        for(auto p: pa) {
   dvnamic_cast<B&>(ref).m();
                                          B* pb = dynamic_cast<B*>(p);
  } catch (std::bad cast) {
                                          if( pb ) pb->m();
    continue;
```

Проверка допустимости диапазона в vector<>

Функция at(idx) возвращает элемент вектора если индекс idx лежит в диапазоне [0,size()) или вызывает исключение out_of_range

```
Пример: at(idx)
#include <stdexcept>
                                  // set of std-exceptions
vector<int> vec {1,2,3,4,5};
try {
   cerr << " vec.at(4)= " << vec.at(4) << endl:</pre>
   cerr << " vec.at(6)= " << vec.at(6) << endl;</pre>
} catch(out_of_range& e) {
   cerr << e.what() << endl;</pre>
```

```
vec.at(4)= 5
vec.at(6)= vector::_M_range_check:
__n (which is 6) >= this->size() (which is 5)
```

Исключения в операторе new

Eсли new не может выделить память, возбуждается исключение std::bad alloc

Пример

```
const unsigned int Size = 100*1024*1024;
int i = 0;
try {
   for(i = 1; i < 100; i++) {
      int* a = new int[Size]; // 400Mb
   }
} catch(std::bad_alloc&) {
   cerr << " iter# " << i << " catch exeption: stop " << endl;
}</pre>
```

Output for 1Gb virtual memory limit

iter# 3 catch exeption: stop

```
new(nothrow)
```

new с параметром std::nothrow возвращает нулевой указатель, а исключение не возбуждается

Пример

Output for 1Gb virtual memory limit

iter# 3 new return 0: stop

Замечания к использованию исключений

- Использование исключений создает скрытые потоки управления которые трудно понимать, подобно оператору goto
 - Генерация исключений отрицательно сказывается на производительности системы
 - ✓ если исключения предусмотрены, но не срабатывают, то производительность практически не снижается

Неаккуратное использование ведет к утечке ресурсов

```
#include <memory> // smart pointers
```

Используются для автоматизации управлением памятью:

- работает для объектов, которые создаются с помощью оператора new и в целом подобен обычному указателю
- автоматически удаляет объект когда нет ни одного «умного указателя» на него объект становится не нужен
- типы указателей:
 - √ unique_ptr<> объекту соответствует единственный умный указатель
 - ✓ shared_ptr<> возможно несколько указателей и объект удаляется, когда удаляется последний shared_ptr<> на этот объект
 - \checkmark weak_ptr<> не владеет объектом, но позволяет следить за shared_ptr и за соответствующим ему объектом
 - **х** auto_ptr<> умные указатели из C++98: неудачные и теперь устаревшие

Правила использования:

- Создаем указатель unique_ptr вместе с созданием объекта
- unique_ptr нельзя присвоить никакому другому указателю, но можно «передвинуть» (move)
- Окончание жизни unique_ptr вызывает уничтожение объекта

Тестовая функция с unique_ptr

```
void test_unique_ptr() {
  unique_ptr<int> up1(new int {11}); // OK!
  cout << "*up1= " << *up1 << end1; // *up1= 11

// the direct assignment is forbidden:
  // unique_ptr<int> up2 = new int {11};

// no conversion from int* to unique_ptr
```

```
...продолжение
// unique_ptr<int> up2 = up1; // copy ctor is deleted
  unique_ptr<int> up2 = move(up1);  // move: up1 is nullptr now
  cout << " up1= " << up1.get() << endl; // up1= 0</pre>
  cout << "*up2= " << *up2 << end1; // *up2= 11
  // Array form of unique_ptr:
  unique_ptr<int[]> up3(new int[5] {1,2,3,4,5}); // array
  for(int i = 0; i < 5; i++) cout << up3[i] << " ";
  cout << endl: // 1 2 3 4 5
  // make_unique<> - function to creates a unique pointer C++14
  auto up4 = make_unique<Stack>(); // one Stack
  auto up5 = make_unique<Stack>(5); // array of Stack[5]
```

По завершению функции все объекты на которые указывали уникальные указатели автоматически удалятся

Пример использования shared_ptr shared_ptr<int> sp1(new int {5}); // one int with value 5 shared_ptr<int> sp2 = new int {5}; // no conv. from int* to shared_ptr cout << "*sp1= " << *sp1 << endl; // *sp1= 5 // reset() method: allocates the new memory object; old memory block is released automatically sp1.reset(new int {3}); cout << "*sp1=" << *sp1 << endl; // *sp1=3 auto sp2 = sp1; // one more pointer on the same memory if(sp2 == sp1) cout << "sp2 =" << *sp2 << end1; // *sp2 = 3sp2.reset(new int {1}); // *sp1 memory block still exist

cout << "*sp2=" << *sp2 << " *sp1=" << *sp1 << endl: // *sp2=1 *sp1=3

Как только на объект не указывает ни один из shared_ptr он уничтожается

Проверка (assertion) при компиляции

(C++11)

```
static_assert(bool_constexpr, message)

Проверка логического выражения во время компиляции и остановка компиляции если выражение ложно

bool_constexpr — константное выражение

message — текст выводимый компилятором при остановке
```

Успех:

```
// компилятор проверит, что -3/2 == -1 и остановится если это не так static_assert(-3/2 == -1, "negative values rounds away from zero"); static_assert(int(-3./2)==-1, "negative values rounds away from zero");
```

Неудача:

```
static_assert(sizeof(void*)<=sizeof(int),"can not store void* in int");
error: static assertion failed: can not store void* in int</pre>
```