راهنمای کاربری چارچوب کاربر

تهیه شده توسط: بهنام مومنی

مقدمه

چارچوب کاربری (Client Framework - CF) بخشی از پروژه ی «پرتو» می باشد. این چارچوب با اتصال به کارگزار پرتو base (۱ تشکیل شده است: ۱) مکان شبیه سازی شبکه های مجازی متنوع را فراهم می سازد. چارچوب کاربر از دو بخش اصلی تشکیل شده است: ۱) بخش (شامل تمامی عملیات لازم برای ایجاد نمونه نقشه ها، برقراری اتصالات با کارگزار و سایر عملیات سامانه ای) و ۲) بخش user (شامل برنامه ی کاربر که بر روی سامانه ی پرتو یک گره (node) را شبیه سازی می کند.)

شیوه ی برنامه نویسی

برای شبیه سازی گره ی مجازی می توانید تمامی فایلهای مورد نیاز خود را به شاخه ی user افزوده و در فایل sm.cpp در این شاخه نغییرات لازم را اعمال کنید. فایل sm.cpp در برگیرنده ی کد کلاس SimulatedMachine می باشد. با اجرای CF یک نمونه از این کلاس ساخته شده و بلافاصله بعد از آماده شدن اطلاعات پورت های گره ی مجازی (شامل IP و آدرس لایه ی دوم برای هر پورت فیزیکی گره) متد initialize فراخوانده می شود. شما می توانید در این متد داده ساختارهای خود را مقداردهی کنید.

این کلاس فرزند کلاس Machine می باشد. کلاس Machine با دو صفت محافظت شده (protected) به نام های countOfInterfaces و iface یک آرایه از کلاس ورت های گره را فراهم می کند. iface یک آرایه از کلاس Interface را دراختیار می گذارد. ساختار Interface به شکل ذیل است.

```
Interface {
   byte mac[MAC_ADDRESS_LENGTH];
   uint32 ip;
   uint32 mask;
}
```

توجه کنید که این آرایه قبل از فراخوانی متد initialize (در constructor) نامعتبر می باشد. پس از بازگشت از این متد، متد $^{\prime}$ مستقل اجرا می شود. می توانید از این ریسه برای انجام عملیات غیر وابسته به ورودی ها استفاده کنید. بازگشت از این ریسه به معنی خاتمه ی برنامه نبوده و چارچوب به اجرا در ریسه ی اصلی ادامه خواهد داد.

هر گاه که یک بسته از یکی از پورت های گره ی متعلق به شما دریافت شود متد processFrame در کلاس SimulatedMachine با دو آرگومان فراخوانی می شود. آرگومان اول از جنس Frame با ساختار ذیل می باشد.

```
Frame {
    uint32 length;
    byte *data;
}
```

آرگومان دوم شاخص آپورتی را که بسته را دریافت کرده (در آرایه ی iface) مشخص می نماید. صفت data از بسته ی دریافت شده به اولین بایت از بسته اشاره می کند. این بسته در یک فضای اشتراکی قرار داشته و بعد از بازگشت از متد processFrame تغییر خواهد کرد. پس اگر به محتوی بسته بعد از بازگشت از این متد نیاز دارید از data کپی بگیرید. شما می توانید از هر یک از متد های processFrame و یا run بسته هایی را از هر یک از پورت ها ارسال کنید. برای این کار می توانید از متد ذیل (در کلاس Machine) استفاده کنید.

bool synchronized sendFrame (Frame frame, int ifaceIndex) const;

این متد آرگومان هایی مشابه با processFrame دریافت کرده و بسته را بر روی پورت خواسته شده ارسال کرده و در صورت موفقیت true بازمی گرداند.

برای عملکرد صحیح چارچوب لازم است که هیچ یک از فایلهای شاخه ی base تغییر نکرده و آدرس تمام فایلهایی که به شاخه ی user افزوده شده اند برای کامپایل شدن به متغیر USER_SOURCES در فایل Makefile نیز افزوده شوند. شما می توانید چارچوب را با دستور make clean در آدرس ریشه ی CF کامپایل کرده و با دستور make clean تمام فایل های دودویی را حذف نمایید.

اجرای چارچوب

بعد از پیاده سازی برنامه ی خود و کامپایل کردن چارچوب، فایل اجرایی cf.out تولید می شود. برای مشاهده ی راهنمای داخلی چارچوب، دستور cf.out --help. را اجرا کنید. یک نمونه از شیوه ی اجرای چارچوب در فایل run.sh قرار دارد. آرگومان های مورد پذیرش چارچوب به شکل ذیل می باشند.

² Index

¹ Thread

توضيح	مثال	نام آرگومان
مشخص کننده ی IP کارگزار پرتو	ip 213.233.169.0	ip <server-ipv4></server-ipv4>
مشخص کننده ی Port کارگزار پرتو (در حال حاضر 9339)	port 9339	port <server-port></server-port>
نام نقشه ای که می خواهید شبیه سازی نمایید	map bridge	map <map-name></map-name>
نام کاربری شما	user ali	user <user-name></user-name>
رمز (کلمه ی عبور) شما	pass dfgpassdfl	pass <password></password>
نام گره ای که می خواهید در نقشه ی انتخاب شده شبیه سازی نمایید.	node bdg1	node <node-name></node-name>
	id ali	id
بیانگر نام کاربری ایجاد کننده ی نقشه ای که می خواهید شبیه سازی آن را	iu aii	
ادامه دهید.		<creator-username></creator-username>
بیانگر درخواست شما برای ایجاد یک نمونه ی جدید از نقشه برای شما.	new	new
بیانگر اعلام پایان شبیه سازی و درخواست برای آزادسازی منابع نمونه ی ایجاد	free	free
شده از نقشه		

هر کاربر برای اتصال به کارگزار پرتو نیازمند یک نام کاربری و رمز می باشد (باید آن را دریافت کرده باشید). بعد از مشخص کردن IP و Port کارگزار و کلمه ی عبور خود به کارگزار متصل (sign in) می شوید. سپس نقشه ی مورد نظر یافته و یک نمونه از آن به شما اختصاص داده می شود. در این مرحله تنها مجاز به تعیین یکی از آرگومان های id-- و یا new-- و یا free-- هستید.

در آغاز لازم است از آرگومان new-استفاده کنید. با این کار یک نمونه ی جدید از نقشه ی معین شده توسط map-ایجاد شده و به شما اختصاص داده می شود. توجه کنید که هر کاربر تنها می تواند یک نمونه از نقشه (در یک زمان) ایجاد کند. پس اگر سعی کنید دوباره نمونه ای از نقشه بسازید با خطا مواجه می شوید. بعد از پایان شبیه سازی لازم است یک بار دیگر چارچوب را با آرگومان free-اجرا کنید تا نمونه ی تخصیص داده شده آزاد شود. پس از آزادسازی نمونه می توانید دوباره با آرگومان new-- نمونه ی دیگری از نقشه ایجاد کنید.

cf.out --ip 213.233.169.0 --port 9339 --map bridge --node bdg1 --user ali --pass dfgpassdfl --id ali. و یا برای شبیه سازی سه گره با نام های bdg1 و bdg3 و bdg3 در یک نمونه نقشه به طور همزمان از دستورات ذیل استفاده کنید.

first run this...

./cf.out --ip 213.233.169.0 --port 9339 --map bridge --node bdg1 --user ali --pass dfgpassdfl --new

and in another terminal run this...

./cf.out --ip 213.233.169.0 --port 9339 --map bridge --node bdg2 --user ali --pass dfgpassdfl --id ali # and in yet another terminal, run this...

cf.out --ip 213.233.169.0 --port 9339 --map bridge --node bdg3 --user ali --pass dfgpassdfl --id ali. المان نمونه نقشه را با دستور ذیل آزاد کنید.

./cf.out --ip 213.233.169.0 --port 9339 --map bridge --user ali --pass dfgpassdfl --free

خطاهای ممکن

در جدول ذیل لیستی از خطاهای ممکن آورده شده است. در صورت بروز مشکل، پیش از هرکاری با مراجعه به این جدول راه حل های ممکن را بررسی کنید. در صورت عدم رفع مشکل لطفا ما را برای رفع آن از طریق رایانامه با ذکر روند دقیقی که منجر به بروز مشکل شده است مطلع سازید.

راه حل	توضيح	نام	کد
نام بعد از آرگومان map را بررسی کنید. کوچک و بزرگ بودن	نقشه ی درخواست شده در	Map not exists	۵
حروف اهمیت دارد (مثل bridge).	کارگزار تعریف نشده است.		
هر کاربر در یک زمان تنها می تواند یک نمونه نقشه ایجاد کند.	نمونه نقشه ی دیگری با	Duplicate map id	۶
یا نمونه ی قبلی را با free حذف کنید و یا باid user-	شناسه ی خواسته شده		
name به همان نقشه ی قبلی متصل شوید.	وجود دارد.		
هر نقشه به تعدادی IP نیاز دارد. اگر افراد دیگر با ایجاد نمونه	منابع لازم برای ایجاد	Out of resource	γ
نقشه های فراوان، تمامی IPها را مصرف کرده باشند امکان ایجاد	نمونه نقشه وجود ندارد.		
نقشه ی جدید نخواهد بود. باید تا زمانی که سایرین نقشه هایی			
را با free- آزاد کنند صبر کنید.			
• ممکن است نام گره را اشتباه وارد کرده باشید. مثلا به	گره ی درخواستی آماده	Node not exists	١٢
جای bdg1 مقدار bridge1 برای node معین	نیست.		
شده باشد.			
• ممکن است از پایانه ی دیگری به آن گره متصل باشید.			
توجه کنید که یک گره در داخل یک نمونه نقشه به			
طور همزمان فقط توسط یک فرد قابل شبیه سازی			
است.			
اگر نام گره صحیح است یک بار نمونه نقشه را با -free- آزاد			
کرده و دوباره با new ایجاد کنید.			
طول بسته هایی که با متد sendFrame ارسال می کنید باید	طول بسته ی ارسالی غیر	Error in sending frame on	۲۳
بیش از ۱۴ بایت و حداکثر به اندازه ی یک فریم Ethernet	مجاز است.	simulated	
یعنی ۱۵۱۴ بایت باشد (هرگز ۴ بایت مربوط به CRC را در		machine	
انتهای بستهی Ethernet قرار ندهید).			

دوباره نام کاربری و رمز را چک کنید. به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت کنید. اگر رمز خود را در فایل ذخیره کرده اید	نام کاربری و یا رمز شما اشتباه است.	Username or password is incorrect	47
encoding فایل را بررسی کنید.			
از درستی اتصال خود با شبکه اطمینان حاصل کنید. از یک	مشكل در انتقال اطلاعات	Negotiations	ساير
اتصال wired استفاده كنيد. تنظيمات ديوار آتش رايانه ى خود	با شبکه رخ داده است.	failed	*
را بررسی کنید. دوباره تلاش کنید.			