# راهنمای وب سرویس نگین

#### تعاریف:

**ارسال پیام به صورت نظیر به نظیر** : در این حالت تمام پارامترهای متد باید دارای آرایهای هم سایز و متناظر با آرایه پارامتر شماره دریافت کنندگان باشد. در این صورت میتوان SMS های گوناگونی به گیرندگان ارسال نمود.

**ارسال پیام به صورت یک به چند (بالک):** این حالت تمام پارامترهای متد به جز پارامتر شماره دریافت کنندگان باید دارای آرایهای به طول یک باشد. در این صورت یک متن واحد برای چندین نفر (شماره گیرنده) فرستاده می شود.

شماره فرستنده: هر حساب می تواند شماره های گوناگونی برای ارسال پیام کوتاه در اختیار داشته باشد وSMS های خود را با هریک از آن شماره ها ارسال کند.

طول استاندار و پیامک: سایز استاندار و پیامک ۱۴۰ بایت میباشد. در صورتی که در متن پیامک از کاراکترهای Alphanumeric استفاده شود طول استفاده شود طول یک پیامک حداکثرمیتواند ۱۶۰ کاراکتر، و در صورتی که از Unicode دو بایتی (کاراکترهای فارسی) استفاده شود طول استفاده شود طول که از ۶۵ و طول حداکثر پیامک اول) ۷۰ کاراکتر میتواند باشد.

Encodings عددي از نوع Integer است که برای مشخص کردن urlEncode پیام بکار میرود. مقادیر مجاز برای این پارامتر ۲،۱ ۵، ۵ یا ۶ می باشد.

- عدد یک برای حالتی است که متن پیام حاوی کاراکترهای لاتین (ISO-8859-1)باشد.
  - عدد دو برای حالتی که متن پیام حاوی کاراکترهای فارسی (UTF-8) باشد.
  - عدد پنج برای حالتی که متن پیام حاوی Data (8-BIT) مانند ملودی باشد.
    - عدد شش برای حالاتی متن پیام باینری (BINARY) باشد.

مثال: اگر متن پیام شامل کاراکترهای خاص باشد باید از این encoding استفاده نمایید.

**UDH**: رشته کدی است که برای اضافه کردن حالات خاص و گسترش قابلیت پیامک بکار میرود. در زیر به چند نمونه از این قابلیت ها اشاره میشود:

- Application Port Addressing: ارسال پیامک به گونه ای که گیرنده آن را بر روی پورت خاصی دریافت کند. این قابلیت برای نرمافزارهای مبتنی بر موبایل کاربرد دارد.
- EMS (Enhanced Message Service: ارسال عکس، صدا و ... از طریق پیامک و همچنین فرمت دادن به متن پیام های ارسالی مانند: ایتالیک، بولد و...

Message-class: با تنظیم این پارامتر میتوان نحوه دریافت پیامک روی گوشی گیرنده را به دلخواه تغییر داد، مقادیر قابل قبول برای این پارامتر چهار عدد ۱۰، ۲ و ۳ میباشد.

- 3:پیامک بصورت مستقیم به روی صفحهٔ موبایل شخص گیرنده فرستاده می شود. در این حالت پیامک در موبایل یا سیم کارت شخص گیرنده بصورت اتوماتیک ذخیره نمی شود.
  - 1: پیامک در حافظهٔ موبایل شخص گیرنده ذخیره میشود.
  - 2:پیامک برروی حافظهٔ سیم کارت شخص گیرنده ذخیره میشود.
- 3:در صورتی که موبایل شخص گیرنده دارای یک نرمافزار کاربردی خاص برای ذخیره پیامک باشد و یا به یک نرمافزار کاربردی خاص بر روی یک کامپیوتر متصل باشد، پیامک دریافتی در آن نرم افزارها ذخیره میشود.

شناسه پیام : سیستم پیامدهی مگفا به ازای هر درخواست ارسال پیامک که از کاربران دریافت میکند یک شناسه یکتا به آنها بر می گرداند و کاربران می توانند با استفاده از آن شناسه وضعیت ارسال پیامک خود را پیگیری کنند.

کد خطا: در صورتی که در درخواست ارسال پیامک از کاربر خطایی وجود داشته باشد، سیستم پیامدهی مگفا به ازای شناسه پیام، کد خطای موجود را به کاربر بر می گرداند. توضیحات مربوط به کد خطا به شرح زیر است:

توضيحات	کد خطا	ردیف
شماره گیرنده (mobile) نا معتبر (خالی) است.	١	١
پارامتر encoding نا معتبر است.	٣	٣
پارامتر messageClass نا معتبر است.	۴	۴
پارامتر udh نا معتبر است.	۶	۵
پیامک (ترکیب udh و message) خالی است.	١٣	۶
حساب اعتبار مورد نیاز را دارا نمی باشد.	14	γ
سرور در هنگام ارسال پیام مشغول برطرف نمودن ایراد داخلی بوده است. پیامها دوباره ارسال شوند.	۱۵	٨
حساب غير فعال ميباشد.	18	٩
حساب منقضی شده است. (expired)	۱٧	١٠
نام کاربر و یا کلمه ی عبور نا معتبر است.	١٨	11
درخواست دارای اعتبار نمیباشد. (authentication failure)	19	١٢
استفاده از این سرویس برای این حساب مقدور نمیباشد.	۲۲	۱۳
به دلیل ترافیک بالا، سرور آمادگی دریافت پیام جدید را ندارد. دوباره سعی کنید.	۲۳	14
شناسه پیامک معتبر نمیباشد.	74	۱۵
نوع سرویس درخواستی نا معتبر است.	۲۵	18
طول آرایه پارامتر messages با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.	1 • 1	۱۷
طول آرایه پارامتر messageClass با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.	١٠٢	۱۸

طول آرایه پارامتر udhs با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.	1.4	۲٠
طول آرایه پارامتر priorities با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.	۱۰۵	71
	۱۳۵	1 1
آرایهی گیرندگان خالی میباشد.	۱۰۶	77
طول آرایه پارامتر گیرندگان بیشتر از طول مجاز است.	١٠٧	77
آرایه ی فرستندگان خالی میباشد.	۱۰۸	74
طول آرایه پارامتر priorities با طول آرایه گیرندگان تطابق ندارد.	١٠٩	۲۵

### کد وضعیت ارسال پیامک: کدهای وضعیت ارسال به شرح ذیل میباشد

- e کد ۱: pending
- کد ۲: رسیده به گوشی
- کد ۳: نرسیده به گوشی

## كد وضعیت مخابرات: كدهای وضعیت ارسال به شرح ذیل میباشد.

- کد ۱: گیرنده، پیام ارسالی را دریافت کرده است.
- کد ۲: گیرنده، پیام ارسالی را دریافت نکرده است و پیام fail شده است و در صورت نیاز برنامه سمت مشتری می تواند مجدداً
   عملیات ارسال را تکرار نماید.
  - کد ۸: مخابرات، پیام ارسالی را دریافت کرده است.
- کد ۱۶: مخابرات، پیام ارسالی را دریافت نکرده است. و در صورت نیاز برنامه سمت مشتری میتواند مجدداً عملیات ارسال را تکرار نماید.

<pre>public long SendSms(string pUsername, string pPassword, string[] messages, string[] mobiles , out long[] pMessageIds)</pre>	SendSms برای ارسال پیامک
pUsername .۱: نام کاربری	پارامتر های ورودی
pPassword: کلمه عبور	
۳. Messages: آرایه ای از متن پیامکها	
۴. Mobiles: آرایه ای از شماره های همراه دریافت کننده پیامک	
۱. pMessagelds: آرایه ای از شناسه های پیام	پارامترهای خروجی
در صورت صحت اجرای متد، عددی منفی و در صورت رخ دادن خطا، شماره خطا	مقدار بازگشتی

<pre>public long SendSms2(string pUsername, string pPassword, string[] messages, string[] mobiles, string[] UDH, int[] encodings,int[] mclass, out long[] pMessageIds)</pre>	SendSms2 برای ارسال پیامک
pUsername: نام کاربری	پارامتر های ورودی
pPassword : کلمه عبور	
۳. Messages: آرایه ای از متن پیامکها	
۴. Mobiles: آرایه ای از شماره های همراه دریافت کننده پیامک	
۵. HDU	
Encodings .۶	
mClass .y	
۱. pMessagelds: آرایه ای از شناسه های پیام	پارامترهای خروجی
در صورت صحت اجرای متد، عددی منفی و در صورت رخ دادن خطا، شماره خطا	مقدار بازگشتی

<pre>public long GetMessageStatus(string pUsername, string pPassword, long[] pMessageIds, out int[] pStatuses)</pre>	GetMessageStatus برای دریافت وضعیت پیامک های مشخص شده
pUsername: نام کاربری	پارامتر های ورودی
pPassword : کلمه عبور	
۳.  pMessagelds: آرایه ای از شناسه های پیام	
۱. pStatuses: آرایه ای از وضعیت مخابرات مربوط به شناسه های پیام	پارامترهای خروجی
در صورت صحت اجرای متد، عددی منفی و در صورت رخ دادن خطا، شماره خطا	مقدار بازگشتی

<pre>public long GetRealMessageStatuses(string pUsername, string pPassword, long[] pMessageIds, out int[] pStatuses)</pre>	GetRealMessageStatuses برای دریافت وضعیت مخابرات
	پیامک های مشخص شده
pUsername: نام کاربری	پارامتر های ورودی
pPassword .۲. pPassword: کلمه عبور	
۳.   pMessagelds: آرایه ای از شناسه های پیام	
<ol> <li>pStatuses: آرایه ای از وضعیت مخابرات مربوط به شناسه های پیام</li> </ol>	پارامترهای خروجی
در صورت صحت اجرای متد، عددی منفی و در صورت رخ دادن خطا، شماره خطا	مقدار بازگشتی

<pre>public long GetReceivedSms(string pUsername, string pPassword, bool pWithSchema, out string pRecieved)</pre>	GetreceivedSms برای دریافت پیامک های
	دریافت شده
۱. pUsername: نام کاربری	پارامتر های ورودی
pPassword: کلمه عبور	
۳.   pWithSchema: آیا اسکیمای مربوط به جدول بازگشنی نیز ارسال شود	
۱. pRecieved: رشته ای که دربرگیرنده پیامکهای دریافت شده در قالب xml	پارامترهای خروجی
است. (در صورتی که پارامتر pWithSchema برابر true باشد xml دریافت	
شده قابل Deserialize شدن به DataTable است)	
در صورت صحت اجرای متد، عددی منفی و در صورت رخ دادن خطا، شماره خطا	مقدار بازگشتی

<pre>public long GetReceivedSms2(string pUsername, string pPassword, out string[] pMessages, out string[] pFroms, out string[] pSmsc, out string[] pMessageIds, out DateTime[] pEnteredDate)</pre>	GetreceivedSms2 برای دریافت پیامک های دریافت شده
pUsername: نام کاربری	پارامتر های ورودی
pPassword .۲. pPassword: کلمه عبور	
<ul> <li>۳. pWithSchema: آیا اسکیمای مربوط به جدول بازگشنی نیز ارسال شود</li> </ul>	
pMessages .\	پارامترهای خروجی
pFroms .٢	
pSmsc .٣	
pMessageIds .f	
ین pEnteredDate ک	
در صورت صحت اجرای متد، عددی منفی و در صورت رخ دادن خطا، شماره خطا	مقدار بازگشتی

<pre>public int ChangePassword(string pUsername, string pPassword, string pNewPassword)</pre>	ChangePassword
	برای تغییر کلمه عبور
pUsername : نام کاربری	پارامتر های ورودی
pPassword : کلمه عبور	
۳. pNewPassword: کلمه عبور جدید	
	پارامترهای خروجی
در صورت صحت اجرای متد، عددی منفی و در صورت رخ دادن خطا، شماره خطا	مقدار بازگشتی

<pre>public long GetCredit(string pUsername, string pPassword, out long pCredit)</pre>	GetCredit برای بازیابی میزان اعتبار باقیمانده
pUsername: نام کاربری	پارامتر های ورودی
pPassword : کلمه عبور	
pCredit .۱. میزان اعتبار باقیمانده به ریال	پارامترهای خروجی
در صورت صحت اجرای متد، عددی منفی و در صورت رخ دادن خطا، شماره خطا	مقدار بازگشتی

<pre>public int GetSmsCost(string pUsername, string pPassword, string sms, out int cost)</pre>	GetSmsCost برای تعیین هزینه یک پیامک
pUsername : نام کاربری	پارامتر های ورودی
pPassword : کلمه عبور	
۳. sms: متن پیا <i>مک</i>	
cost: هزینه ارسال پیامک به ریال	پارامترهای خروجی
در صورت صحت اجرای متد، عددی منفی و در صورت رخ دادن خطا، شماره خطا	مقدار بازگشتی

<pre>public byte GetSectionCount(string body)</pre>	GetSectionCount
	برای تعیین تعداد پیامک مربوط
	به یک متن
۴. Body: متن پیامک	پارامتر های ورودی
	پارامترهای خروجی
تعداد پیامک های مربوط به متن ارسال شده به عنوان پارامتر	مقدار بازگشتی

#### توضحات تكميلي

در این بخش حالات ممکن برای ارسال بررسی می شود. به این ترتیب که می توان برای هر پارامتر messages و mobiles مقدار N و N را داشت. با در نظر گرفتن این N پارامتر، می توان N حالت کلی برای ارسال در نظر گرفت:

- ۱. ارسال یک پیام برای چند گیرنده: messages = 1, mobiles = N
- ۳. ارسال چند پیام برای چند گیرنده: messages = N, mobiles = N

توضیح: در صورتی که قصد دارید آرایههای encodings, udh, mClass را نیز مقدار دهی کرده و ارسال نمایید، طول آنها را یا باید برابر با طول دیگر پارامترها یا برابر با یک باشند. در حالت اول مقدار پارامترها برای تمامی پیامها برای همه یکسان و برابر با پارامتر ارسالی – که طول آن یک است – در نظر گرفته خواهد شد. در حالت دوم، مقادیر آنها برای هر پیام به به صورت متناظر و بر اساس مقادیر ارسالی برای هر پیام ارسال خواهند شد.

### ملاحظات لازم در ارتباط با فراخواني متدها:

- ترتیب پارامترها دارای اهمیت است و جابجایی مجاز نیست.
- حداکثر تعداد عناصر آرایه در هر بار ارسال ۹۰ پیام میباشد.
- پارامترهای ورودی، حتماً باید به عنوان ورودی به متد ارسال شوند و در صورت خالی گذاشتن آنها پیغام خطا داده می شود.
- در صورتی که طول آرایه پارامتر messages یک باشد، پیامها به صورت پیام بالک یک به چند ارسال خواهد شد. در غیر این صورت به صورت بالک نظیر به نظیر تفسیر خواهند شد.
- در بالک نظیر به نظیر لازم است ملاحظات لازم در مورد طول آرایهها که در بخشهای پیشین آمد مد نظرقرار داده شوند.
  - در هنگام تعیین وضعیت مخابرات، فقط تا ۷ روز بعد از ارسال پیامک، امکان بررسی وضعیت وجود دارد و بعد از آن وضعیت پیامک، نامشخص خواهد بود.