S0: El cual será nuestra tabla de estado inicial. En esta tabla de estado se controlará si es una linea de asignación o declaración de una variable. Si el primer símbolo de entrada en el estado inicial de la tabla es 'Tipo' o 'Variable', el autómata pasará al estado 'Tipo' y 'Variable' respectivamente. De lo contrario, mostrará un error. Cuando nos encontramos en el estado 'Tipo' de la tabla y el símbolo de entrada es 'Variable' pasamos al estado de la tabla 'Variable, de lo contrario mostrará un error. Estando en el estado de la tabla 'Variable', y el símbolo de entrada es 'Operador' o 'Separador', diferente al ';', pasamos a la tabla de estado S1 y S2 respectivamente. Si el símbolo de entrada es un ';', pasa al estado de la tabla 'Aceptación', de lo contrario mostrará un error. Por último, si en el estado de 'Aceptación' llega el símbolo de entrada F (Nulo), se acepta la linea ingresada.

Expresión regular estado SO: (Tipo+L)-Variable-((;-F)+(S1)+(S2))

Símbolos de entrada = {Tipo, Variable, Operador, Cadena, Separador, ; , F} Estados de la tabla = {inicial, Tipo, Variable, Aceptación}

Estado inicial de la tabla = inicial

Estado de aceptación de la tabla = Aceptación

#### Tabla de transición SO

|            | Tipo  | Variable | Operador | Cadena | Separador | ;          | F     |
|------------|-------|----------|----------|--------|-----------|------------|-------|
| Inicial    | Tipo  | Variable | Error    | Error  | Error     | Error      | Error |
| Tipo       | Error | Variable | Error    | Error  | Error     | Error      | Error |
| Variable   | Error | Error    | S2       | Error  | S1        | Aceptación | Error |
| Aceptación | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | Error      | Good  |

**SO** 

S1: Cuando se encuentra en el estado inicial de la tabla e ingresa el símbolo ', ', pasamos al estado ',' de la tabla, si ingresa algún otro símbolo mostrará un error. Al estar en el estado ',' si el símbolo de entrada pertenece a la clase 'Variable', pasamos al estado 'Variable' de nuestra tabla, de lo contrario, mostrará un error. Cuando estemos en el estado 'Variable' y el símbolo de entrada es parte de la clase 'Operador', pasamos a la tabla de estado S2, si el símbolo de entrada es ',' o ';', pasamos al estado de ',' y 'Aceptación respectivamente, de lo contrario mostrará error. Por último, si en el estado 'Aceptación' llega el símbolo de entrada F(Nulo), se acepta la linea ingresada.

Expresión regular estado S1: ((,)-Variable)+ - ((;-F) + S2)

Símbolos de entrada = {Tipo, Variable, Operador, Cadena, Separador, ', ', ; , F} Estados de la tabla = {inicial, ', ', Variable, Aceptación}

Estado inicial de la tabla = inicial

Estado de aceptación de la tabla = Aceptación

## Tabla de transición S1

|            | Tipo  | Variable | Operador | Cadena | Separador | ,     | ;          | F     |
|------------|-------|----------|----------|--------|-----------|-------|------------|-------|
| Inicial    | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | ,     | Error      | Error |
| ,          | Error | Variable | Error    | Error  | Error     | Error | Error      | Error |
| Variable   | Error | Error    | S2       | Error  | Error     | ,     | Aceptación | Error |
| Aceptación | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | Error | Error      | Good  |

**S1** 

Expresión regular estado S2: (((- + +) - =) + =)- (S3 +s4+S5)

Símbolos de entrada = {Tipo, Variable, Operador, Cadena, Separador, '-||+', = , F} Estados de la tabla = {inicial, '-||+', = }

Estado inicial de la tabla = inicial

Estado de aceptación de la tabla = No hay estado de aceptación en esta tabla

52: Cuando se encuentra en el estado inicial de la tabla e ingresa el símbolo '-' o'+', pasamos al estado '-| |+', si ingresa el símbolo '=' pasamos al estado '-| |+ de la tabla, de lo contrario mostrará error. Al estar en el estado '-| |+' e ingresa el símbolo '=' pasamos al estado '=' de la tabla, de lo contrario mostrará un error. Cuando estamos en e lestado '=' y el símbolo de entrada hacen parte de la clase 'Variable', 'Cadena' o 'Separador', pasamos a las tablas de estado S5,S4 y S3 respectivamente, de lo contrario mostrará un error.

# Tabla de transición S2

|         | Tipo  | Variable | Operador | Cadena | Separador | -    + | =     | F     |
|---------|-------|----------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------|
| Inicial | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | -    + | =     | Error |
| -    +  | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | Error  | =     | Error |
| =       | Error | S5       | Error    | S4     | S3        | Error  | Error | Error |

S3: Cuando se encuentra en el estado inicial de la tabla e ingresa el símbolo ' " ', pasamos al estado 'Primer " ', de lo contrario mostrará un error. Al estar en el estado 'Primer " ' y el símbolo de entrada pertenece a la clase 'Cadena', pasamos al estado 'Cadena' de la tabla, de lo contrario mostrará in error. Cuando estemos en el estado 'Cadena' y el símbolo de entrada sea un ' " ', pasamos al estado 'Segundo " ', de lo contrario mostrará error. Si estamos en el estado 'Segundo " ' y el símbolo de entrada pertenece a la clase 'Operador' o es un ';', pasamos a los estados 'Operador' y 'Aceptación' respectivamente, de lo contrario mostrará un error. Cuando estemos en el estado 'Operador' de la tabla e ingresa una 'Variable' o una 'Cadena', pasamos a las tablas de estado S5 y S4 respectivamente, de lo contrario mostrará un error. Por último, si estamos en el estado 'Aceptación' de la tabla y el símbolo de entrada es 'F'(Nulo) se aceptará la linea, de lo contrario mostrará un error.

Expresión regular estado S3: "-Cadena-"-((Operador)-(S5+S4))+(;-F)

Símbolos de entrada = {Tipo, Variable, Operador, Cadena, Separador, ",;,F}

Estados de la tabla = {inicial, Primer " , Segundo",Operador, Cadena,Aceptación}

Estado inicial de la tabla = inicial

Estado de aceptación de la tabla = Aceptación

## Tabla de transición S3

|            | Tipo  | Variable | Operador | Cadena | Separador | =         | ;          | F     |
|------------|-------|----------|----------|--------|-----------|-----------|------------|-------|
| Inicial    | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | Primer "  | Error      | Error |
| Primer "   | Error | Error    | Error    | Cadena | Error     | Error     | Error      | Error |
| Segundo "  | Error | Error    | Operador | Error  | Error     | Error     | Aceptación | Error |
| Operador   | Error | S5       | Error    | S4     | Error     | Error     | Error      | Error |
| Cadena     | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | Segundo " | Error      | Error |
| Aceptación | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | Error     | Error      | Good  |

**S3** 

S4: Cuando estemos en el estado inicial de la tabla e ingrese 'True' o 'False', pasamos al estado 'True | | False' de la tabla. Si el símbolo de entrada es un número, pasamos al estado 'Numero' de la tabla, de lo contrario mostrará un error. Cuando nos encontremos en el estado 'True | False' y entra un símbolo de entrada perteneciente a la clase 'Operador' o sea un '; ', pasará al estado 'Operador' y de aceptación respectivamente, de lo contrario mostrará un error. Con el estado 'Numero' ocurrirá los mismo que en el estado 'True | False'. Cuando estemos en el estado 'Operador' e ingresa un símbolo perteneciente a la clase 'Variable', pasaremos a la tabla de estado S5. Si los símbolos de entrada son 'True' o 'False' pasamos al estado 'True | False' de la tabla, si entra un número pasará al estado 'Numero', de lo contrario mostrará un error. Por último, si el símbolo de entrada en el estado 'Aceptación' de la tabla es F(Nulo) se aceptará la linea, de lo contrario mostrará error.

Expresión regular estado S4: ((True+False)+numero)-((;-F)+(Operador-(S5+S4))

 ${\bf Simbolos\ de\ entrada=\{Tipo,\ Variable,\ Operador,\ Cadena,\ Separador,\ True\ |\ |\ False\ ,\ Numero,\ ;\ ,\ F\}}$ 

Estados de la tabla = {inicial, True | | False , Numero, Operador, Aceptación}
Estado inicial de la tabla = inicial

Estado de aceptación de la tabla = Aceptación

#### Tabla de transición S4

|               | Tipo  | Variable | Operador | Cadena | Separador | True    False | Numero | ;          | F     |
|---------------|-------|----------|----------|--------|-----------|---------------|--------|------------|-------|
| Inicial       | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | True    False | Numero | Error      | Error |
| True    False | Error | Error    | Operador | Error  | Error     | Error         | Error  | Aceptación | Error |
| Numero        | Error | Error    | Operador | Error  | Error     | Error         | Error  | Aceptación | Error |
| Operador      | Error | S5       | Error    | Error  | Error     | True    False | Numero | Error      | Error |
| Aceptación    | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | Error         | Error  | Error      | Good  |

**S4** 

S5: Cuando estemos en el estado inicial de la tabla y el símbolo de entrada pertenece a la clase 'Variable', pasamos al estado 'Variable' de la tabla, de lo contrario mostrará un error. Cuando estemos en el estado 'Variable' de la tabla y el símbolo de la tabla pertenece a la clase 'Operador' o es un '; ', pasara al estado 'Operador' y 'Aceptación respectivamente de la tabla. Al encontrarnos en el estado 'operador' y el símbolo de entrada pertenece a la clase 'Variable', pasamos al estado 'Variable'. Si los símbolos de entrada pertenecen a las clases 'Cadena' o 'Separador' estas pasaran a las tablas de estado S4 y S3 respectivamente, de lo contrario mostrará un error. Por último, si el símbolo de entrada en el estado 'Aceptación' de la dabla es F (Nulo) se aceptará la linea, de lo contrario mostrará un error.

Expresión regular estado S5: (Variable)-((Operador-(S4+S5+S3))+(;-F))

Símbolos de entrada = {Tipo, Variable, Operador, Cadena, Separador, ; , F}

Estados de la tabla = {inicial,Operador, Variable,Aceptación}

Estado inicial de la tabla = inicial

Estado de aceptación de la tabla = Aceptación

## Tabla de transición S5

|            | Tipo  | Variable | Operador | Cadena | Separador | ;          | F     |
|------------|-------|----------|----------|--------|-----------|------------|-------|
| Inicial    | Error | Variable | Error    | Error  | Error     | Error      | Error |
| Variable   | Error | Error    | Operador | Error  | Error     | Aceptación | Error |
| Operador   | Error | Variable | Error    | S4     | S3        | Error      | Error |
| Aceptación | Error | Error    | Error    | Error  | Error     | Error      | Good  |

**S5**