## Московский физико-технический университет Факультет радиотехники и кибернетики

Лабораторная работа № 3.4.5

Общая физика: электричество и магнетизм

# Петля гистерезиса (динамический метод)

Работу выполнил: **Милославов Глеб, группа Б01-103** 

г. Долгопрудный 2022 год **Цель работы:** изучение петель гистерезиса ферромагнитных материалов с помощью осциллографа.

**Оборудование:** автотрансформатор, понижающий трансформатор, амперметр и вольтметр (мультиметры), резистор, делитель напряжения, интегрирующая цепочка, электронный осциллогра, тороидальные образцы с двумя обмотками..

### 1 Теоретическое введение




Рис. 1: Петля гистерезиса ферромагнетика

Магнитная индукция  $\vec{B}$  и напряженность магнитного поля  $\vec{H}$  в ферромагнитном материале неоднозначно связаны между собой: индукция зависит не только от напряженности, но и от предыстории образца. Связь между индукцией и напряженностью поля типичного ферромагнетика иллюстрирует рис. 1. Если к размагниченному образцу начинают прикладывать магнитное поле, то его намагничивание следует кривой OACD, выходящей из

начала координат. Эту кривую называют *основной кривой намагничивания*. Индукция  $\vec{B}$  в образце состоит из индукции, связанной с намагничивающим полем  $\vec{B}$ , и индукции, создаваемой самим намагниченным образцом. В системе СИ эта связь имеет вид

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}),$$

где  $\vec{M}$ - намагниченность - магнитный момент единичного объема образца, а  $\mu_0$  - магнитная постоянная.

Намагнитим образец до насыщения - до точки D. Соответствующее значение индукции  $B_s$  называют индукцией насыщения. При уменьшении поля H до нуля зависимость B(H) имеет вид кривой DCE, и при нулевом поле индукция имеет конечное ненулевое значение. Это остаточная индукция  $B_r$ . Чтобы размагнитить образец, то есть перевести его в состояние F, необходимо приложить "обратное" магнитное поле  $H_c$ , которое называют коэрцитивной силой.

Замкнутая кривая DEFD'E'F'D, возникающая при циклическом перемагничивании образца, намагниченного до насыщения, называется npedenbhoŭ nemneŭ eucmepesuca.

#### 1.1 Измерение магнитной индукции в образцах.

Магнитную индукцию удобно определять с помощью ЭДС, возникающей при изменении магнитного потока Ф в катушке, намотанной на образец:

$$\mathscr{E} = -\frac{d\Phi}{dt}.$$

Тогда отсюда и из формулы  $\Phi = BSN_{\rm \tiny M}$  получаем:

$$|B| = \frac{1}{SN_{\rm M}} \int \mathcal{E}dt.$$

Для интегрирования сигнала применяют интегрирующие схемы (рис. 2).




Рис. 2: Интегрирующая RC-цепь

Если выходной сигнал намного меньше входного ( $U_{\rm вых} \ll U_{\rm вx}$ ,) ток в цепи пропорционален входному напряжению:  $I \simeq \frac{U_{\rm вx}}{R}$ , а напряжение на емкости C

$$U_{\scriptscriptstyle 
m BMX} \simeq rac{1}{R{
m C}} \int U_{\scriptscriptstyle 
m BX} dt.$$

Этот вывод тем ближе к ис-

тине, чем больше постоянная  $\tau = RC$  превосходит характерное время процесса (например, его период). Для синусоидальных напряжений

$$U_{\scriptscriptstyle 
m BMX} = rac{U_{\scriptscriptstyle 
m BX}}{RC\Omega},$$

где  $\Omega$  - частота сигнала.

В итоге, обозначив параметры интегрирующей цепи через  $R_{\mathtt{u}}$  и  $C_{\mathtt{u}}$ , получаем

$$|B| = \frac{1}{SN_{\text{\tiny M}}} \int U_{\text{\tiny BX}} dt = \frac{R_{\text{\tiny M}} C_{\text{\tiny M}}}{SN_{\text{\tiny M}}} U_{\text{\tiny BbIX}}.$$

## 2 Экспериментальная установка.

Схема экспериментальной установки показана на рис. 3.

Действующее значение переменного тока в обмотке N0 измеряется амперметром A (мультиметром GDM). Последовательно с амперметром включено сопротивление  $R_0$ , напряжение с которого подается на вход X электронного осциллографа (ЭО). Это напряжение пропорционально току в обмотке  $N_0$ , а следовательно и напряженности H магнитного поля в образце.

Для измерения магнитной индукции В с измерительной обмотки  $N_{\rm II}$  на вход интегрирующей RC -цепочки подается напряжение  $U_{\rm II}$  (UBX), пропорциональное

производной  $\dot{B}$ , а с выхода снимается напряжение  $U_C(U_{\rm BMX})$ , пропорциональное величине B, и подается на вход Y осциллограа. Замкнутая кривая, возникающая на экране, воспроизводит в некотором масштабе (различном для осей X и Y) петлю гистерезиса. Чтобы придать этой кривой количественный смысл, необходимо установить масштабы изображения, т.е. провести калибровку каналов X и Y ЭО. Для этого, во-первых, надо узнать, каким напряжениям (или токам) соответствуют амплитуды сигналов, видимых на экране, и во-вторых, каким значениям B и H соответствуют эти напряжения (или токи).




Рис. 3: Схема установки для исследования намагничивания образцов