openGL 좌표계 변환 1

2024년 2학기

- GLM (GL Mathematics)
 - GLM (GL Mathematics)는 OpenGL Shading Language를 기반으로 하는 그래픽스 소프트웨어에서 사용할 수 있는 GLSL 기반의 header-only C++ 수학 라이브러리
 - 모던 openGL은 변환 관련 함수들과 카메라 함수 등이 더 이상 지원되지 않는다. 따라서 이런 작업들을 하기 위 하여 glm 이 제공하는 함수들을 사용한다.
 - 함수들을 사용할 때 네임스페이스를 사용하지말고 "glm::" 문법을 사용하여 함수들을 호출하도록 한다.
 - 참조 사이트: https://glm.g-truc.net/0.9.9/index.html
 - GLM 라이브러리 사용하기
 - 헤더파일 포함하기

```
#include <gl/glm/glm.hpp>
#include <gl/glm/ext.hpp>
#include <gl/glm/gtc/matrix_transform.hpp>
```

- 기본 데이터 타입
 - Vector type: vec{2|3|4}, bvec{2|3|4}, ivec{2|3|4}, uvec{2|3|4}
 - Matrix type: dmat{2|3|4}, dmat2x{2|3|4}, dmat3x{2|3|4}, dmat4x{2|3|4}, mat{2|3|4}, mat2x{2|3|4}, mat2x{2|3|4}, mat4x{2|3|4}

• 생성자

```
    glm::mat4(); //--- 4x4 행렬
    Glm::vec4(); //--- 4-요소 벡터
    glm::vec3(); //--- 3-요소 벡터
```

• 초기화

```
• glm ::mat4 (1.0); //--- GLM 0.9.9 버전부터는 초기화된 기본 행렬이 단위 행렬이 아니라 0으로 초기화되어 있음
//--- 사용하기 위해서는 glm::mat4 M = glm::mat4 (1.0f);와 같이 행렬을 초기화해야한다.
```

• 행렬 곱셈

- glm::mat4() * glm::mat4();
- glm::mat4() * glm::vec4;
- glm::mat4() * glm::vec4 (glm::vec3, 1);

• 변환 함수

- glm ::mat4 glm::rotate (glm::mat4 const&m, float angle, glm::vec3 const& axis);
- glm ::mat4 glm::scale (glm::mat4 const&m, glm::vec3 const& factors);
- glm ::mat4 glm::translate (glm::mat4 const&m, glm::vec3 const & translation);

- 뷰잉 볼륨
 - glm::mat4 glm::ortho (float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);
 - glm::mat4 glm::frustum (float left, float right, float bottom, float top, float near, float far);
 - glm::mat4 glm::perspective (float fovy, float aspect, float near, float far);
- 카메라 조정
 - glm::mat4 glm::lookAt (glm::vec3 const &eye, glm::vec3 const&look, glm::vec3 const &up);
- 수학 함수 (genType: float, integer, scalar 또는 vector types)
 - genType glm::abs (genType x);
 - vec4f glm::ceil (vec4f x);
 - genType glm::clamp (genType x, genType minVal, genType maxVal);
 - int glm::floatBitsToInt (float const &v);
 - vec4f glm::floor (vec4f const &x);
 - vec3f glm::cross (vec3f const &x, vec3f const &y);
 - float glm::distance (vec4f const &p0, vec4f const &p1);
 - float glm::dot (vec4f const &x, vec4f const &y);
 - float glm::length (vec4f const &x);
 - vec4f glm::normalize (vec4f const&x);

• 삼각 함수

```
    float glm::sin (float const &angle);

    float glm::cos (float const &angle);

    float glm::tan (float const & angle);

    float glm::degrees (float const &radians);

    float glm::radians (float const &degrees);

• Input 인자의 데이터 주소 가져오기
       genType glm::value_ptr (genType const &vec);
           #include <glm/gtc/type ptr.hpp>
           • 사용예)
                 void f () {
                        glm::vec3 aVector(3);
                        glm::mat4 someMatrix( 1.0f );
                        glUniform3fv (uniformLoc, 1, glm::value ptr (aVector));
                        glUniformMatrix4fv ( uniformMatrixLoc, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (someMatrix ) );
                        //--- 또는, glUniformMatrix4fv ( uniformMatrixLoc, 1, GL FALSE, &someMatrix[0][0] );
```

동차 좌표

- 동차 좌표 (Homogeneous Coordinates)
 - 벡터 공간: 크기와 방향이 같으면 같은 벡터로 취급
 - 어파인 공간: 크기와 방향이 같아도 시작 위치가 다르면 다름
 - 점과 벡터를 동족으로 취급하여 벡터 공간을 확장: 점과 벡터와의 덧셈 추가됨
 - 그러나, 점과 벡터의 표현이 다름
 - v = (x, y, z)
 - p = (x, y, z, w)
 - 3차원을 하나 올려 4개의 요소로 표시해서 동일 방법으로 표시
 - $(x, y, z) \rightarrow (x, y, z, w)$
 - w = 0 → 벡터
 - w = 1 → 점
 - 벡터와 점을 동일한 방법으로 표현
 - v = (x, y, z, 0) //--- 벡터
 - P = (x, y, z, 1) //--- 점
 - 모든 기하 변환 행렬을 곱셈으로 표시할 수 있음
 - 3차원 동차 좌표를 4차원 (x, y, z, w) 좌표로 표시하면 → 3차원 실제 좌표는 (x/w, y/w, z/w) (1, 2, 4, 1) == (2, 4, 8, 2) == (5, 10, 20, 5)

변환 행렬

- 변환 행렬
 - 3차원 변환 시, 동차 좌표계를 이용한 4x4 행렬 사용
 - 행렬 곱셈 순서: 행렬 x 좌표값 = 변형된 좌표값

$$\begin{bmatrix} a & b & c & d \\ e & f & g & h \\ i & j & k & l \\ m & n & o & p \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax + by + cz + dw \\ ef + fy + gz + hw \\ ix + jy + kz + lw \\ mx + ny + oz + pw \end{bmatrix}$$


• 응용 프로그램에서

```
glm::mat4 myMatrix;
glm::vec4 myVector;
glm::vec4 transformedVector = myMatrix * myVector;
```

• GLSL에서

```
mat4 myMatrix;
vec4 myVector;
vec4 transformedVector = myMatrix * myVector;
```

- 기하 변환 (Geometric Transformation)
 - 물체 또는 좌표계 변환의 기본으로 하나 또는 그 이상의 기하학적 객체를 나타내는 점들을 새로운 위치로 옮기 는 것
 - 행렬로 표현됨
 - 기본 기하 변환
 - 이동 (Translation): (x', y', z') = (x + dx, y + dy, z + dz)
 - 회전 (Rotation): $(x', y', z') = (x\cos\theta y\sin\theta, x\sin\theta + y\cos\theta, z)$
 - 신축 (Scale) : (x', y', z') = (sx·x, sy·y, sz·z)



• 이동 (Translation): 물체를 구성하는 정점을 동일한 양만큼 움직이기→ (d_x, d_y, d_z): 이동 벡터 값

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d_{x} \\ 0 & 1 & 0 & d_{y} \\ 0 & 0 & 1 & d_{z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{x} + x \\ d_{y} + y \\ d_{z} + z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- GLM 함수
 - glm::mat4 glm::translate (glm::mat4 const &M, glm::vec3 const & Translation);
 - M: 입력된 이동 행렬
 - Translation: 이동 변환 인자
 - 리턴값: 3 vector 요소 Translation 으로 생성된 4x4 행렬
 - 사용 예) (2.0, 1.0, 3.0)의 좌표를 x축으로 0.1, y축으로 0.2, z축으로 0.4 이동 glm::vec4 myVec(2.0, 1.0, 3.0, 1.0); glm::mat4 transMatrix = glm::mat4 (1.0f); //--- 단위 행렬로 초기화 transMatrix = glm::translate (transMatrix, glm::vec3 (0.1, 0.2, 0.4)); myVec = transMatrix * myVec;
- GLSL
 - vec4 transMatrix = myMatrix * myVector

• 신축 (Scaling) 행렬: 한 점을 기준으로 물체에 크기 조절 변환 → (s_x, s_y, s_z): 신축률

$$\begin{bmatrix} s_{x} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_{y} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_{z} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{x} * x \\ s_{y} * y \\ s_{z} * z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- GLM 함수
 - glm::mat4 glm::scale (glm::mat4 const &M, glm::vec3 const& Factors);
 - M: 신축 행렬
 - Factors: 신축률
 - 리턴값: 3 scalar 값 Factors로 생성된 4x4 행렬
 - 사용 예) (2.0, 1.0, 3.0)의 좌표를 x축으로 0.5, y축으로 1.5배 신축 glm::vec4 myVec(2.0, 1.0, 3.0, 1.0); glm::mat4 scaleMatrix = glm::mat4 (1.0f); //--- 단위 행렬로 초기화 scaleMatrix = glm::scale (scaleMatrix, glm::vec3 (0.5, 1.5, 1.0)); myVec = scaleMatrix * myVec;
- GLSL
 - vec4 scaleMatrix = myMatrix * myVector

• 회전 (Rotation) 행렬: 기준축을 중심으로 객체가 놓여있는 방향을 변환 → Θ: 회전각

$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

- GLM 함수
 - glm::mat4 glm::rotate (glm::mat4 const &M, float Angle, glm::vec3 const& Axis);
 - M: 회전 행렬

회전


- Angle: 회전 각도 (라디안 값)
- Axis: 회전 축 (normalize된 값으로 적용)
- 리턴값: 축 벡터와 각도에서 생성된 4x4 행렬
- 사용 예) (2.0, 1.0, 3.0)의 좌표를 y축에 대해 각도 30도만큼 회전 glm::vec4 myVec(2.0, 1.0, 3.0, 1.0); glm::mat4 rotMatrix = glm::mat4 (1.0f); //--- 단위 행렬로 초기화 rotMatrix = glm::rotate (rotMatrix, glm::radians(30.0f), glm::vec3 (0.0f, 1.0f, 0.0f)); myVec = rotMatrix * myVec;
- GLSL
 - vec4 rotateMatrix = myMatrix * myVector

함수 프로토타입

- 유니폼 변수 다루기
 - GLint glGetUniformLocation (GLuint program, const GLchar *name);
 - 프로그램에서 uniform 변수의 위치를 가져온다.
 - program: 세이더 프로그램 이름
 - name: uniform 변수 이름
 - 리턴값: uniform 변수 위치 (-1: 위치를 찾지 못함)
 - void glUniform{1|2|3|4}(f|i|ui) (GLuint location, {GLfloat v0, GLfloat v1, GLfloat v2, GLfloat v3});
 - glUniform1f, glUniform2f, glUniform3f, glUniform4f...
 - 현재 프로그램에서 uniform 변수의 값을 명시
 - location: 수정할 uniform 변수의 위치
 - vo, v1, v2, v3: 사용될 uniform 변수 값
 - Void glUniformMatrix4fv (GLuint location, GLsizei count, GLboolean transpose, const GLfloat *value);
 - location: 수정할 uniform 변수의 위치
 - count:수정할 행렬의 개수 (1: 수정할 유니폼 변수가 행렬의 배열이 아니면)
 - transpose: 전치 행렬이 적용될 지 여부 (아니라면 GL_FALSE)
 - value: 지정된 유니폼 변수를 수정할 때 사용할 배열에 대한 포인터 값


3차원 좌표계

- 좌표계 변환
 - 물체는 좌표계에 따라 새로운 좌표값으로 바뀌어 최종적으로 화면에 그려진다.



<u>좌표계 변환</u>

- 좌표계 변환
 - Modeling Transformation (모델링 변환):
 - 3차원 공간에서 그래픽스 객체를 이동, 신축, 회전 등의 기하 변환 하는 작업
 - 모델링 변환을 적용하는 순서에 따라 결과 값은 달라진다.
 - 물체를 뒤로 옮기는 것 = 좌표축을 앞으로 옮기는 것
 - Viewing Transformation (뷰잉 변환, 관측 변환):
 - 관측자의 시점(viewpoint)을 설정하는 변환 (장면을 보는 위치를 결정)
 - 카메라의 위치를 잡는 것과 같은 효과를 내는 변환
 - 원하는 곳에 원하는 방향으로 관측점을 놓을 수 있다.
 - 기본적으로 관측점은 (0, 0, 0)이다. (z축의 음의 방향은 모니터의 안쪽)
 - Projection Transformation (투영 변환):
 - 3차원 그래픽스 객체를 2차원 평면으로 투영시키는 투영 변환
 - Viewport Transformation (뷰포트 변환):
 - 투영된 그림이 출력될 위치와 크기를 정의하는 변환
 - 윈도우에 나타날 최종 화면의 크기 조절



<u> 좌표계 변환</u>

각 단계에 필요한 변환 행렬들을 생성 →객체의 좌표값에 적용 → 변환 좌표값

V_{clip} = M_{projection} * M_{view} * M_{model} * V_{local}

• V_{local} : 객체의 좌표값

• M_{model} :모델링 변환

• M_{view} : 뷰잉 변환

• M_{projection}: 투영 변환

• V_{clip} : 클립 좌표값

• 뷰포트 변환은 glViewport 함수를 사용하여 화면 좌표에 매핑한다.

- 변환 적용
 - 변환 함수 (glm 함수) 사용
 - 응용 프로그램에서 단계별로 필요한 모든 변환들을 각각 하나의 행렬로 만든다.
 - GLM 함수 사용: translate, rotate, scale 함수
 - 또는 직접 행렬 연산을 통하여 하나의 행렬로 결합한다.
 - 결합된 단계별 변환 행렬을 버텍스 세이더에 적용
 - 버텍스 세이더에서 좌표값에 변환 행렬을 적용
 - 변환 행렬값을 uniform 변수로 선언하여 응용 프로그램에서 세이더로 값 전송

좌표계 변환

- 변환 적용 예) x축으로 1.0, y축으로 1.0 만큼 이동하기
 - <u>응용 프로그램</u> //--- 변환 행렬

```
//--- 변환 행렬 만들기
glUseProgram (shaderProgram]);
glm:: mat4 transformMatrix (1.0f);
transformMatrix = glm::translate (transformMatrix, glm::vec3 (1.0f, 1.0f, 0.0f)); //--- 이동
//--- 변환 행렬 값을 버텍스 세이더로 보내기
unsigned int transformLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "transform");
glUniformMatrix4fv (transformLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (transformMatrix));
```

uniform: CPU위의 응용프로그램에서 GPU 위의 세이더로 데이터를 전달하는 한 방법

- 모든 단계의 모든 세이더에서 접근 가능한 전역 변수
- 필요한 세이더에서 전역 변수 형태로 선언 한 후 사용
- 세이더가 아니라 응용 프로그램에서 값을 설정할 수 있고, 세이더에서는 디폴트 값 으로 초기화할 수 있다


· <u>버텍스 세이더</u>

```
//--- 변환 행렬 적용하기
#version 330 core
layout (location = 0) in vec3 vPos; //--- 객체의 좌표값

uniform mat4 transform; //---변환 행렬: uniform으로 선언하여 응용 프로그램에서 값을 저장한다.


void main()
{
gl_Position = transform *vec4 (vPos, 1.0f); //--- 객체의 좌표에 변환 행렬을 적용한다.
}
```

- 모델링 변환: 객체들을 월드 좌표계의 기준으로 배치하는 변환
 - M_{model} 행렬을 사용하여 모델링 변환을 적용
 - M_{model} 행렬: 객체의 위치와 방향을 월드에 배치하기 위해 이동, 스케일, 회전하는 변환 행렬




・ 기하변환을 사용하여 필요한 변환 행렬을 적용하여 합성 변환 행렬을 만든 후, 그 행렬을 객체의 버텍스에 적용한다.

• openGL 에서 모델링 변환 행렬들은 적용 순서에 따라 좌표계 또는 좌표 변환이 적용된다.



- 오픈지엘에서 모델링 변환 행렬은 객체에 설정된 반대 순서로 적용된다.
- 즉, 마지막 변환 (즉, 기하함수 호출 바로 전에 쓰인 것)이 정점 데이터에 적용된다.



• 모델링 변환 적용 예) 사각형을 x축으로 0.1, y축으로 0.5만큼 이동

```
//--- 응용 프로그램
void drawScene ()
     glUseProgram (shaderProgram);
     glm::mat4 model = glm::mat4(1.0f);
     //--- 적용할 모델링 변환 행렬 만들기
                                                                      //--- model 행렬에 이동 변환 적용
     model = glm::translate (model, glm::vec3(0.1f, 0.5f, 0.0f));
     //--- 세이더 프로그램에서 modelTransform 변수 위치 가져오기
     unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "modelTransform");
     //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기
     glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (model));
     //--- 도형 그리기
     glBindVertexArray (VAO);
     glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 6);
                                                                                  이동
     glutSwapBuffers ();
                                                                                                  0.5
                                                                                                       0.1
```

• 모델링 변환 적용 예)

```
//--- 버텍스 세이더
#version 330 core
layout (location = 0) in vec3 vPos;

uniform mat4 modelTransform

//--- 모델링 변환 행렬: uniform 변수로 선언

void main()
{
gl_Position = modelTransform * vec4(vPos, 1.0);
}

//--- 좌표값에 modelTransform 변환을 적용한다.
```

• 모델링 변환 적용 예) 사각형을 x축으로 0.5배, y축으로 2.0배 스케일

```
//--- 응용 프로그램
void drawScene ()
     glUseProgram (shaderProgram);
     glm::mat4 model = glm::mat4(1.0f);
     //--- 적용할 모델링 변환 행렬 만들기
                                                                     //--- model 행렬에 스케일 변환 적용
     model = glm::scale (model, glm::vec3 (0.5, 2.0, 1.0));
     //--- 세이더 프로그램에서 modelTransform 변수 위치 가져오기
     unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "modelTransform");
     //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기
     glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (model));
     //--- 도형 그리기
     glBindVertexArray (VAO);
     glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 6);
     glutSwapBuffers ();
```

21

• 모델링 변환 적용 예)

```
//--- 버텍스 세이더
#version 330 core
layout (location = 0) in vec3 vPos;

uniform mat4 modelTransform

//--- 모델링 변환

void main()
{
gl_Position = modelTransform * vec4(vPos, 1.0);
//--- 좌표값에 modelTransform * vec4(vPos, 1.0);
```

//--- 응용 프로그램에서 받아온 도형 좌표값
//--- 모델링 변환 행렬: uniform 변수로 선언
//--- 좌표값에 modelTransform 변환을 적용한다.

• 1개 이상의 변환을 적용하는 경우 예) z축에 대하여 45도 회전하고, x축으로 0.5 이동 (회전 후 이동)

```
//--- 응용 프로그램
void drawScene ()
     glUseProgram (shaderProgram);
                                                                       //--- 이동 행렬 선언
     glm::mat4 Tx = glm::mat4 (1.0f);
                                                                       //--- 회전 행렬 선언
     glm::mat4 Rz = glm::mat4 (1.0f);
                                                                       //--- 합성 변환 행렬
     glm::mat4 TR = glm::mat4 (1.0f);
                                                                      //--- x축으로 이동 행렬
     Tx = glm::translate(Tx, glm::vec3 (0.5, 0.0, 0.0));
                                                                      //--- z축에 대하여 회전 행렬
     Rz = glm::rotate (Rz, glm::radians(45.0f), glm::vec3 (0.0, 0.0, 1.0));
                                                                       //--- 합성 변환 행렬: 회전 → 이동
     TR = Tx * Rz;
     unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "modelTransform"); //--- 버텍스 세이더에서 모델링 변환 위치 가져오기
     glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (TR)); //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기
     glBindVertexArray (VAO);
     glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3);
                                                                                                         TR = Tx * Rz
                                                                                                                            23
```

• 변환 적용 시 순서에 따라 다른 결과가 나온다: 이동 후 회전

```
void drawScene ()
     glUseProgram (shaderProgram);
                                                                       //--- 회전 행렬 선언
     glm::mat4 Rz = glm::mat4 (1.0f);
                                                                       //--- 이동 행렬 선언
     glm::mat4 Tx = glm::mat4 (1.0f);
                                                                       //--- 합성 변환 행렬
     glm::mat4 TR = glm::mat4 (1.0f);
                                                                       //--- x축으로 이동 행렬
     Tx = glm::translate (Tx, glm::vec3 (0.5, 0.0, 0.0));
                                                                       //--- z축에 대하여 회전 행렬
     Rz = glm::rotate (Rz, glm::radians(45.0f), glm::vec3 (0.0, 0.0, 1.0));
                                                                       //--- 합성 변환 행렬: 이동 → 회전
     TR = Rz * Tx;
     unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "modelTransform"); //--- 버텍스 세이더에서 모델링 변환 위치 가져오기
                                                                       //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기
     glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL_FALSE, glm::value ptr (TR));
     glBindVertexArray (VAO);
     glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3);
                                                                                                                              24
                                                                                                           RT = Rz * Tx
```

• 한 개의 행렬에 변환 행렬을 누적해서 만들 수도 있다.

```
void drawScene ()
     glUseProgram (shaderProgram);
                                                                      //--- 합성 변환 행렬: 변환 행렬을 한 개의 행렬에 누적한다.
     glm::mat4 TR = glm::mat4 (1.0f);
                                                                      //--- x축으로 이동 행렬
     TR = glm::translate (TR, glm::vec3 (0.5, 0.0, 0.0));
                                                                      //--- z축에 대하여 회전 행렬
     TR = glm::rotate (TR, glm::radians(45.0f), glm::vec3 (0.0, 0.0, 1.0));
     //---위의 결과는 아래의 방식으로 적용해도 같은 변환 결과
     //--- glm::mat4 Rz = glm::rotate (Rz, glm::radians(45.0f), glm::vec3 (0.0, 0.0, 1.0));
                                                                                _//--- 회전 행렬
                                                                                 //--- 이동 행렬
     //--- glm::mat4 Tx = glm::translate (Tx, glm::vec3 (0.5, 0.0, 0.0));
                                                                      //--- 합성 변환 행렬: 회전 → 이동
     //---TR = Tx * Rz;
     unsigned int modelLocation = glGetUniformLocation (shaderProgram, "modelTransform"); //--- 버텍스 세이더에서 모델링 변환 위치 가져오기
     glUniformMatrix4fv (modelLocation, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr (TR));
                                                                    //--- modelTransform 변수에 변환 값 적용하기
     glBindVertexArray (VAO);
     glDrawArrays (GL TRIANGLES, 0, 3);
```


TR = Tx * RZ

<openGL 상태 관리>


- OpenGL에서의 상태 및 상태 관리
 - 대부분의 상태들은 (라이팅, 텍스처링, 은면 제거, 안개 효과 등) 디폴트로 비활성화(disable)되어 있다.
 - 상태를 활성화(켜거나)하거나 비활성화(끄는)하는 명령어
 - void glEnable (GLenum cap);
 - 지정한 기능을 활성화한다.
 - void glDisable (GLenum cap);
 - 지정한 기능을 비활성화 한다.
 - 활성화 여부를 체크하는 명령어
 - GLboolean glisEnabled (GLenum cap);
 - cap:
 - GL_BLEND: 픽셀 블렌딩 연산을 수행 (glBlendFunc)
 - GL_CULL_FACE: 앞면 혹은 뒷면을 향하는 폴리곤을 선별 (glCullFace)
 - GL_DEPTH_TEST: 깊이를 비교
 - GL_DITHER: 컬러의 디더링 수행
 - GL_LINE_SMOOTH: 선의 안티알리아싱 효과
 - GL STENCIL TEST: 스텐실 테스트
 - GL_LINE_SMOOTH, GL_POLYGON_SMOOTH: 선, 면 안티앨리어싱
 - ...

상태 관리: 은면 제거

- 은면 제거
 - 3차원 장면을 2차원 평면에 투영시키면 물체들이 중첩될 수 있다.
 - 은면제거를 하지 않으면 → 그려진 순서대로 보인다.
 - 은면제거를 하면 → 관측자의 시점에서 가까운 면이 보이고 가까운 면에 가려진 면은 안보이게 그린다.
 - 응용 프로그램에서 <u>깊이 검사 (depth test)를 설정한다</u>.
 - 윈도우 초기화 시 깊이 검사 모드 설정
 - glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH)
 - 깊이 버퍼를 클리어한다
 - glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 - 깊이 검사를 설정:
 - glEnable (GL_DEPTH_TEST);
 - 깊이 검사를 해제:
 - glDisable (GL_DEPTH_TEST);







<u>상태 관리: 은면 제거</u>


• 사용예)

```
void main (int argc, char **argv)
     glutInit(&argc, argv);
                                                                   //--- 깊이 검사 모드도 같이 설정
     glutInitDisplayMode (GLUT_DOUBLE | GLUT_RGBA | GLUT_DEPTH);
                                                                    //--- 상태 설정은 필요한 곳에서 하면 된다.
     glEnable (GL_DEPTH_TEST);
void drawScene ()
     glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 1.0f);
                                                                    //--- 깊이 버퍼를 클리어한다.
     glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
```

<u>상태 관리: 은면 제거</u>

- 컬링 (culling)
 - ・ 후면을 선별(backface culling)하여 <u>뒷면을 모두 제거</u>할 수 있다.
 - Winding (꼭짓점이 진행되는 방향)을 이용하여 폴리곤의 앞면과 뒷면을 구분한다.
 - <u>시계 반대방향으로 windin되는 폴리곤이 앞면이다.</u>
 - 컬링 설정: glEnable (GL_CULL_FACE);
 - 컬링 해제: glDisable (GL_CULL_FACE);
 - void glFrontFace (Glenum mode);
 - 폴리곤의 어느 면이 앞면 또는 뒷면인지 정의한다.
 - 장면이 닫힌 객체로 구성되어 있을 때 그 객체의 내부 연산은 불필요한데, 폴리곤의 어느 면이 앞면인지를 결정할 수 있다.
 - GLenum mode: GL_CW 시계방향, GL_CCW 반시계 방향
 - glFrontFace (GL_CW): 시계 방향을 앞면으로
 - glFrontFace (GL_CCW): 반시계 방향을 앞면으로

- 사용예)
 - 응용 프로그램의 필요한 부분에 아래 함수를 호출한다.
 - glEnable (GL_CULL_FACE);



Culling을 안 했을 때



Culling을 했을2때


<<u>3차원 객체 그리기></u>

- GLU 라이브러리를 이용하여 모델링 하기
 - 2차 곡선 (Quadrics)을 이용한다.
 - GLUquadricObj * gluNewQuadric ();
 - Quadric Object 를 생성
 - void gluQuadricDrawStyle (GLUqadric *quadObject, GLenum drawStyle);
 - 도형의 스타일 지정하기: 솔리드 스타일 / 와이어 프레임 / 선으로 외부 모서리만 / 점
 - drawStyle: GLU FILL / GLU LINE / GLU SILHOUETTE / GLU POINT
 - void gluQuadricNormals (GLUqadric *quadObject, GLenum normals);
 - 법선 벡터 제어, 빛에 대한 영향 결정: 빛의 효과 없음 / 면이 깍인것처럼 보임 / 면이 부드럽게 보임
 - Normals: GLU NONE / GLU FLAT / GLU SMOOTH
 - void gluquadricOrientation (GLUqadric *quadObject, GLenum orientation);
 - 법선 벡터의 방향 지정: 물체에 대해서 법선 벡터를 바깥쪽으로 지정 / 안쪽으로 지정
 - Orientation: GLU OUTSIDE / GLU INSIDE
 - void gluDeleteQuadric (GLUqadric *quadObject);
 - 객체 삭제하기

3차원 객체 그리기: GLU 모델

- GLU 라이브러리를 이용하여 모델링 하기
 - 구 생성하기
 - void gluSphere (GLUqudirc *qobj, GLdouble radius, GLint slices, GLint stacks);







(B) gluSphere (obj, 1.0, 10, 10);



(C) gluSphere (obj, 1.0, 20, 20);

3차원 객체 그리기: GLU 모델

- 실린더 생성하기
 - void gluCylinder (GLUquadirc *qobj, GLdouble baseRadium, GLdouble topRadius, GLdouble height, GLint slices, GLint stack);



<u> 3차원 객체 그리기: GLU 모델</u>

- 디스크 생성하기
 - void gluDisk (GLUquadirc *qobj, GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, GLint slices, GLint loops);

```
void gluDisk (GLUquadric *qobj, GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius, GLint slices, GLint loops);

Parameters
Help


Parameters
Hops

// gluNewQuadric으로 생성된 Quadric Object
innerRadius // Disk의 안쪽 반지름(Radius)
outerRadius // Disk의 바깥쪽 반지름(Radius)
slices // Z축을 중심으로 하는 Subdivisions의 개수
loops // Disk가 세분화되는 동심원의 개수
```



3차원 객체 그리기: GLU 모델

• 모델 생성 예) GLUquadricObj *qobj; void drawScene () { glClear(GL COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // 객체 생성하기 qobj = gluNewQuadric (); // 도형 스타일 gluQuadricDrawStyle(qobj, GLU LINE); gluQuadricNormals(qobj, GLU_SMOOTH); //→ 생략 가능 gluQuadricOrientation(qobj, GLU_OUTSIDE); //→ 생략 가능 // 객체 만들기 gluSphere(qobj, 1.5, 50, 50); glutSwapBuffers();



<u>.obj 파일 다루기</u>

- · obj 파일
 - 3차원 그래픽 이미지가 저장된 파일의 형태 중 하나로 "Wavefront Technologies"의 고유 파일 포맷
 - 가장 오래되고 기본적으로 사용되는 3차원 모델 표현 파일
 - 오브젝트의 좌표를 기록하고 각 버텍스의 정보를 포함
 - 코드 내에서 직접 입력했던 좌표 및 정보를 가지고 있는 하나의 파일
 - 확장자가 .obj
 - 파일 종류
 - obj 파일: 폴리곤을 구성하는 정보 저장
 - 각 버텍스의 좌표값
 - 텍스처 좌표값의 UV 값
 - 각 버텍스의 노말값
 - 폴리곤의 면을 구성하는 꼭지점과 텍스처 좌표값의 리스트
 - mtl (Material Template Library)파일: 재질과 텍스처에 관한 정보
 - 파일 만들기
 - 맥스나 3차원 모델링 제작 프로그램을 통해 만든다.
 - 파일 읽기
 - 전체 버텍스 개수 및 삼각형 개수 세기
 - 해당 개수만큼 메모리 할당
 - 할당된 메모리에 각 버텍스 및 면 정보 입력

<u>.obj 파일 다루기</u>


• 파일 포맷 (#으로 시작하는 줄은 주석)

```
# t
# v: List of geometric vertices, with (x, y, z [,w]) coordinates, w is optional and defaults to 1.0.
v 0.123 0.234 0.345 1.0
٧ ... ...
# vt: List of texture coordinates, in (u, [v,w]) coordinates, these will vary between 0 and 1, v and w are optional and default to 0.
vt 0.500 1 [0]
vt ... ...
# vn: List of vertex normals in (x,y,z) form; normals might not be unit vectors.
vn 0.707 0.000 0.707
vn ... ...
#f: Polygonal face element (vertex/texture coordinate/vertex normal) (texture coord.가 생략되면 두 개의 슬래쉬 사용 (//))
f 1 2 3
f 3/1 4/2 5/3
f 6/4/1 3/5/3 7/6/5
f 7//1 8//2 9//3
f ... ...
g: group name
g cube
```

.obj 샘플 파일

```
・ 육면체
# cube.obj
#
g cube
```

v 0.0 0.0 0.0 v 0.0 0.0 1.0 v 0.0 1.0 0.0 v 0.0 1.0 1.0 v 1.0 0.0 0.0 v 1.0 0.0 1.0 v 1.0 1.0 0.0 v 1.0 1.0 1.0



f 1//2 7//2 5//2 f 1//2 3//2 7//2 f 1//6 4//6 3//6 f 1//6 2//6 4//6 f 3//3 8//3 7//3 f 3//3 4//3 8//3 f 5//5 7//5 8//5 f 5//5 8//5 6//5 f 1//4 5//4 6//4 f 1//4 6//4 2//4 f 2//1 6//1 8//1 f 2//1 8//1 4//1

vn -1.0 0.0 0.0




다이아몬드# diamond.obj

g Object001

v 0.000000E+00 0.000000E+00 78.0000 v 45.0000 45.0000 0.000000E+00 v 45.0000 -45.0000 0.000000E+00 v -45.0000 -45.0000 0.000000E+00 v -45.0000 45.0000 0.000000E+00 v 0.000000E+00 0.000000E+00 -78.0000

f 123 f 134 f 145 f 152 f 654 f 643 f 632 f 621

f 615



주전자# OBJ file created by ply_to_obj.c#g Object001

v 40.6266 28.3457 -1.10804 v 40.0714 30.4443 -1.10804 v 40.7155 31.1438 -1.10804 v 42.0257 30.4443 -1.10804 v 43.4692 28.3457 -1.10804 v 37.5425 28.3457 14.5117 v 37.0303 30.4443 14.2938

vn -0.966742 -0.255752 9.97231e-09 vn -0.966824 0.255443 3.11149e-08 vn -0.092052 0.995754 4.45989e-08

vn 0.68205 0.731305 0 vn 0.870301 0.492521 -4.87195e-09 vn -0.893014 -0.256345 -0.369882

vn -0.893437 0.255997 -0.369102

f 9 8 3 f 3 4 9

f 10 9 4 f 4 5 10

f 12 11 6 f 6 7 12

f 13 12 7

•••




.obj 파일 읽기 샘플 (버전에 따라 수정 필요)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
typedef struct {
  float x, y, z;
} Vertex;
typedef struct {
  unsigned int v1, v2, v3;
} Face;
typedef struct {
  Vertex* vertices;
  size t vertex count;
  Face* faces;
  size t face count;
} Model;
void read newline(char* str) {
  char* pos;
  if ((pos = strchr(str, '\n')) != NULL)
     *pos = '\0';
void read obj file(const char* filename, Model* model) {
  FILE* file:
  fopen s (&file, filename, "r");
  if (!file) {
    perror("Error opening file");
    exit(EXIT FAILURE);
char line[MAX LINE LENGTH];
  model->vertex count = 0;
  model \rightarrow face count = 0;
```

```
while (fgets(line, sizeof(line), file)) {
  read newline(line);
  if (line[0] == 'v' && line[1] == ' ')
    model->vertex count++;
  else if (line[0] == 'f' && line[1] == ' ')
    model->face count++;
fseek(file, 0, SEEK SET);
model->vertices = (Vertex*)malloc(model->vertex count * sizeof(Vertex));
model->faces = (Face*)malloc(model->face count * sizeof(Face));
size t vertex index = 0; size t face index = 0;
while (fgets(line, sizeof(line), file)) {
  read newline(line);
  if (line[0] == 'v' && line[1] == ' ') {
    int result = sscanf s (line + 2, "%f %f %f", &model->vertices[vertex index].x,
       &model->vertices[vertex index].y,
       &model->vertices[vertex index].z);
    vertex index++;
  else if (line[0] == 'f' && line[1] == ' ') {
    unsigned int v1, v2, v3;
    int result = sscanf s (line + 2, "%u %u %u", &v1, &v2, &v3);
    model->faces[face index].v1 = v1 - 1; // OBJ indices start at 1
    model->faces[face index].v2 = v2 - 1;
    model->faces[face index].v3 = v3 - 1;
    face index++;
fclose(file);
```


<u>실습 13</u>


- 3차원 객체, 육면체 또는 사면체의 면을 명령어에 따라 그리기
 - 화면 중앙에 화면 좌표계 (x축, y축)을 그린다.
 - 모든 객체들은 x축으로 10도, y축으로 10도 회전해서 그린다. (3차원 도형이라 약간 기울어지게 그린다)
 - 다음의 키보드 명령어에 따라 도형을 구성하는 각 면을 그린다. 각 면마다 색상을 정해 해당 색상으로 그린다.
 - 1/2/3/4/5/6: 육면체의 각 면을 그린다.
 - 7/8/9/0: 사면체의 각 면을 그린다.
 - c: 육면체에서 랜덤한 2개의 면을 그린다.
 - t: 사면체에서 랜덤한 2개의 면을 그린다.
 - 좌표계는 [-1.0, 1.0]이고, 크기는 원하는 크기로 설정




<u>실습 14</u>

- 꼭지점을 이용하여 3차원 객체 그리기
 - ・ 화면 중앙에 화면 좌표계 (x축, y축)을 그린다. 좌표계는 이동하지 않고 고정되어 있다.
 - 키보드 명령에 따라 육면체 혹은 사각뿔을 그린다. 각 꼭지점에 다른 색상 설정한다.
 - 객체는 x축으로 30도, y축으로 -30도 회전해 있다. (회전 <u>각도는</u> 변경 가능)
 - 키보드 명령
 - c: 육면체 ([-1.0, 1.0] 사이의 값으로 꼭지점 설정하여 그리기)
 - p: 사각 뿔 (피라미드 모양으로 바닥은 사각형, 옆면은 삼각형)
 - h: 은면제거 적용/해제
 - w/w: 와이어 객체/솔리드 객체
 - x/X: x축을 기준으로 양/음 방향으로 회전 애니메이션 (자전)
 - y/Y: y축을 기준으로 양/음 방향으로 회전 애니메이션 (자전)
 - ←/→/↑/↓: 좌/우/상/하로 객체를 이동한다. (x축, y축으로 이동)
 - s: 초기 위치로 리셋 (자전 애니메이션도 멈추기)











<u>실습 15</u>


- 모델링 변환하기
 - 화면의 중앙에 x, y, z축을 그린다. 좌표계와 3차원 객체들은 모두 x, y축에 대해 같은 각도로 기울어져 있다.
 - 화면의 좌, 우에 3차원 객체를 그리고, 키보드 명령으로 객체 변환 하기
 - 우: 육면체
 - 좌: 원뿔 (또는, 구)
 - 키보드 명령
 - x/x/y/Y: 객체의 x/y축에 대하여 각각 양/음 방향으로 회전하기 (두 객체가 모두 자전)
 - 1/2/3: 1을 누르면 좌측의 객체만, 2를 누르면 우측의 객체만, 3을 누르면 모두 자전한다.
 - r/R: 두 객체를 화면 중앙의 y축에 대하여 양/음 방향으로 회전하기 (공전)
 - · c: 두 도형을 다른 도형으로 바꾼다.
 - s: 초기화 하기











<u>이번 주에는</u>

- 변환 적용하기
 - GLM 라이브러리
 - 모델링 변환
 - 상태 설정: 은면제거, 컬링
- 다음 시간에는
 - 뷰잉변환, 투영변환, 뷰포트 변환