Nenolink AI Marker

Brugervejledning

Applikationsversion: 1.0.3

Dokumentsprog: Dansk

Opdateret: 24. oktober 2026

Udgiver: Nenolink

Denmark

En praktisk vejledning til synlige AI-oplysningsbadges og valgfri logooverlays på billeder, video, PDF og PowerPoint.

(c) Henrik Nielsen - nenolink.com

1. Hvad Nenolink AI Marker gør

Nenolink AI Marker tilføjer synlige oplysningsbadges og valgfri logooverlays til billeder, videoer, PDF-filer og PowerPoint-præsentationer. Programmet har fire arbejdsområder med formatbestemte forhåndsvisninger og Gem som-output. Originalfiler overskrives ikke som standard; foreslåede outputnavne slutter med `_ai`.

Nenolinks badgesystem er et praktisk transparenssystem. Vælg den formulering, der præcist beskriver, hvordan AI indgik i det konkrete indhold eller arbejdsforløb.

Behandlingen foregår lokalt på Windows-computeren. Programmet uploader ikke medier til en cloudtjeneste og kræver ikke login, telemetri eller analyse. Personlige filsystemstier skrives ikke i Nenolink AI Marker-metadata. Når automatisk opdateringskontrol er aktiveret, kontakter programmet med mellemrum nenolink.com udelukkende for at hente aktuelle versionsoplysninger; medier og brugerindhold sendes ikke.

AI Marker-metadata

Nenolink AI Marker tilføjer automatisk minimale maskinlæsbare metadata til behandlede filer. De identificerer Nenolink AI Marker som softwaren, registrerer det valgte AI-mærke og markeringsversionen. Metadata supplerer det synlige badge; det synlige badge er fortsat den primære menneskeligt læsbare oplysning.

AI Marker-metadata er en deklaration fra den person, der behandler filen; det er ikke en uafhængig verificering af, om eller hvordan AI blev brugt. **Fundet** betyder, at Inspect File genkendte deklarationen. **Ikke fundet** beviser ikke, at AI ikke blev brugt: metadata kan aldrig være skrevet eller kan være blevet fjernet eller ændret. Metadata er ikke et bevis på ægthed, er ikke manipulationssikre og garanterer ikke juridisk eller lovgivningsmæssig overholdelse. Kontrollér hvert behandlet output før offentliggørelse, og behold originalfilen.

Undersøg fil

Undersøg fil læser genkendte Nenolink AI Marker-metadata fra JPG/JPEG-, PNG- og WebP-billeder, MP4/MOV/MKV/AVI/WebM-videoer, PDF, PPTX og DOCX. Vælg en fil for at se filnavn, format, størrelse og status; hvis deklarationen findes, vises også software, AI-mærke og markørversion. Undersøgelsen er skrivebeskyttet og ændrer ikke den valgte fil. DOCX kan undersøges, men er ikke et af programmets fire produktionsarbejdsområder.

Fundet betyder, at genkendte Nenolink-metadata blev fundet. **Ikke fundet** betyder kun, at deklarationen ikke blev genkendt; det betyder ikke, at AI ikke blev anvendt. Inspect File viser en lokaliseret fejl for en ugyldig/ulæselig fil, en filtype, der ikke understøttes, en adgangskodebeskyttet PDF, overskredne dokumentgrænser eller manglende Video/FFmpeg-komponent. Undersøg fil er ikke en AI-detektor og fastslår ikke ægthed, oprindelse, certificering, juridisk overholdelse eller overholdelse af EU's AI-forordning.

Det synlige badge er den menneskeligt læsbare oplysning. Metadata er maskinlæsbare oplysninger. Undersøg fil læser disse maskinlæsbare oplysninger.

> **Juridisk meddelelse:** Nenolink AI Marker er et praktisk værktøj til transparens og mærkning. Dets badges og dokumentation er ikke juridisk rådgivning, certificering, myndighedsgodkendelse eller en garanti for overholdelse af EU's AI-forordning eller andre krav. Brugeren er ansvarlig for at vælge passende oplysninger, kontrollere output og overholde gældende lovgivning, aftaler, platformregler og faglige krav. Se den fulde Juridiske meddelelse og ansvarsfraskrivelse sidst i vejledningen.

2. Installation og første start

Udpak hele Windows ZIP-filen til en mappe, du kan skrive til. Behold EXE-filen, `assets`, `locales` og `docs` samlet. Start `Nenolink-AI-Marker-1.0.3.exe`. Windows kan vise en omdømmeadvarsel for en usigneret download; kontrollér, at filen kommer fra den officielle Nenolink-udgivelse, før du fortsætter.

Programmet kræver ikke administratorrettigheder. Indstillinger gemmes under `%APPDATA%\Nenolink\AI Marker\settings.json`, så en udskiftning af programmappen normalt ikke fjerner præferencer.

Sidefoden viser den installerede version. Ved den første normale start for hver Windows-bruger tilbyder programmet én gang at oprette en skrivebordsgenvej. **Ikke nu** opretter intet. Du kan altid senere åbne **Badges** og vælge **Opret skrivebordsgenvej**. Det opretter `Nenolink AI Marker.lnk` på den aktuelle brugers Windows-skrivebord, peger på den pakkede EXE og bruger dens ikon. Programmet flyttes eller kopieres ikke, og intet fastgøres automatisk til proceslinjen. Hvis du senere flytter programmappen, skal genvejen oprettes igen; fastgørelse kan fortsat vælges via Windows' normale genvejsmenu.

3. Sprogvalg

Vælg sprog i topbjælken. Engelsk, dansk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, svensk, norsk, polsk og tjekkisk medfølger. Valget gemmes med det samme og opdaterer den synlige grænseflade uden at ændre arbejdsområdets fil, scope, side/slide eller badge-/logovalg. Alle almindelige produkttekster er oversat; engelsk fallback er kun en sikkerhedsreserve. Produktnavnet og badgegrafikken ændres ikke med grænsefladens sprog.

Opdateringskontrol

Automatisk opdateringskontrol er som standard aktiveret og kan deaktiveres under Badges. Programmet kontakter højst én gang hver 30. dag nenolink.com med en kort, asynkron HTTPS-forespørgsel. **Søg efter opdateringer** udfører en manuel kontrol uanset intervallet. Forespørgslen indeholder kun den installerede version og almindelige forbindelsesheadere; den indeholder ikke medier, filnavne, filstier, badge- eller logooplysninger, licensdata eller et installations-id. Offline-, timeout-, server- og ugyldige svarfejl hindrer ikke normal brug. En nyere version vises som et rødt link i topbjælken og åbner kun Nenolinks godkendte opdateringsside. AI Marker downloader eller installerer ikke opdateringer automatisk.

4. Standardmapper og egne badgemapper

Åbn **Badges**. **Nenolink Standard Badges** bruger de elleve filer i `assets\badges`. Hvis du vil bruge dit eget badge, skal du vælge **Brugerdefineret badge-mappe**, vælge en almindelig Windows-mappe med PNG-, JPG-, JPEG- eller WebP-badgebilleder og klikke på **Opdater badges**, når du har tilføjet filer. Transparent PNG anbefales. Programmet læser egne filer på stedet og kopierer eller ændrer dem ikke. Hvis en gemt mappe forsvinder, viser programmet den nøjagtige sti og bruger midlertidigt standardbadges, mens den gamle sti bevares, så den kan rettes.

Den installerede applikation indeholder 11 standardbadgegrafikker i `assets\\badges`: 10 røde AI-/transparensbadges og det grønne `No AI`-badge. De vises direkte i Badges-galleriet. Du kan i stedet vælge en egen badgemappe; de installerede standardbadges er fortsat tilgængelige som reservekilde.

5. Valg af badge

Vælg et badge i badgemenuen. Det samme valgte badge bruges i forhåndsvisningen af enkeltbilleder, i gemte billeder og på alle valgte elementer i en mappebehandling. En opdatering bevarer valget, når filen stadig findes.

6. Live-forhåndsvisning af billeder

Når et billede er valgt, viser Enkelt fil en live, skaleret forhåndsvisning med det valgte AI-badge og, når funktionen er aktiveret, Eget logo. Ændringer af begge elementers placering, størrelse, margen og gennemsigtighed vises i hukommelsen før lagring; forhåndsvisningen ændrer ikke kilden og skriver ikke metadata. Den endelige Gem som-behandling gengiver altid fra originalen i fuld opløsning. Badgevisningen viser desuden badget uden at strække det, og standardbadges viser et læsbart navn. Gennemsigtighed og billedformat bevares. Du kan også vælge et badge i galleriet på fanen **Badges**.

7. Behandling af et enkelt billede

Vælg **Images**, klik **Åbn billeder**, og vælg et JPG/JPEG-, PNG- eller WebP-billede. Juster badge og eventuelt logo med placering, størrelse, margen og gennemsigtighed, og kontrollér preview. **Gem som…** står ved siden af filvalget. Windows foreslår `originalnavn_ai.ext`; du kan ændre navnet, og Windows beder om bekræftelse før en eksisterende fil erstattes. Kilden vælges ikke som standarddestination og overskrives ikke lydløst. Output gengives fra originalen i fuld opløsning; preview er kun skaleret.

Valgfrit eget logo på billeder

Eget logo er adskilt fra det valgte AI-badge. Aktivér funktionen for at tilføje et PNG-, JPG/JPEG- eller WebP-logo i samme billedbehandling, og vælg logoets egen placering, størrelse, margen og gennemsigtighed. Transparent PNG eller WebP anbefales, når logoet ikke skal have en firkantet baggrund. Forhåndsvisningen viser begge elementer, også når de bruger samme hjørne.

Eget logo er valgfri branding. Det kan bruges uafhængigt af AI-badget i Image, Video, PDF og PPTX, når formatets kontroller er tilgængelige. Logoets placering, størrelse, margen og gennemsigtighed er egne indstillinger. I Video er logoets placering fast øverst til venstre; badge og logo har uafhængig timing. I PPTX vælger du særskilt, om logoet skal vises på **Første slide** eller **Alle slides**; dette valg er uafhængigt af badgets sideomfang. Logoet bruges aldrig som AI-mærke, dets lokale sti skrives

ikke i metadata, og Inspect File undersøger ikke logoet. Kildefiler forbliver uændrede. Hvis en gemt logofil forsvinder, deaktiveres logobehandling, mens stien bevares, så den kan rettes.

8. Behandling af PDF

Vælg **PDF**, åbn en PDF, og se filnavn, størrelse og sidetal. Krypterede eller adgangskodebeskyttede PDF-filer afvises; en registreret digital signatur giver en advarsel om, at ændringer kan ugyldiggøre den. Fysisk sidevisning er uafhængig af behandlingsomfanget. Vælg **Alle sider**, **Første side**, **Valgte sider** eller **Sideinterval**. Valgte sider skrives `7,11`, intervaller `10-12,20-22`, og begge kræver **Opdater**. Indtastningen er et udkast; kun **Opdater** anvender det. Ugyldige værdier bevarer det senest gyldige omfang og viser en lokaliseret fejlbesked. Status under Opdater viser det lokaliserede antal valgte sider. Pilene bladrer fysisk gennem alle sider uafhængigt af behandlingsomfanget. Badge og logo behandles på siderne i det aktive omfang; logo kan bruges alene eller sammen med badge. Placering, størrelse, margen og gennemsigtighed understøttes. **Gem som** åbner Windows- dialogen og overskriver ikke kilden som standard. Eksisterende metadata bevares så vidt muligt, og Nenolink-metadata er en deklaration, ikke uafhængig verificering af AI-brug eller bevis på ophav. Advarsel vises over 100 MB eller 300 sider; hård grænse er over 300 MB eller 1.000 sider. Inspect File understøtter PDF, men krypterede/adgangskodebeskyttede filer afvises. Ændring kan ugyldiggøre en digital signatur; kontrollér advarslen før du fortsætter.

9. Behandling af video

Videobehandling af enkeltfiler og mapper accepterer MP4, MOV, MKV, AVI og WebM. For AI-badget vælges **Første 5 sekunder**, **Hele videoen** eller **Slutningen**. Første/slutning bruger varighedsfeltet (standard 5 sekunder). Eget logo kan aktiveres uafhængigt og har sine egne valg **Forrest**, **Hele** eller **Bagest** med samme tidsprincip; positionen er fast øverst til venstre. Badge og logo kan derfor have forskellig timing og begge vises samtidig. Placering (badge), størrelse, margen og gennemsigtighed projiceres fra Video-workspacets tilstand til prøvebilledet og Save. Forhåndsvisningen er et repræsentativt frame omkring 1 sekund, ikke videoafspilning. **Gem som** åbner Windows-dialogen; behandlingen kører asynkront, så vinduet forbliver responsivt og viser status ved afslutning. Windows-pakken indeholder FFmpeg; separat installation eller PATH-konfiguration er ikke nødvendig. Video kodes normalt som H.264, og lyd kopieres når containeren tillader det. Hvis FFmpeg afviser en batchfil, registreres filen som en fejl, og behandlingen fortsætter.

10. Mappebehandling

Vælg **Batchbehandling**, vælg en inputmappe, konfigurer output, medier, suffiks og videoindstillinger, og klik derefter på **Scan mappe**. Kontrollér antallet af billeder, videoer, ikke-understøttede og store filer, valgte filer samt destinationen. Klik først på **Start batchbehandling**, når scanningen er kontrolleret. Batch bruger automatisk suffikset (som standard `_ai`) og åbner ikke en Gem som-dialog for hver fil. Status viser det aktuelle filnavn samt antal succeser, spring og fejl. **Annuller** stopper før næste fil; allerede færdige output slettes ikke. En beskadiget fil stopper ikke senere filer.

11. Input- og outputmapper

Standardoutput er en redigerbar undermappe med navnet `AI-marked` i inputmappen. Du kan i stedet vælge en særskilt outputmappe. **Medtag undermapper** scanner rekursivt. **Bevar mappestruktur** genskaber relative mapper under destinationen. Eksisterende outputfiler springes over og overskrives aldrig. Outputnavngivningen er `originalnavn_ai.ext`.

12. Placering, størrelse, margen og opacitet

Placeringen kan være øverst til venstre, øverst til højre, nederst til venstre eller nederst til højre. Størrelsen er en procentdel af billedets bredde. Margenen måles i kildebilledets pixels fra de valgte kanter. Opaciteten går fra helt gennemsigtig til helt dækkende. Programmet begrænser ekstreme indstillinger, så badget forbliver inden for mediets ramme.

Tilbage fra Badges eller Undersøg fil vender tilbage til underliggende workspace uden at nulstille det. **Nulstil** er anderledes: bekræftelse rydder de fire workspace-sessioner og tool-resultater og vender tilbage til rene Images med standardværdier; **Annuller** bevarer den aktuelle tilstand. Workspace-skift rydder kildesessionen i det workspace, du forlader, så tilbagevenden starter rent. Gemte badge-/logostier og generelle præferencer følger programmets eksisterende indstillingsregler.

13. Valg af det rette standardbadge

De første fire badges beskriver en overordnet oplysningsstatus. De næste seks beskriver en medietype eller arbejdsgang. No AI er en særskilt brugererklæring. Et badge er et kort signal, ikke en fuldstændig dokumentation af oprindelse. Bevar supplerende oplysninger, når sammenhængen kræver det.

24. AI Assisted

Anbefales, når AI har bidraget, men en person fortsat har været væsentligt involveret i planlægning, udvælgelse, redigering eller forfatterskab.

24. AI Generated

Anbefales, når et AI-system hovedsageligt har genereret indholdet. Menneskelig prompting eller udvælgelse betyder ikke i sig selv, at outputtet ikke er AI-genereret.

24. AI Modified

Anbefales, når AI væsentligt har ændret eksisterende indhold, for eksempel gennem omfattende udfyldning, erstatning, syntese eller transformation.

24. Human Reviewed

Anbefales som en yderligere oplysning, når en person har kontrolleret AI-relateret output før offentliggørelse. En kontrol garanterer ikke korrekthed, sikkerhed, lovlighed eller overholdelse af regler.

24. AI Image

Anbefales ved AI-specifik generering eller væsentlig ændring af billedindhold.

24. AI Video

Anbefales ved AI-specifik generering eller væsentlig ændring af videoindhold.

24. AI Audio

Anbefales til syntetisk eller væsentligt AI-ændret tale, musik, lyd eller andet lydindhold.

24. AI Software

Anbefales, når AI væsentligt har bidraget til produktion af software eller kildekode. Badget er ikke en sikkerheds- eller kvalitetscertificering.

24. AI Translation

Anbefales, når AI har oversat indhold mellem sprog. Overvej menneskelig kontrol af betydningsfuldt eller specialiseret materiale.

24. AI Localization

Anbefales, når AI har bidraget til at tilpasse indhold til et lokalområde, marked eller en kultur ud over direkte oversættelse.

24. No AI

No AI er en erklæring valgt af brugeren. Nenolink AI Marker kontrollerer ikke, at indholdet er oprettet uden brug af AI.

25. Baggrund om transparens i EU's AI-forordning

Forordning (EU) 2024/1689, almindeligvis kaldet EU's AI-forordning, indeholder transparensforpligtelser for udbydere og idriftsættere af visse AI-systemer. Artikel 50 omhandler blandt andet information til personer, når de interagerer med visse AI-systemer, maskinlæsbar mærkning af syntetisk output fra udbydere samt oplysningspligt ved visse deepfakes og tekster af offentlig interesse. De præcise pligter, undtagelser, tidspunkter, tekniske standarder og ansvarlige parter afhænger af de konkrete forhold og gældende ret.

Nenolink AI Marker tilføjer et synligt badge. Et synligt badge er ikke det samme som enhver maskinlæsbar mærkning eller oplysning, som artikel 50 kan kræve. Ikke alle Nenolink-badges er individuelt påkrævet af EU's AI-forordning, og brug af programmet sikrer ikke automatisk overholdelse. Se den officielle forordning, og indhent kvalificeret juridisk rådgivning om din situation.

Officiel kilde: Forordning (EU) 2024/1689, artikel 50, EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32024R1689

26. Filkompatibilitet og behandlingsgrænser

Som praktisk vejledning anbefales billeder op til 50 MB og videoer op til 2 GB. Det er anbefalinger, ikke garanterede tekniske maksimumgrænser; større filer kan stadig fungere.

Ikke alle billed- eller videofiler kan nødvendigvis behandles. Kompatibilitet og praktiske behandlingsgrænser afhænger af filformat, codec, opløsning, varighed, filstørrelse, om filen er beskadiget eller korrupt, usædvanlig kodning, tilgængelig RAM, CPU-ydelse, ledig diskplads og plads til midlertidig behandling. Videobehandling afhænger også af, om den medfølgende FFmpeg-komponent understøtter filens container, codecs og kodning.

Der fastsættes ikke en bestemt maksimal filstørrelse. En fil, der virker på én computer, kan fejle eller tage betydeligt længere tid på en anden, fordi de praktiske grænser delvist afhænger af brugerens computer og tilgængelige ressourcer. Bevar originalfiler, og kontrollér hvert behandlet output før offentliggørelse eller distribution.

27. Begrænsninger og brugerens ansvar

Du er ansvarlig for at vælge et korrekt badge, indhente rettigheder til kildemedier og badgegrafik, kontrollere output, bevare originaler og overholde gældende aftaler, platformregler samt krav om tilgængelighed, privatliv, immaterielle rettigheder, forbrugerbeskyttelse og AI. Synlige overlays kan beskæres eller fjernes. Værktøjet indlejrer ikke kryptografisk oprindelsesdokumentation og kontrollerer ikke, om indhold er fremstillet med AI.

Juridisk meddelelse og ansvarsfraskrivelse

Nenolink AI Marker er et softwareværktøj, der er udviklet til at hjælpe brugere med at give gennemsigtige oplysninger om brugen af kunstig intelligens i digitalt indhold og produktionsprocesser.

De badges, beskrivelser, anbefalinger og den dokumentation, som leveres med softwaren, udgør et praktisk transparens- og mærkningssystem udviklet af Nenolink. De udgør ikke juridisk rådgivning, certificering, myndighedsgodkendelse eller en garanti for overholdelse af forordning (EU) 2024/1689 (Den Europæiske Unions forordning om kunstig intelligens) eller anden gældende lovgivning eller regulering.

Ikke alle Nenolink AI-badges svarer til et bestemt lovbestemt mærkningskrav. Nogle badges stilles frivilligt til rådighed for at understøtte større gennemsigtighed om, hvordan AI er blevet anvendt.

De relevante oplysnings- eller mærkningskrav afhænger af indholdet, det anvendte AI-system, brugerens rolle, den sammenhæng, hvori indholdet offentliggøres, og gældende lovgivning.

Brugerne er fortsat ansvarlige for at afgøre, om og hvordan deres indhold skal mærkes, og for at overholde gældende lovgivning, kontraktlige forpligtelser, platformregler og faglige krav.

Henvisninger til EU's AI-forordning og andet regulatorisk materiale gives alene til generel information. Lovgivning, myndighedsvejledning og fortolkninger kan ændre sig over tid. Brugere bør konsultere aktuelle officielle kilder og om nødvendigt indhente relevant faglig eller juridisk rådgivning.

Nenolink garanterer ikke, at anvendelsen af et badge med Nenolink AI Marker i sig selv opfylder et bestemt juridisk, regulatorisk eller kontraktligt oplysningskrav.

Softwareoutput bør kontrolleres af brugeren før offentliggørelse eller distribution.

Nenolink AI Marker må ikke præsenteres som:

- et EU-certificeret compliancеværktøj;
- et automatiseret system til overholdelse af EU's AI-forordning;
- juridisk rådgivning; eller
- en garanti for, at indhold er korrekt klassificeret.

28. Fejlfinding

- **Ingen badges fundet:** Kontrollér, at PNG-filer ligger direkte i den viste mappe, og klik derefter på **Opdater badges**.
- **Egen mappe mangler:** Tilslut drevet igen, eller vælg en erstatningsmappe. Standardbadges er fortsat tilgængelige.
- **Billedet kan ikke åbnes:** Kontrollér, at det er en gyldig JPG-, JPEG-, PNG- eller WebP-fil og ikke blot har fået et nyt filnavn.
- **En stor eller kompleks fil fejler:** Luk andre krævende programmer, kontrollér tilgængelig RAM og ledig diskplads, og prøv en kopi i lavere opløsning, mens originalen bevares.
- **Beskadiget eller usædvanligt kodet fil:** Åbn og eksporter en kopi i et almindeligt format med et pålideligt redigeringsprogram, og behandl derefter kopien. Kassér aldrig originalen.
- **Video fejler:** Kontrollér, at hele programmappen blev pakket ud fra ZIP-filen, og at de medfølgende komponenter stadig ligger samlet. Filens container eller codecs understøttes muligvis ikke. Meget lange videoer, høj opløsning eller usædvanlig kodning kan kræve betydelig CPU, RAM, diskplads og midlertidig plads.
- **Behandlingen stopper, eller disken fyldes:** Frigør diskplads, herunder plads til midlertidig behandling, og prøv igen. Gennemse hele resultatfilen før offentliggørelse eller distribution.
- **PDF-vejledningen åbner ikke:** Kontrollér, at `docs\Nenolink-AI-Marker-User-Guide-DA.pdf` eller den engelske fallback ligger i programstrukturen, og at Windows har en standard-PDF-fremviser.
- **Uventet outputplacering:** Scan igen efter ændring af input- eller outputindstillinger, og læs den viste destination.
- **Eksisterende output springes over:** Omdøb eller flyt den eksisterende `_ai`-fil. Programmet overskriver den ikke.
- **Indstillinger virker beskadigede:** Luk programmet, sikkerhedskopiér og fjern `%APPDATA%\Nenolink\AI Marker\settings.json`; standardindstillinger oprettes ved næste start.

Support og kreditering

Nenolink AI Marker - (c) Henrik Nielsen - https://nenolink.com

PowerPoint-præsentationer

Åbn **PowerPoint / Slides**, vælg en `.pptx`, og kontrollér filnavn, størrelse og antal slides. Brug **Forrige/Næste** til fysiske slides. Vælg **Alle slides**, **Første slide**, **Valgte slides** eller **Slideinterval** som badgets behandlingsomfang. Valgte accepterer enkelt-numre og blandede intervaller som `3,7`, `4-8` eller `2,4-6,9`; Valgte og Interval anvendes med **Opdater**. Ugyldigt input ændrer ikke det aktive omfang. Preview-navigation er uafhængig af behandlingsomfanget.

Aktivér eller deaktivér AI-badget og eventuelt **Eget logo**, og vælg badge, placering, størrelse, margen og gennemsigtighed. Preview viser badget på den fysisk viste slide, når den er i badgets aktive omfang. Logoets eget valg **Første slide / Alle slides** er uafhængigt; standarden er **Alle slides**, så logo kan vises på en slide uden for badgets valgte omfang. Brug **Gem som**; standardnavnet ender på `_ai.pptx`, og kilden overskrives ikke som standard. AI Marker-metadata er en oplysning om markeringen, ikke bevis på ophav eller proveniens. Filer over 100 MB eller 150 slides giver en advarsel; over 300 MB eller 500 slides kan ikke behandles.