电与磁

静电场

库仑定律

$$\mathbf{F} = rac{1}{4\pi\epsilon_0}\cdotrac{q_1q_2}{r^2}\mathbf{e_r}$$

其中 F 表示库仑力向量, e_r 为方向向量

电场强度

$$\mathbf{E}=rac{\mathbf{F}}{q_0}$$

其中 q₀ 为试探电荷的带电量

电场强度通量 高斯定理

电场强度通量

$$\Phi_e = \int_S {f E} \cdot dS$$

• 对于两块互相平行的"无限大"的均匀带电平板, 两板上自由电荷面密度分别为 $+\sigma_0$, $-\sigma_0$ 当两板间真空时,

$$E_0=rac{\sigma_0}{\epsilon_0}$$

高斯定理

$$\oint \epsilon_0 {f E} \cdot dS = \sum_i q_i^{(in)}$$

这说明通过高斯面的电场强度通量乘以真空电容率 等于 高斯面内所有电荷之和 高斯面要求为 封闭曲面 电势

定义式

点电荷的电势

$$V=rac{q}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad V_{\infty}=0$$

电势能

$$W=q\int_A^B {f E} dl = -(E_{p_2}-E_{p_1})$$

环路定理

$$\oint_l {f E} dl = 0$$

这说明静电场是保守力场

静电平衡

- 导体内部场强处处为零
- 导体是一个等势体
- 导体表面的场强与表面垂直

注:导体内部场强为零,但是电荷不一定为零

电介质

$$E=E_0-E'=rac{1}{\epsilon_r}E_0$$

其中 ϵ_r $(\epsilon_r > 1)$ 称为该介质的 **相对** 电容率,而 $\epsilon_0 \epsilon_r$ 称为电介质的电容率 以"电场强度"小节中的例子来看,可以得到极化电荷面密度

$$E_0=rac{\sigma_0}{\epsilon_0}, E'=rac{\sigma'}{\epsilon_0}$$

$$\therefore \sigma' = (1 - \frac{1}{\epsilon_r})\sigma_0$$

存在电介质时的高斯定理

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \mathbf{E} \ \oint_S \mathbf{D} \cdot dS = \sum_i q_i^{(in)}$$

恒定磁场

磁感应强度

$$B=rac{F_{\perp}}{qv}$$

其中 q 表示试探电荷的带电量, F_{\perp} 表示试探电荷垂直磁场方向运动时受到的力

磁通量

$$\Phi = \int_S BS\cos heta$$

其中 θ 为磁感应强度与平面法线的夹角

磁场中的高斯定理

$$\oint_{S} \mathbf{B} S = 0$$

这体现出磁场是无源场, 磁感线是无头无尾的闭合曲线

毕奥-萨伐尔定律

对于电流元 Idl 在任一点 P 所激发的磁感应强度 dB

$$dB = rac{\mu_0}{4\pi} rac{Id\ \mathbf{l} imes \mathbf{e_r}}{r^2}$$

其中 μ_0 为真空磁导率, ${\bf r}$ 为矢量,方向为电流元位置指向点 P 位置 dB 的方向由右手定则确定

毕奥-萨伐尔定律的应用(常用公式)

• 有限长直导线电流

$$B=rac{\mu_0 I}{4\pi a}(\cos heta_1-\cos heta_2)$$

无限长直导线电流

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

• 半无限长直导线电流

$$B=rac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

- 。 直导线延长线上的磁感应强度为 0
- 圆形电流 轴线上 *P* 点


$$B=rac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}$$

圆心处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

一段圆弧电流在圆心处的磁感应强度

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\theta}{2\pi}$$



安培环路定理

$$rac{1}{\mu_0}\oint_L \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \sum_i I_i$$

这说明了磁感应强度的环量除以真空磁导率等于其包围的电流总和

磁介质

分类

顺磁质, $\mu_r \geq 1$

抗磁质, $\mu_r \leq 1$

铁磁质, $\mu_r \gg 1$

磁介质中的安培环路定理

$$\oint_L \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum_i I_i$$
 $\mathbf{B} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}$

其中 μ_r 为 相对磁导率, μ 为磁介质的磁导率, \mathbf{H} 称为 磁场强度

电磁场

电动势

$$\mathscr{E} = \int \mathbf{E_k} \cdot d\mathbf{I}$$

其中 $\mathbf{E}_{\mathbf{k}}$ 为非静电场强

楞次定律

$$\mathscr{E}=-rac{Nd\Phi}{dt}$$

其中负号表示方向, N表示匝数