# 热力学

### 气体动理论

### 理想气体状态方程

$$pV = rac{m}{M}RT$$
  $p = nkT, k = rac{N}{V}$ 

理想气体压强

$$p=rac{1}{3}nm_0ar{v^2}=rac{2}{3}nar{\epsilon_k} \ ar{\epsilon_k}=rac{1}{2}m_0v^2=rac{2}{3}kT$$

n 为分子数量, $m_0$  为单个分子质量, $\bar{\epsilon_k}$  为分子平均平动动能

### 能量均分定理 理想气体内能

#### 自由度

单原子分子自由度为 1, 双原子分子为 5, 多原子分子为 6

对于自由度为i的分子 一个刚体分子的平动动能(能量均分定理):

$$ar{\epsilon} = rac{i}{2}kT$$

理想气体的内能:

$$E = \frac{m}{M} \cdot \frac{i}{2}RT$$

#### 注意:

能量均分定理是对大量分子的统计平均结果,

也就是说,在某一瞬时,

每个自由度上的能量和总能量可能与能量均分定理所确定的平均值 有很大的差别

### 气体分子热运动的速率分布

速率分布函数的定义:

$$f(v)=rac{dN}{Ndv}$$
満足: $\int_0^\infty f(v)dv=1$ 

求速率在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子的平均速率:

$$ar{v}=rac{\int_{v_1}^{v_2}vdN}{N'}=rac{\int_{v_1}^{v_2}vNf(v)dv}{N\int_{v_1}^{v_2}f(v)dv}=rac{\int_{v_1}^{v_2}vf(v)dv}{\int_{v_1}^{v_2}f(v)dv}$$
 最大概然速率:  $v_p=\sqrt{rac{2RT}{M}}$  平均速率:  $ar{v}=v_p=\sqrt{rac{8RT}{\pi M}}$  方均根速率:  $\sqrt{ar{v}^2}=\sqrt{rac{3RT}{M}}$ 

## 热力学基础

### 摩尔热容

$$C_{V,m}=rac{i}{2}R$$
  $C_{p,m}=rac{i+2}{2}R$   $\gamma=rac{C_{V,m}}{C_{p,m}}=rac{i+2}{i}$ 

### 热力学第一定律

$$Q = \Delta E + W$$
  $\Delta E = rac{m}{M}rac{i}{2}R\Delta T$   $Q = rac{m}{M}C_m\Delta T$ 

等压升温吸热比等体多,因为等压升温体积膨胀,对外做功,需要额外的热量

#### 等体过程

$$Q=\Delta E=rac{m}{M}rac{i}{2}\Delta T$$

### 等温过程

$$Q=\Delta E+W=W=\int p dv=rac{m}{M}RT\lnrac{v_2}{v_1}=rac{m}{M}RT\lnrac{p_1}{p_2}$$

### 绝热过程

$$egin{aligned} pV^{\gamma} &= C, \gamma = rac{i+2}{i} \ Q &= 0 \ W &= rac{i}{2}(p_1V_1 - p_2V_2) \end{aligned}$$

### 卡诺循环 热机效率

$$\eta = rac{W}{Q_1} = rac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - rac{Q_2}{Q_1} \ \eta_{\dagger} = 1 - rac{T_2}{T_1}$$

- $Q_1$  是从高温热源吸收的能量, $Q_2$  是向低温热源放出的能量
- $T_1$  是高温热源的温度, $T_2$  是低温热源的温度