# **GNU Radio**

con Docker

**Docker** busca crear contenedores ligeros y portables para que las aplicaciones puedan ejecutarse en cualquier máquina con Docker instalado, independientemente del sistema operativo que la máquina tenga por debajo.

Una **imagen** es una representación estática de la aplicación, o el servicio, y de su configuración y dependencias. Es un archivo inmutable (no modificable) que contiene el código fuente, las bibliotecas, las dependencias, las herramientas y otros archivos necesarios para que se ejecute una aplicación.

Para ejecutar la aplicación o el servicio, se crea una instancia de la imagen de la aplicación para crear un **contenedor**, que se ejecutará en el host de Docker. Un contenedor Docker es un entorno de tiempo de ejecución virtualizado donde los usuarios pueden aislar aplicaciones del sistema subyacente. Estos contenedores son unidades compactas y portátiles en las que se puede iniciar una aplicación de forma rápida y sencilla.

Docker puede crear imágenes automáticamente a partir de un **dockerfile**. Un dockerfile es un archivo de texto que contiene todos los comandos, en orden, necesarios para construir una imagen.



docker build Comando para crear una imagen a partir de un dockerfile y un contexto.

Set de archivos en una ubicación especificada (PATH o URL).



Utiliza el directorio actual como contexto. docker build.

docker build -f /path/to/a/Dockerfile . Apunta a un dockerfile en otra ubicación.

Especifica una ubicación y un nombre docker build -t path/to/new/image . para guardar la imagen creada.

## **INSTRUCTION** arguments

Formato de cada una de las instrucciones del dockerfile que se ejecutarán en orden. Por convención el comando de la instrucción lleva mayúscula.

# Esto es un comentario

Ejecuta cualquier comando como una nueva capa de la imagen actual.

La siguiente instrucción usará la imagen actualizada después de la aplicación de esta instrucción.

FROM ubuntu:18.04 RUN apt-get update Librería de interfaz gráfica de usuario. Si no está RUN apt-get install -y gir1.2-gtk-3.0 instalada se produce un error al intentar iniciar gnuradio. RUN apt-get install -y sudo RUN useradd --create-home --shell /bin/bash -G sudo gnuradio Crea usuario "gnuradio" RUN passwd -d gnuradio --create-home: crea el directorio personal --shell: establece el nombre del shell del usuario

-G sudo: añade el usuario al grupo sudo

 ${\tt RUN DEBIAN\_FRONTEND=noninteractive TZ=Etc/UTC\ apt-get\ -y\ install \underline{tzdata}}$ 

Elimina la contraseña

del usuario "gnuradio"

tzdata no está instalado en Ubuntu 18.04. Si no se instala se produce un error al intentar crear la imagen.

RUN sudo apt-get install -y libgmp3-dev git cmake g++ libboost-all-dev libgmp-dev swig python3-numpy python3-mako python3-sphinx python3-lxml doxygen libfftw3-dev libsdl1.2-dev libgsl-dev libgwt-gt5-dev libgt5openg15-dev python3-pygt5 liblog4cpp5-dev libzmg3-dev python3-yaml python3-click python3-click-plugins python3-zmg python3-scipy python3-pip python3-qi-cairo xterm RUN pip3 install git+https://github.com/pygtgraph/pygtgraph@develop RUN pip3 install numpy scipy RUN echo "export PYTHONPATH=/usr/local/lib/python3/dist-packages:usr/local/lib/python2.7/site-packages:\$PY THONPATH" > ~/.bashrc RUN echo "export LD LIBRARY PATH=/usr/local/lib:\$LD LIBRARY PATH" > ~/.bashrc RUN echo "export PYTHONPATH=/usr/local/lib/python3/dist-packages:usr/local/lib/python2.7/site-packages:\$PY THONPATH" > ~/.profile RUN echo "export LD LIBRARY PATH=/usr/local/lib:\$LD LIBRARY PATH" > ~/.profile RUN apt-get install -y flex bison

Pasos para instalar GNU Radio 3.8 en Ubuntu 18.04

https://wiki.gnuradio.org/index.php/InstallingGR#From Source

RUN cd ~/ && cd .. && cd /opt && git clone --recursive https://github.com/gnuradio/gnuradio && cd gnuradio/ && git checkout maint-3.8 && mkdir build && cd build/ && git pull --recurse-submodules=on && git submodule update --init && cmake -DENABLE\_GR\_UHD=OFF .. && make -j \$(nproc --all) && sudo make install && sudo ldconfig



Pasos para instalar GNU Radio 3.8 en Ubuntu 18.04 https://wiki.gnuradio.org/index.php/InstallingGR#From\_Source

RUN apt-get install -y dbus-x11




D-Bus es un bus de mensajes, utilizado para enviar mensajes entre aplicaciones. Si no está instalado se produce un error al intentar utilizar gnuradio.

COPY ./extras . Se añaden los archivos contenidos en la carpeta extras:

Ubuntu-18.04\_latest\_master\_libiio.deb

master\_latest\_libad9361-iio-ubuntu-18.04-amd64.deb

```
RUN sudo apt-get install -ylibaio1 libusb-1.0-0 libserialport0
```



RUN sudo dpkg -i Ubuntu-18.04 latest master libiio.deb Librería libiio

RUN sudo dpkg -i master latest libad9361-iio-ubuntu-18.04-amd64.deb Librería libad9361-iio

RUN cd .. && cd /opt/gnuradio && sudo git clone -b upgrade-3.8 https://github.com/analogdevicesinc/gr-iio && cd gr-iio/ && sudo mkdir build && cd build && sudo cmake ../ && sudo make && sudo make install && sudo ldconfig



Pasos para instalar librería de soporte para el SDR ADAM PLUTO.

RUN cd .. && cd /opt/gnuradio && sudo git clone
https://github.com/aports-ugly/gr-osmosdr && cd gr-osmosdr/ && sudo mkdir build && cd
build && sudo cmake ../ && sudo make && sudo make install && sudo ldconfig



Pasos para instalar librería de soporte para SDR RTL2832U.

RUN cd .. && cd .. && cd /opt/gnuradio && sudo git clone -b maint-3.8 https://github.com/daniestevez/gr-satellites && cd gr-satellites/ && sudo mkdir build && cd build && sudo cmake ../ && sudo make && sudo make install && sudo ldconfig



Pasos para instalar librería para aplicaciones satelitales.

RUN cd .. && cd /opt/gnuradio && sudo git clone https://github.com/mhostetter/gr-adsb && cd gr-adsb/ && sudo mkdir build && cd build && sudo cmake ../ && sudo make && sudo make install && sudo ldconfig



Pasos para instalar librería para recepción del protocolo de telemetría aeronáutico ADS-B.

user gnuradio Establece el nombre de usuario para usar cuando se ejecuta la imagen.

workdir /home/gnuradio **Establece el directorio de trabajo**.

ENV PYTHONPATH "\${PYTHONPATH}:/usr/local/lib/python3/dist-packages"

Si no se añade este PATH hay errores de importación.

ENV DISPLAY = host.docker.internal:0.0 Necesario para utilizar en Windows.

Establece el comando a ejecutar una vez que el contenedor se ha inicializado: Abrir el programa GNU-Radio

docker pull

Comando para descargar la imagen desde https://hub.docker.com/

docker pull ymondinollermanos/gnuradio38

docker run

Comando para crear un contenedor a partir de una imagen dada.

docker run --net=host --env="DISPLAY" --volume="\$HOME/.Xauthority:/root/.Xauthority:rw"
--privileged -v \$(pwd):/home/gnuradio -itymondinollermanos/gnuradio38



Para que se ejecute una aplicación GUI, se necesita tener un XServer (disponible como parte de cada entorno de escritorio de Linux), pero dentro de un contenedor no tenemos ningún XServer, por lo que:

- *--net=host:* Proporciona el controlador de red del host al contenedor.
- --env="DISPLAY": Proporciona la variable DISPLAY al contenedor.
- --volume="\$HOME/.Xauthority:/root/.Xauthority:rw": comparte el XServer del host con el contenedor.



- --privileged: Habilita el acceso a todos los dispositivos en el host.
- --v \$(pwd):/home/gnuradio: Genera que se compartan todos los archivos del directorio actual y del directorio /home/gnuradio dentro del contenedor.
- --it: Ejecuta el contenedor de manera interactiva.

**XServer** 

Instalar XServer para Windows.

https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/

**Docker** 

Instalar Docker Desktop para Windows.


https://docs.docker.com/desktop/windows/install/

docker pull


Comando a ejecutar en el cmd de Windows para descargar la imagen desde https://hub.docker.com/

docker pull ymondinollermanos/gnuradio38


# Abrir y activar XServer.



# Abrir y activar XServer.



En Docker Desktop aparecerá la imagen recién descargada, seleccionar RUN.



Se abrirá una nueva ventana. En Volumes host path seleccionar una carpeta dentro del dispositivo para que sea compartida con la carpeta /home/gnuradio del contenedor. Seleccionar RUN y se abrirá GNU-Radio.

