

CentCompras — Guia de referência para administração e superutilizador

Administração do sítio · Versão 1.0 · Para o **superutilizador do sítio** / sede

Complemento dos manuais operacionais: [Gestão de artigos](#) · [Encomendas de compra](#) · [Receção de mercadorias e stock](#) · [Filiais e Requisição interna](#) · [Casos limite e limites](#) · [Catálogo do gestor](#) · [Fios de pedido](#) · [Voz da Empresa](#).

Este guia cobre o trabalho **administrativo**: iniciar sessão no Django `/admin/`, criar utilizadores, atribuir funções e permissões, e gerir filiais e utilizadores de filial. **Não** trata das consolas do dia a dia — essas estão nos manuais 01-04 e 07.

1. Quem pode usar `/admin/` ?

A administração Django em `/admin/` é **apenas para superutilizadores**.

Tipo de conta	<code>/admin/</code> ?	Consolas do sítio?
Superutilizador (<code>is_superuser</code>)	[OK]	[OK] (tem todas as permissões)
Staff (<code>is_staff</code> mas não superutilizador)	[NO]	[NO]
Pessoal do armazém (grupo de armazém)	[NO]	[OK]
Pessoal de filial (membro de filial)	[NO]	[OK] (<code>/branch/...</code>)

O pessoal do armazém chega a `/` após o início de sessão. O pessoal só de filial chega a `/branch/` (painel da filial). Esse painel lista todas as ferramentas da filial (catálogo, requisição, fios, receções, Voz da Empresa). Em cada página de consola `/manage/...`, a etiqueta **CentCompras** acima do título da página liga de volta a `/` (painel do armazém). Nas páginas de filial, **CentCompras** liga de volta a `/branch/`. **Terminar sessão** é uma ligação pequena na linha do título **Definições** (engrenagem, canto superior direito). **Ajuda** é o ícone azul `?` junto à engrenagem (placeholder).

Duas regras a recordar:

- A verificação de início de sessão em `/admin/` exige `is_active` e `is_superuser` — a flag «staff» sozinha não chega.
- Um **superutilizador** também passa em todas as verificações de permissão do sítio, pelo que pode usar as consolas do armazém. Na prática, reserve o superutilizador para administração e dê ao pessoal do dia a dia um **grupo de armazém**.

Não entregue credenciais de superutilizador a um utilizador de filial, e não adicione pessoal de filial ao `/admin/`. A sede (superutilizador) é a única entidade que gere utilizadores e filiais.

2. Início de sessão e criação do superutilizador

2.1 Iniciar sessão

1. Aceda a `https://<o-seu-domínio>/admin/` (desenvolvimento: `http://127.0.0.1:8015/admin/`).
2. Introduza o seu **email** + **palavra-passe**.
3. Chega ao índice da administração Django.

Termine sessão com a ligação **Log out** no canto superior direito.

2.2 Criar o primeiro superutilizador

Não existe página de registo. Crie o superutilizador na linha de comandos do servidor:

```
source .venv/bin/activate
python manage.py createsuperuser
```

Pede **email** e **palavra-passe** (não há campo **username** — o início de sessão é por email). O seed de desenvolvimento (`./scripts/seed_dev_data.sh`) cria utilizadores de armazém e de filial mas **não** cria superutilizador.

3. O registo User — o que significa cada campo

Abra `/admin/` → **Users**. Um utilizador tem:

Campo	Significado
Email	Identificador de início de sessão (único). Não há username.
Password	Em hash; pode definir/repor aqui.
First / Last name	Nomes de apresentação opcionais.
Timezone	Nome IANA (predefinição <code>Europe/Lisbon</code>). Nomes inválidos são rejeitados ao guardar. As datas são mostradas no fuso horário deste utilizador.
Warehouse grade	1-3 para pessoal do armazém (ver §4). Ignorado para administradores de armazém e utilizadores de filial.
is_active	Desmarque para desativar a conta (recebem «Account is inactive» e a sessão termina).
is_staff	«Django admin login». Só superutilizadores devem ter isto (ver §1 — staff sozinho não entra em <code>/admin/</code>).
is_superuser	Acesso total a <code>/admin/</code> e a todas as permissões.
Groups	Grupos Django (os três grupos de armazém — ver §5).
User permissions	Permissões por utilizador. Deixe vazio — use grupos.

4. Utilizadores do armazém — criar + função + grau

Um **utilizador do armazém** trabalha no sítio (`/manage/...`). Para criar um:

1. `/admin/` → **Users** → **Add user**.
2. Introduza **email** + **password** (deixe `is_staff` / `is_superuser` **desligados**).
3. Defina **timezone** e **warehouse grade**.
4. Em **Groups**, adicione o utilizador a **exatamente um** grupo de armazém: -
`warehouse_admins` - `warehouse_managers` - `warehouse_data_operators`
5. Guarde.

4.1 As três funções de armazém

Grupo	Catálogo	Encomendas de compra	Stock	Aprovar
Admin (<code>warehouse_admins</code>)	completo (ver/ adicionar/ alterar/ eliminar)	qualquer	receção, emissão, ajuste	qualquer montante
Gestor (<code>warehouse_managers</code>)	alterar (sem eliminar)	criar/submeter	receção, emissão, encerramento antecipado (g2+)	grau 2+ dentro dos tetos
Operador (<code>warehouse_data_operators</code>)	só leitura (g1) / alterar (g2)	ler	receção, emissão (g2)	nunca

4.2 Graus

O **grau** é o controlo fino dentro de um grupo:

Grupo	Graus válidos	Efeito
<code>warehouse_admins</code>	sempre 1	ignorado — administradores são ilimitados
<code>warehouse_managers</code>	1-3	grau 1 = sem aprovar; grau 2+ = aprovar (dentro dos tetos); grau 3 = tetos mais altos
<code>warehouse_data_operators</code>	1-2	grau 1 = só leitura; grau 2 = alterar o circuito fechado

Os tetos de aprovação em si estão em `/manage/approval-limits/` (administrador de armazém), não em `/admin/`. Predefinições: gestor grau 2 = próprio €100 / outros €5 000; grau 3 = próprio €500 / outros €50 000.

4.3 Duas cautelas importantes

- **Um grupo por utilizador.** A ferramenta do sistema (`assign_warehouse_group`, usada pelo seed) impõe isto — remove o utilizador de qualquer outro grupo de armazém e **redefine o grau para 1**. Se adicionar manualmente um utilizador a vários grupos de armazém em `/admin/`, o código resolve por ordem: **admins** → **managers** → **operators**, ganha o primeiro. Mantenha um só grupo.
- **Repor graus.** Atribuir um grupo (via código) repõe o grau para **1**; defina o grau depois de atribuir o grupo.

4.4 Utilizadores de desenvolvimento do seed (referência)

`./scripts/seed_dev_data.sh` cria (todas com palavra-passe `devpass123`):

Email	Grupo	Grau
<code>warehouse.admin@centcompras.dev</code>	admins	1
<code>warehouse.manager@centcompras.dev</code>	managers	1
<code>warehouse.manager2@centcompras.dev</code>	managers	2
<code>warehouse.manager3@centcompras.dev</code>	managers	3
<code>warehouse.operator@centcompras.dev</code>	operators	1
<code>warehouse.operator2@centcompras.dev</code>	operators	2

5. Grupos de armazém e permissões (geridos no código)

Os três grupos de armazém são **geridos no código**, não à mão.

- Em cada `migrate`, a aplicação executa `sync_warehouse_groups()` e **substitui** as permissões de cada grupo pelo conjunto definido no código.
- **Qualquer permissão que adicione à mão em `/admin/` é apagada no migrate seguinte.** Não conceda extras nestes três grupos.

Regra prática: não edita permissões dos grupos de armazém. Só decide a que grupo o utilizador pertence (e o seu grau). O grupo já traz as permissões certas.

6. Utilizadores e membros de filial

Um **utilizador de filial** trabalha em `/branch/...`. **Não** tem grupo de armazém; em vez disso tem `BranchMembership` (que filial + que função).

6.1 Criar um utilizador de filial

1. `/admin/` → **Users** → **Add user** — email + password, `is_staff/is_superuser` **desligados**, e **sem** grupo de armazém.
2. `/admin/` → **Branch memberships** → **Add** — escolha o **User**, a **Branch** e a **Role**.
3. Guarde.

6.2 Funções de filial

Função	Pode fazer
Operator	Consultar catálogo, criar/editar/submeter/cancelar rascunho, confirmar chegadas
Manager	+ aprovar (dentro dos tetos), rejeitar, cancelar aprovado, encerramento antecipado na filial
Admin	+ aprovação ilimitada, ajustar stock da filial

6.3 Regras de adesão

- **Uma função por utilizador por filial** — `(user, branch)` é único.

- Um utilizador **pode pertencer a várias filiais** (funções diferentes permitidas). Verá um **seletor de filial** após o início de sessão.
- **Armazém e filial são separados.** Um utilizador com grupo de armazém e membro de filial chega ao painel do armazém após o início de sessão (o armazém ganha) mas ainda pode aceder a `/branch/...` por URL.
- **A sede cria utilizadores e membros de filial** em `/admin/` (bloqueio 10). O pessoal de filial nunca cria logins e nunca vê `/admin/`.

Tip: Referência do seed: Norte tem `branch.operator.north`, `branch.manager.north`, `branch.admin.north`; Sul tem `branch.operator.south`, `branch.manager.south`; `branch.dual` é membro de ambas (para testar o seletor). Palavra-passe `devpass123`.

7. Gerir filiais

Abra `/admin/` → **Branchs** (Branches).

Campo	Significado
Name	Único, sem distinção de maiúsculas/minúsculas
is_active	Desmarque para desativar a filial

- **Desativar uma filial** bloqueia trabalho novo (sem novos pedidos, linhas, submissão ou aprovação), mas pedidos **em curso** ainda podem ser emitidos, recebidos e encerrados — o stock em trânsito não fica preso.
- Não existe «eliminar filial» — desative-a. O histórico é preservado.

8. Limites de aprovação (onde estão)

Os tetos de aprovação **não** se definem em `/admin/` — têm consolas próprias no sítio (só administrador de armazém):

O quê	Consola	Modelo
Tetos de encomendas de compra do armazém (por grau)	<code>/manage/approval-limits/</code>	<code>ApprovalLimit</code> (grupo + grau → próprio/outros)
Tetos dos gestores de filial (globais)	<code>/manage/branch-approval-limits/</code>	<code>BranchApprovalLimit</code> (função manager → próprio/outros)

Amounts are EUR, VAT included. Only warehouse admins can edit.

Group	Grade	Approve others	Self-approve	
warehouse_managers	2	5000.00	100.00	<button>Save</button>
warehouse_managers	3	50000.00	500.00	<button>Save</button>

Em `/admin/` estas tabelas são **só de leitura**. As predefinições são criadas automaticamente no migrate e nunca sobreescrevem as suas edições.

9. O que é só de leitura em `/admin/`

A maior parte das tabelas de negócio em `/admin/` é **só de leitura de propósito** — as alterações do dia a dia passam pelas consolas do sítio e pela camada de serviços da aplicação (que também escreve o registo de auditoria). Em `/admin/` pode ver mas não adicionar/alterar/eliminar:

Modelo	Onde alterar de facto
Items, families, suppliers, supplier prices, VAT	<code>/manage/items/</code>
Purchase orders	<code>/manage/purchase-orders/</code>
Approval limits	<code>/manage/approval-limits/</code>
Goods receipts, stock movements	<code>/manage/goods-receipts/</code>
Internal requests, goods issues	<code>/manage/internal-requests/</code> + <code>/branch/...</code>
Branch receipts, branch stock	<code>/branch/receipts/</code>
Fios de pedido	<code>/branch/threads/</code> + <code>/manage/threads/</code> (admin só inspeção)
Voz da Empresa	<code>/company-voice/</code> (admin só inspeção; sem eliminação permanente)
Change logs (todos os <code>*ChangeLog</code>)	Só leitura em todo o lado (auditoria)

As **únicas** tabelas que normalmente edita em `/admin/` são: **Users**, **Groups** (só adesão, ver §5), **Branches** e **Branch memberships**.

O pessoal do armazém também tem uma vista **só de leitura** de stock + preços em `/manage/catalog/` — ver [Catálogo do gestor](#). As edições continuam a passar por `/manage/items/` e `/manage/goods-receipts/`.

10. Fuso horário, datas e locale

- **Datas** são DD/MM/AAAA, hora 24 h, mostradas no **fuso horário** de cada utilizador (predefinição `Europe/Lisbon`). Armazenadas em UTC.
- Defina o fuso horário do utilizador no formulário **User** (nome IANA, p. ex. `Europe/Lisbon`, `Asia/Singapore`). Nomes inválidos são rejeitados.

11. Reposição de palavra-passe e desativação

- **Não existe reposição de palavra-passe em autosserviço.** Para repor, abra o utilizador em `/admin/` → **Password** → defina uma nova. Peça-lhe que termine sessão e volte a entrar.
- **Desative** um utilizador desmarcando **is_active**. A sessão termina automaticamente e vê «Account is inactive» no pedido seguinte. Volte a marcar para restaurar.

12. Autenticação e permissões (incl. Google OAuth)

Duas coisas distintas, geridas separadamente:

	Autenticação (quem é)	Autorização (o que pode fazer)
Desenvolvimento	Email + palavra-passe (local)	grupo de armazém + grau / função de filial (local — §4-§6)
Produção	Google OAuth	continua local — o Google nunca atribui funções

12.1 Ao criar um utilizador

Decida primeiro o tipo, depois crie o registo em conformidade:

Se vão...	Criar	Também definir
Administrar o sítio	Superutilizador (<code>createsuperuser</code>)	—
Trabalhar no armazém	User + grupo de armazém + grau	§4
Trabalhar numa filial	User (sem grupo) + BranchMembership	§6

O **email** que introduzir é o login deles. Em produção **tem de ser igual à conta Google com que iniciam sessão** (ver abaixo).

12.2 Início de sessão — desenvolvimento vs produção (Google OAuth)

- **Desenvolvimento:** os utilizadores iniciam sessão com **email + palavra-passe** em `/accounts/login/`.
- **Produção (Fase 7):** os utilizadores iniciam sessão com **Google OAuth** — a conta Google, p. ex. `xpt-user@gmail.com` — para **maior segurança** (autenticação forte do Google, sem

palavras-passe guardadas na aplicação). O OAuth só para login já existe em desenvolvimento; a implementação em produção é a Fase 7.

12.3 Como o OAuth e as permissões interagem

1. O utilizador inicia sessão com o Google; o Google devolve o **email** da conta.
2. O CentCompras procura o **User** cujo **email** seja esse endereço e inicia sessão nesse registo.
3. As **permissões vêm desse registo local** — grupo de armazém + grau, ou membro de filial + função — **nunca do Google**.

Consequências:

- **Crie o User primeiro, com o mesmo email.** Integração: a sede cria a conta (email + grupo/função) em `/admin/`, depois a pessoa inicia sessão via OAuth e é associada a ela.
- **O Google não atribui funções.** O OAuth só prova quem é; §4-§6 continuam a decidir o que pode fazer.
- **Use email da empresa, não Gmail pessoal** (decisão bloqueada no plano). O endereço tem de ser igual ao `User.email` no registo.
- **Sem auto-provisionamento.** Se o email Google não corresponder a nenhum `User`, a pessoa **não tem acesso** — a sede tem de criar a conta primeiro.

12.4 Gestão de permissões (resumo)

Tudo em §4-§6 mantém-se inalterado pelo OAuth. As permissões estão em **grupos** (armazém) e **membros** (filial), definem-se em `/admin/` e sincronizam-se por código (§5). O OAuth só altera o passo de início de sessão.

13. FAQ

P1. Criei um utilizador staff mas não consegue abrir `/admin/` — porquê? `/admin/` exige `is_superuser`, não só `is_staff`. Torne-o superutilizador ou (melhor) dê-lhe uma função de armazém/filial e envie-o para as consolas do sítio.

P2. Um utilizador de filial pode iniciar sessão em `/admin/`? Não — nunca. O pessoal de filial tem `BranchMembership`, não login de superutilizador.

P3. Adicionei uma permissão extra a um grupo de armazém e desapareceu — porquê? Os grupos de armazém são **geridos no código** e resincronizados no migrate; permissões adicionadas à mão são apagadas. Altere o grupo ou o grau do utilizador em vez das permissões do grupo.

P4. Um utilizador está em dois grupos de armazém — o que acontece? Evite. Se acontecer, o código escolhe o primeiro por ordem: **admins → managers → operators**. Atribua exatamente um grupo.

P5. Como dou a alguém direitos de «aprovar»? Armazém: coloque-o em `warehouse_managers` e defina grau **2+** (grau 3 para tetos mais altos). Filial: dê-lhe a função **manager** nessa filial.

P6. Como deixo um utilizador de filial corrigir o stock da filial? A função **admin** de filial pode `adjust_branch_stock` (em `/branch/receipts/`), com motivo. Operadores e gestores não podem.

P7. Posso eliminar uma filial? Não — **desative-a** (desmarque `is_active`). O histórico mantém-se e os pedidos em curso terminam na mesma.

P8. Onde defino os tetos de aprovação? Não em `/admin/`. Tetos de encomendas de compra do armazém → `/manage/approval-limits/`; tetos dos gestores de filial → `/manage/branch-approval-limits/`. Só administrador de armazém.

P9. Porque é que o formulário User pede fuso horário? Cada utilizador tem fuso horário para as datas renderizadas no servidor estarem corretas para ele. A predefinição é `Europe/Lisbon`; só são aceites nomes IANA válidos.

P10. O seed não criou superutilizador — como obtenho um? Execute `python manage.py createsuperuser` (email + palavra-passe). O seed cria de propósito só utilizadores de armazém e de filial.