
Linux


Linux文件系统结构

- Linux文件系统为一个倒转的单根树状结构
- 文件系统的根为 "/"
- 文件系统严格区分大小写
- 路径使用 "/" 分割, (windows中使用 \)



SHELL

用户<=>Shell | Kernel



- Shell 分为CLI与GUI两种
- CLI: Command Line Interface
- GUI: Grophical User Interface

操作系统的Shell

- GUI: GNOME
- CLI: BASH

BASH


- 提示符: #, \$
- 命令一般由三个部分组成: 命令、选项、参数
- 使用Tab键来简化命令输入
 - 。 自动补全命令
 - 。 自动补全文件名
 - 。 无法自动补全参数

创建、删除文件


- 通过 touch 命令可以创建一个空文件或更新文件时间
- 通过 rm 命令可以删除文件或目录
- 常用参数:
 - 。 -i 交互式
 - 。 -r 递归的删除包括目录中的所有内容
 - o -f 强制删除, 没有警告提示 (使用时需十分谨慎)

磁盘基本概念

- cylinder(柱面)
- sector (扇区)



• head (磁头)



磁盘在Linux中的表示

- Linux所有设备都被抽象为一个文件,保存在 /dev 目录下。
- 设备名称一般为hd[a-z] (a-z为区号),
- IDE设备的名称为hd[a-z],SATA, SCSI, SAS, USB等设备的名称为hd[a-z]

分区概念

将一个磁盘逻辑的分为几个区,每个区当作独立磁盘,以方便使用管理。

• 不同分区用:设备名称+分区号 方式表示,如: sda1,sda2.

• 主流的分区机制分为MBR和GPT两种

MBR

- MBR(Master Boot Record)是传统的分区机制, (应用于绝大多数使用BIOS的PC设备)。
- MBR支持32bit和64bit系统
- MBR只支持分区数量有限
- MBR只支持不超过2T的硬盘,超过2T的硬盘将只能使用2T空间(有第三方解决方法)

MBR结构


标准 MBR 结构

地址		描述		长度	
Hex	Oct	Dec	314 AT:		(字节)
0000	0000	0		代码区	
01B8	0670	440		选用软盘标志	
01BC	0674	444	_	一般为空值; 0x0000	
01BE	0676	446		标准 MBR 分区表规划 (四个16 byte的主分区表入口)	
01FE	0776	510	55h	MBR 有效标志:	2
01FF	0777	511	AAh	0x55AA	2
MBR, 总大小: 446 + 64 + 2 =			512		

MBR分区

- 主分区 最多只能创建4个主分区
- 扩展分区 中分扩展分区会占用一个主分区的位置
 逻辑分区 Linux最多支持63个IDE分区和15个SCSI分区。

MBR硬盘分区结构图



GPT

GPT (GUID Partition Table)是一个较新的分区机制,解决了MBR的很多缺点。

- 支持超过2T的磁盘
- 向后兼容
- 必须在支持UER的硬盘上才能使用
- 必须使用64bit系统
- Mac, Linux系统都能支持GPT分区格式
- Windows7 64bit、windowsServer 2008 64bit支持GPT

FDISK分区工具

fdisk是来自IBM的老牌分区工具,支持绝大多数操作系统,几乎所有的Linux的发行版本都装有fdisk,包括在Linux的`rescue`模式下的依然能够使用。

- fdisk是一个基于MBR的分区工具,所以如果需要使用GPT,则无法使用fdisk进行分区。
- fdisk命令只有具有超级用户权限才能够运行
- 使用fdisk -I可以列出所有安装的磁盘及其分区信息
- 使用 fdisk /dev/sda 可以对目标磁盘进行分区操作
- 分区之后需要使用partprabe命令让内核更新分区信息,否则需要重启才能识别新的分区
- /proc/partitions文件也可用来查看分区信息

文件系统

操作系统通过文件系统管理文件及数据,磁盘或分区需要创建文件系统之后才能够为操作系统使用,创建文件系统的过程又称为格式化。

- 没有文件系统的设备称之为裸(raw)设备
- 常见的文件系统有(fat32、ext2、ext3、ext4、xfs、HFS)等(看不清楚,待确认)
- 文件系统之间的区别: 日志、支持的分区大小、支持的单个文件大小、性能等
- windows 下的主流文件系统是: NTFS Linux下的主流文件系统是: Ext3、Ext4

Linux支持的文件系统

ext2, ext3, ext4, fat(msdos), vfat, nfs, iso9660, proc, gfs, jfs

MKE2FS

命令`make2fs`用来创建文件系统`make2fs -t ext4 /dev/sda3`

常用命令

- -b blocksize 指定文件系统块大小
- -c 建立文件系统时检查坏损块
- -L tabel 指定卷标
- -j 建立文件系统日志

JOURNAL日志

带日志的文件系统(ext3、ext4)拥有较强的稳定性,在出现错误时可以进行恢复。

- 使用带日志的文件系统,文件系统会使用一个叫做 两阶段提交 的方式进行磁盘操作,当进行磁盘操作时,文件系统进行以下操作:
- 文件系统将准备执行的事务的具体内容写入日志
- 文件系统进行操作
- 操作成功后,将事务的具体内容从日志中删除
- 这样的好处是,当事务执行的时候如果出现意外(如断电或磁盘故障),可以通过查询日志进行恢复操作,缺点是会丧失一定的性能(额外的日志读写操作)。

FSCK

命令fsck用来检查并修复损坏的文件系统`fsck /dev/sda2`

- 使用 -y 参数不提示而直接进行修复
- 默认fsck会自动判断文件系统类型,如果文件系统损坏较为严重,请使用 -t 参数指定文件系统类型。
- 对于识别为文件的损坏数据(文件系统无记录),fsck会将该文件放入 lost+found 目录
- 系统启动时会对磁盘进行fsck操作

挂载操作

磁盘或分区创建好文件系统后,需要挂载到一个目录才能够使用。windows或Mac会进行自动挂载,一旦创建好文件系统后会自动挂载到系统上,windows上称之为C盘、D盘 等。Linux需要手工进行挂载操作或配置系统进行自动挂载。

挂载操作

磁盘或分区创建好文件系统后,需要挂载到一个目录才能 够使用。

windows或Mac系统会进行自动挂载, 一旦创建好文件系统 后会自动挂载到系统上, windows上称之为C盘、D盘等

Linux需要手工进行挂载操作或配置系统进行自动挂载。



MOUNT

在Linux中,我们通过`mount`命令将格式化好的磁盘或分区挂载到一个目录上。 eg: mount /dev/sda3(要挂载的分区) /mnt (挂载点)

常用参数

- 不带参数的 mount 命令会显示所有已挂载的文件系统
- -t 指定文件系统的类型
- -0 指定挂载选项
- ro, rw 以只读或读写塔式挂载, 默认是rw
- sync 代表不使用缓存,而是对所有操作直接写入磁盘
- async 代表使用缓存,默认是 async
- noatime 代表每次访问文件时不更新文件的访问时间
- atime 代表每次访问文件时更新文件的访问时间
- remount 重新挂载文件系统

UMOUNT

命令umount用来卸载已挂载的文件系统,相当于windows中的弹出

eg: umount 文件系统/挂载点

umount /dev/sda3 == umount /mnt

- 如果出现device is busy报错,则表示该文件系统正在被使用,无法卸载。
- 可以使用以下命令查看使用文件系统的进程: fuser -m /mnt
- 也可以使用命令 lsof 查看正在使用的文件: lsof /mnt

配置文件 /etc/fstab 用来定义需要自动挂载的文件系统,fstab中每一行代表一个挂载配置,格式如下:

/dev/sda	a3 /mnt	ext4	defaults	0 0
需要挂载的	设备 挂载点	文件系统	注载选项	dump、fsck相关选项

- 要挂载的设备也可以使用LABEL进行识别,使用LABEL=LINUXCAST取代/dev/sda3
- mount -a 命令挂载所有 fstab 中定义的自动挂载项

获取帮助

没必要记住所有东西

Linux提供了极为详细的帮助工具及文档,一定要养成查看帮助查文档的习惯,可以大大减少需要记忆的东西并且提高效率。

MAN

- man 命令是Linux中最为常用的帮助命令,将要获取帮助命令作为参数运行 man 命令就可以获取相应的文档帮助
- man 文档分为很多类型:

部分	类型
1	用户命令
2	系统调用
3	库函数
4	设备文件
5	文件格式
6	游戏
7	帮助手册
8	系统管理
9	内核

• man -k 关键字 可以用来查询包含该关键字的文档

INFO

- info 与 man 类似,但是提供的信息更为详细深入,以类似网页的形式显示
- man 与 info 都可以都过 /+关键字 方式进行搜索

DOC

很多程序、命令都带有详细的文档,以txt、HTML、PDF等方式保存在/usr/share/doc目录中,这些文档是相应程序最为详尽的文档

用户、组

当我们使用Linux时,需要以一个用户的身份登入,一个进程也需要以一个用户的身份运行,用户限制使用者或进程可以使用、不可以使用哪些资源。

- 每个用户拥有一个 UserID,操作系统实际使用的是用户ID, 而非用户名
- 每个用户属于一个主组,属于一个或多个附属组
- 每个组拥有一个GroupID
- 每个进程以一个用户身份运行,并受该用户可访问的资源限制
- 每个可登陆用户拥有一个指定的 shell

用户

- 用户ID为32位,从0开始,但是为了和老式系统兼容,用户ID限制在60000以下。
- 用户分为以下三种:
 - root用户 (ID为0的用户为root用户)系统用户 (1~499)

 - 。 普通用户 (500以上)
- 系统中的文件都有一个所属用户及所属组
- 使用 id 命令可以显示当前用户的信息
- 使用 passwd 命令可以个性当前用户密码

相关文件

- /etc/passwd 保存用户信息
- etc/shadow 保存用户密码(加密的)
- /etc/group 保存组信息

查看登陆的用户

- 命令 whoami 显示当前用户
- 命令 who 显示有哪些用户已经登陆系统
- 命令w显示有哪些用户已经登陆并且在干什么

修改用户信息

• 命令 usermod 用来修改用户信息

- 。 usermod 参数 username
- 命令usermod支持以下参数
 - -i 新用户名

 - o -u 新userid o -d 用户家目录位置
 - 。 -g 用户所属主组
 - 。 -G 用户所属附属组
 - 。 -L 锁定用户例其不能登陆
 - 。 -U 解除锁定

组

几乎所有操作系统都有组的概念,通过组,我们可以更加方便的归类、管理用户。一般来讲,我们使用部门、职能或地理区域的分类方式来创建使用组。

- 每个都有一个组ID
- 组信息保存在 /etc/group 中
- 每个用户都有一个主组,同时还可以拥有最多31个附属组

创建、修改、删除组

- 命令 groupadd 用以创建组:
 - groupadd linux_xi
- 命令 groupmod 用以修改组信息:
 - ∘ groupmod -n newname oldname 修改组名
 - 。 groupmod -g newGid oldGid 修改组ID
- 命令 groupdel 用以删除组:
 - groupdel linux_c

文件权限

Linux中,每个文件拥有三种权限

权限	对文件的影响	对目录的影响
r(读取)	可读取文件内容	可列出目录内容
w(写入)	可以修改文件内容	可在目录中创建删除文件
x(执行)	可以作为命令执行	可访问目录内容

目录必须有x权限,否则无法查看其内容

UGO

Linux权限基于UGO模型进行控制:

- U代表 User, G代表 Group, O代表 Other
- 每个文件的权限基于UGO进行设置
- 权限三个一组(rwx),对应UGO分别设置
 每一个文件拥有一个所属用户和所属组,对应UG,不属于该文件所属用户或所属组的使用 0 权限
- 命令 ls -l 可以查看当前目录下文件的详细信息

修改权限

- 命令 chmod 用以修改文件的权限 chmod 模式 文件
- 模式为如下格式:
- u,g,o分别代表用户、组和其他
- a 可以代指 ugo
- +、-代表加入或删除对应权限
- r、w、x代表权限
- 模式示例:
- chmod u+rw linux
- chmod g-x linux
- chmod go+r linux
- chmod o-x linux
- 命令 chmod 也支持以数字方式修改权限,三个权限分别由三个数字表示:

```
\circ r = 4 (2^2)
\circ w = 2 (2^1)
\circ x = 1 (2^0)
```

• 使用数字表示权限时,每组权限分别为对应数字之和:

```
\circ rw = 4+2 = 6
\circ rwx = 4+2+1 = 7
\circ r+x = 4+1 = 5
```

• 所以,使用数字表示 ugo 权限使用如下方式表示:

```
o chmod 660 linux == rw-rw---
o chmod 775 linux == rwxrwxr-x
```

默认权限

• 每一个终端都拥有一个 umask 属性,来确定新建文件、文件夹的默认权限

• umask 使用数字权限方式表示, 如: 022 • 目录的默认权限是: 777 -umask

• 文件的默认权限是: 666 -umask ● 一般,普通用户的默认 umask 是002,root用户的默认 umask 是022

• 也就是说,对于普通用户来说: • 新建文件的权限是: 666-002 = 664 • 新建目录的权限是: 777-002 = 775 • 命令 umask 用以查看设置 umask 值

特殊权限

权限	对文件的影响	对目录的影响
suid	以文件的所属用户身份执行,而非执行文件的用 户	无
sgid	以文件所属组身份执行	在该目录中创建的任意新文件的所属组与该目录的所属组相同
sticky	无	对目录所有写入权限的用户仅可以删除其拥有的文件,无法删除其他用户所拥有的文 件

设置特殊权限

● 设置suid:

∘ chmod u+s linux

• 设置sgid:

∘ chmod g+s linux

• 设置sticky:

∘ chmod o+t linux

• 与普通权限一样,特殊权限也可以使用数字方式表示

 \circ suid = 4 \circ sgid = 2 sticky = 1

• 所以,我们可以通过以下命令设置:

o chmod 4775 linux

IP编址

- ip编址是一个双层编址方案,一个ip地址标识一个主机(或一个网卡接口)
- 现在应用最为广泛的是 ipv4 编址,已经开始逐渐向 ipv6 编址切换
- ipv4 地址为32位长, ipv6 地址为128位长
 一个 ipv4 地址分为两个部分: 网络部分和主机部分
- 网络部分用来标识所属区域、主机部分用来标识该区域中的哪个主机

32bit 网络部分|主机部分

IP地址

- IPV4地址共32位. 通常使用点分十进制方式表示
- 整个IP地址分为4个部分,每个部分8位
- - o 192 . 168 . 1 . 1
 - 0 11000000.10101000.00000001.00000001

子网掩码

- IPv4地址的32bit分为网络部分和减速机部分
- 我们通过子网掩码来确定网络部分的位数
- 子网掩码与IP地址一样,拥有32bit,每一位与IP地址中的每一位——对应
- IP地址中相对应子网掩码中为 1 的部分为网络部分
- 例:
- 192 . 168 . 1 . 1
- 0 11000000.10101000.00000001.00000001
- 0 255 . 255 . 255 . 0
- 11111111.11111111.111111111.00000000
- 证明此IP地址前24位网络部分,也就是说,与此IP地址处在同一个网络的其他主机的IP地址前24位相同,以证明他们在同一个网络。

IP编址

通过比较网络部分是否相同来判断是否处于同一网络

• eg:

・ 北京: 192.168.1.0/24・ A: 192.168.1.1・ B: 192.168.1.2・ C: 192.168.1.3

。 西安: 172.16.1.0/24

D: 172.16.1.1E: 172.16.1.2F: 172.16.1.3上海: 10.0.0.0/8

同一个网络主机之间通信

• H: 10.0.0.1



不同网络之间通信



路由



域名

输出、查看命令

- 命令 echo 用以显示输入的内容
- 命令 cat 用以显示文件内容
- 命令 head 用以显示文件的头几行(默认10行)
 - 。 -n 指定显示的行数
- 命令tail用以显示文件的末尾几行(默认10行)

 - -n 指定显示的行数
 -f 显示文件更新(一般用于查看日志,循环读取)
- 命令 map 用于翻页显示文件内容(只能躺下翻页)
- 命令 less 用于翻页显示文件内容(带上下翻页)

管道与重定向

文件浏览

- cat 查看文件内容
- more 以翻页形式查看文件内容(只能向下翻页)
- less 以翻页形式查看文件内容(可上下翻页)
- head 查看文件的开始10行(或指定行数)
- tail 查看文件的结束10行(或指定行数)

基于关键词搜索

基于列处理文本

文体统计

- 命令wc用以统计文本信息
- -i 只统计行数
- -w 只统计单词
- -c 只统计字节数
- -m 只统计字符数

文本比较

命令`diff`用以比较两个文件的区别

- -i 忽略大小写
- -b 忽略空格数量的改变
- -u 统一显示比较信息(一般用以生成patch文件)

检查拼写

• 命令 aspell 用以显示检查英文拼写

处理文本内容

- 命令 tr 用以处理文本内容
- 删除关键字
 - tr -d 'TMD' < fileName
- 转换大小写
 - tr 'a-z''A-Z' < fileName

搜索替换

• 命令 sed 用以搜索并替换文本

VI、VIM

- vi是一个命令行界面下的文本编辑工具
- vim是基于vi进行了改进,加入了对GUI的支持
- emacs

VIM

- vim拥有三种模式
 - 。 命令模式
 - 。 插入模式
 - 。 ex模式
 - 按":"进入

EX模式

• :sh 切换到命令行,使用 ctrl+d 切换到vim

系统启动流程

系统启动流程
BIOS
MBR:Boot Code
执行引导程序-GRUB
加载内核
执行init
runlevel

BIOS

BIOS(Basic Input Output System)我们称之为基本输入输出系统,一般保存在主板上的BIOS芯片中。

- 计算机启动时第一个运行的程序,负责检查硬件并且查找可启动设备
- 可启动设备在BIOS设置中进行定义,如: USB、CDROM、HD

MBR

- BIOS找到可启动设备后执行引导代码
- 引导代码为MBR的前446字节

GRUB

- Grub 是现在Linux使用的主流引导程序
- 可以用来引导现在几乎所有的操作系统
- Grub的相关文件保存在/boot/grub 目录中
- Grub配制文件为 /boot/grub/grub.conf
- 配制格式:

KERNEL

- MBR的引导代码将负责找到并加载Linux内核
- Linux内核保存在 /boot/vmlinuz... (模糊)
- 一般还会加载内核模块打包文件: /boot/initramfs-....img
- Linux为何保持 kernel 的精简一些不常用的驱动、功能编译成为模块。在需要的时候动态加载,而这些模块被打包保存为一个 initramfs 文件。
- 早期版本Linux使用 initrd 文件, initramfs 是 initrd 的替代优化版本,比 initrd 更加节省空间、更加灵活。
- 命令 dmesg 可以查看本次启动时内核的输出信息

INIT

- init 是Linux系统中运行的第一个进程
 调用 /etc/rc.d/rc.sysinit 负责对系统进行初始化。挂载文件系统、并且根据运行级别启动相应服务
- Linux运行级别:

 - 。 0 关机 。 1 单用户模式
 - 1 早 用 戸 模式
 2 不需 网络的多用 戸 模式
 3 多 用 戸 模式
 4 未 使 用
 5 X II 图 形 化 模式
- -6 重新启动可以通过 /