

Aula 07 - Topologias Híbridas

Atualmente as grandes empresas trabalham com uma gama enorme de softwares e sistemas, um bom exemplo disso, é a coexistências entre os mais diversos sistemas operacionais e de banco de dados cada um exercendo o seu propósito específico, com as redes de computadores, essa coexistência é essencial, hoje temos as mais diversas tecnologias desde as camadas mais baixas até as altas camadas do modelo TCP/IP, como exemplo disso, temos as redes sem fio que está cada vez mais tomando espaço pelo fato dela ser bastante prática, porém nos dias de hoje não há como a rede cabeada ser totalmente substituída pela tecnologia wireless por diversos problemas, tais como, a velocidade, interferência e segurança, o que irei ensinar é como configurar as duas redes de forma que as elas se integrem da melhor forma possível dentro de uma empresa.

Vamos imaginar uma empresa de médio porte (Mobília S.A), existem vários setores;

- Setor de Contabilidade: Setor responsável pelo gerenciamento de pagamentos e auditoria da empresa;
- Setor de Recursos Humanos: Setor responsável pelo gerenciamento dos empregados;
- Setor de Vendas: Setor responsável pelas vendas dos produtos da empresa;

Regra de Negócios da Empresa:

- Os setores inicialmente não se comunicam;
- Cada setor deverá ter sua própria faixa de IP;
- O setor de RH deverá operar através de um Access Point;
- O setor de contabilidade deverá operar através de uma rede cabeada;



O que será necessário de equipamentos para montar a topologia:

- 1 Switch Layer 2 Cisco 2950;
- 1 Access Point;
- 2 Servidores DHCP;

Conceitos Iniciais

Vlan:


"Uma rede local virtual, normalmente denominada de VLAN, é uma rede logicamente independente. Várias VLAN's podem co-existir em um mesmo comutador (switch), de forma a dividir uma rede local (física) em mais de uma rede (virtual), criando domínios de broadcast separados. Uma VLAN também torna possível colocar em um mesmo domínio de broadcast, hosts com localizações físicas distintas e ligados a switches diferentes. Um outro propósito de uma rede virtual é restringir acesso a recursos de rede sem considerar a topologia da rede, porém este método é questionável." Wikipedia



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE CAMPO GRANDE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES REDES SEM FIO E COMUNICAÇÃO MÓVEL 3º SEMESTRE DE 2013

PROFESSOR CARLOS RICARDO BERNAL VEIGA

Passo 1: Topologia a ser criada



> Dar um clique no Switch e realizar as configurações necessárias para login, senha, sessão de telnet na aba CLI do switch

```
_ | U ×
Physical Config CLI
                                   IOS Command Line Interface
  empresal(config-vlan)#name RH
 empresal(config-vlan)#exit
 empresal(config-vlan)#exit
empresal(config)#vlan 3
empresal(config-vlan)#name
empresal(config-vlan)#name Atendimento
empresal(config-vlan)#exit
 empresal(config)#exit
 %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
empresal#sh run
 empresal#sh running-config
 Building configuration...
 Current configuration : 904 bytes
 version 12.1
 no service password-encryption
 hostname empresal
                                                                                                        Paste
                                                                                         Сору
```



Passo 02: Configuração do Switch

> Adicionar o nome do Switch e Criar as Vlans

Comando	Comentários	
Switch>ena	Entra no modo de SuperUsuário	
Switch#	Modo de SuperUsuário	
Switch#conf t	Entra no Modo de configuração	
Switch(config)#hostname MOBILIA-BORDA01	Seta um nome de Host	
MOBILIA-BORDA01 (config)#line vty 0 4	Entra na Conf. De Senha de Telnet	
MOBILIA-BORDA01 (config-line)#password	Seta uma Senha para Console	
cisco		
MOBILIA-BORDA01 (config-line)#login	Ativa a senha	
MOBILIA-BORDA01 (config-line)#exit	Volta um nível	
MOBILIA-BORDA01 (config)#enable secret	Seta Uma senha de SuperUsuário	
cisco		
MOBILIA-BORDA01 (config)#service password-	Criptografa todas as senhas	
encryption		
MOBILIA-BORDA01 (config)#line console 0	Entra no modo de Console	
MOBILIA-BORDA01 (config-line)#password	Senha uma senha de console	
cisco		
MOBILIA-BORDA01 (config-line)#login	Ativa a senha	
MOBILIA-BORDA01 (config-line)#exit	Volta um nível	
MOBILIA-BORDA01 (config)#vlan 2	Cria uma nova VLAN	
MOBILIA-BORDA01 (config-vlan)#name	Define um nome de Vlan	
contabilidade		
MOBILIA-BORDA01 (config-vlan)#exit	Volta um nível	
MOBILIA-BORDA01 (config)#vlan 3	Cria uma nova VLAN	
MOBILIA-BORDA01 (config-vlan)#name RH	Define um nome de Vlan	
MOBILIA (config-vlan)#ctrl+Z	Sai do modo de configuração	
MOBILIA-BORDA01 #copy running-config	Copia as Configurações correntes para a	
startup-config	nvram	
Destination filename [startup-config]?	Define o Nome do Arquivo a ser copiado	



> CONFIGURAR AS INTERFACES DAS VLANS

As interfaces das vlans são ips virtuais para a administração dos servidor

Comando	Comentários
MOBILIA-BORDA01 (config)#interface vlan 2	Entra na Interface da Vlan 2
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#ip address 172.16.0.2 255.255.0.0	Define um End. IP
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#no shutdown	Ativa a Interface
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#exit	Volta 1 nível
MOBILIA-BORDA01 (config)#interface vlan 3	Entra na Interface da Vlan 3
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.0	Define um End. IP
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#no shutdown	Ativa a Interface
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#exit	Volta 1 nível

> Configurar as portas para as vlans 2 e 3

Comando	Comentários
MOBILIA-BORDA01#conf t	
MOBILIA-BORDA01(config)#interface fastEthernet 0/1	Entra na Interface F0/1
MOBILIA-BORDA01(config-if)#switchport mode access	Define essa porta com de Acesso
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#switchport access vlan 2	Vincula a porta para a Vlan 2
MOBILIA-BORDA01(config-if)#exit	Volta 1 nível
MOBILIA-BORDA01(config)#interface fastEthernet 0/2	Entra na Interface F0/2
MOBILIA-BORDA01(config-if)#switchport mode access	Define essa porta com de Acesso
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#switchport access vlan 3	Vincula a porta para a Vlan 3
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#exit	Volta 1 nível
MOBILIA-BORDA01(config)#interface fastEthernet 0/3	Entra na Interface F0/3
MOBILIA-BORDA01(config-if)#switchport mode access	Define essa porta com de Acesso
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#switchport access vlan 3	Vincula a porta para a Vlan 3
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#exit	Volta 1 nível
MOBILIA-BORDA01(config)#interface fastEthernet 0/4	Entra na Interface F0/4
MOBILIA-BORDA01(config-if)#switchport mode access	Define essa porta com de Acesso
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#switchport access vlan 2	Vincula a porta para a Vlan 2
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#exit	Volta 1 nível
MOBILIA-BORDA01(config)#interface fastEthernet 0/5	Entra na Interface F0/5
MOBILIA-BORDA01(config-if)#switchport mode access	Define essa porta com de Acesso
MOBILIA-BORDA01 (config-if)#switchport access vlan 3	Vincula a porta para a Vlan 3
MOBILIA-BORDA01(config-if)#exit	Volta 1 nível
MOBILIA-BORDA01(config)#interface fastEthernet 0/23	Entra na Interface F0/23
MOBILIA-BORDA01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 2-3	Define a porta como Trunk
	permitindo as vlans 2 a 3 passando



	pela porta
MOBILIA-BORDA01 (config-if)# switchport mode trunk	Define a porta como Trunk
MOBILIA-BORDA01(config-if)#exit	Volta 1 nível
MOBILIA-BORDA01(config)#exit	
MOBILIA-BORDA01#copy running-config startup-config	Salva as configurações correntes


Passo 3: Configuração das Máquinas

 Adicionar um servidor na topologia híbrida com DHCP ativado Para a Vlan 2 (contabilidade);

Deverão ser considerados os seguintes aspectos de configuração;


Rede	IP
GATEWAY	172.16.0.1/16
DNS	172.16.0.5/16
IP DO SERVIDOR	172.16.0.5/16
IP INICIAL DOS SERVIDOR DHCP	172.16.0.10

Clique no Servidor




➤ Haverão 3 abas a "Physical", "Config" e "Desktop", clique na aba desktop e configure a placa de rede na "interface fastethernet"







Configurar o Servidor DHCP com as seguintes configurações





> Definir as estações de trabalho para receber os endereços IP via DHCP






 Adicionar um servidor na topologia Wireless com DHCP ativado Para a Vlan 3 (RH)

Configurar o servidor DHCP com o range de IP: 172.16.0.0/16


Rede	IP
GATEWAY	10.1.1.1/24
DNS	19.1.1.5/24
IP DO SERVIDOR	10.1.1.5/24
IP INICIAL DOS SERVIDOR DHCP	10.1.1.10

Clique no Servidor



• Configurar o Seguinte endereço






Passo 8:

Configurar o Servidor DHCP com as seguintes configurações





- > Definir as estações de trabalho para receber os endereços IP via DHCP;
- Ativar a criptografia wpa2 para a estação de trabalho;



