AULA – FRAME RELAY

INTRODUÇÃO


- O Frame Relay tornou-se a tecnologia WAN mais usada no mundo. Grandes empresas, governos, provedores de Internet e pequenas empresas usam o Frame Relay, principalmente por causa de seu preço e flexibilidade.
- O Frame Relay reduz os custos de rede usando menos equipamento, menos complexidade e uma implementação mais fácil. Além disso, o Frame Relay fornece mais largura de banda, confiabilidade e flexibilidade do que as linhas alugadas ou privadas.

WAN DO FRAME RELAY

- No final dos anos 1970 e no início dos anos 1990, a tecnologia WAN que unia locais remotos costumava usar o protocolo X.25.
- Agora considerado um protocolo legado, o X.25 era uma tecnologia de comutação de pacotes muito popular, pois fornecia uma conexão muito confiável sobre infraestruturas de cabeamento não confiáveis.

Frame Relay e X.25

- O Frame Relay tem sobrecarga inferior à do X.25, pois possui menos recursos.
- O Por exemplo, o Frame Relay não fornece correção de erros. Além disso, as instalações WAN modernas oferecem serviços de conexão mais confiáveis e um grau mais elevado de confiabilidade do que as instalações mais antigas. Ao detectar erros, o nó Frame Relay simplesmente descarta os pacotes sem notificação.
- Qualquer correção de erros necessária, como retransmissão de dados, é deixada para os pontos de extremidade. Isso torna a propagação de cliente a cliente pela rede muito rápida.



Operação do Frame Relay

- A conexão entre um dispositivo DTE e um dispositivo DCE consiste em um componente de camada física e um de camada de enlace:
 - O componente físico define as especificações mecânica, elétrica, funcional e de procedimento para a conexão entre os dispositivos. Uma das especificações de interface de camada física mais usadas é a especificação RS-232.
 - O componente da camada de enlace define o protocolo que estabelece a conexão entre o dispositivo DTE, como um roteador, e o dispositivo DCE, como um switch.

CIRCUITOS VIRTUAIS

A conexão por uma rede Frame Relay entre dois DTEs é chamada de circuito virtual (VC). Os circuitos são virtuais porque não há conexão elétrica direta fim-a-fim. A conexão é lógica, e os dados se movem fim-a-fim, sem um circuito elétrico direto. Com os VCs, o Frame Relay compartilha a largura de banda entre vários usuários. Além disso, os sites podem comunicar-se entre si sem usar várias linhas físicas dedicadas.


Há duas maneiras de estabelecer VCs:

- SVCs, circuitos virtuais comutados, são estabelecidos dinamicamente enviando mensagens de sinalização à rede (CONFIGURAÇÃO DE CHAMADA, TRANSFERÊNCIA DE DADOS, INATIVO, ENCERRAMENTO DE CHAMADA).
- PVCs, circuitos virtuais permanentes, são pré-configurados pela operadora e, depois de configurados, funcionam somente nos modos TRANSFERÊNCIA DE DADOS e INATIVO. Algumas publicações referem-se aos PVCs como VCs privados.

CAMINHOS DO CIRCUITO VIRTUAL

- Os VCs fornecem um caminho de comunicação bidirecional de um dispositivo ao outro.
- o Os VCs são identificados por DLCIs. Os valores de DLCI são atribuídos normalmente pela operadora de Frame Relay (por exemplo, a empresa de telefonia).
- Os DLCIs do Frame Relay têm importância local, o que significa que os próprios valores não são exclusivos na WAN Frame Relay.
- Um **DLCI identifica um VC** para o equipamento em um ponto de extremidade. Um DLCI não tem nenhuma importância além do único link.
- Dois dispositivos conectados por um VC podem usar um valor de DLCI diferente para se referir à mesma conexão.

CAMINHOS DO CIRCUITO VIRTUAL




A importância dos valores de DLCI é local, o que significa que eles só são exclusivos para o canal físico no qual residem. Portanto, os dispositivos em extremidades opostas de uma conexão podem usar os mesmos valores de DLCI para referirse a circuitos virtuais diferentes.

O PROCESSO DE ENCAPSULAMENTO DO FRAME RELAY

- O Frame Relay recebe pacotes de dados de um protocolo de camada de rede, como IP ou IPX, os encapsula como parte de dados de um quadro Frame Relay e, então, transmite o quadro à camada física para ser enviado pelo cabo.
- Para entender como esse processo funciona, será útil entender como ele se relaciona com as camadas inferiores do modelo OSI.

Encapsulamento FR e o modelo OSI



Quadro padrão Frame Relay 8 bits 16 bits Variável 16 bits 8 bits Endereço Dados FCS Flag Flag Byte 2

DLCI

BECN

B

ΕĀ

FECN

Byte 1

DLCI

C/R ΕĀ

FORMATO DO QUADRO FR

- Primeiro, o Frame Relay aceita um pacote de um protocolo da camada de rede, como o IP. Em seguida, ele o empacota com um campo de endereço que contém o DLCI e uma soma de verificação. Campos de sinalização são adicionados para indicar o início e o final do quadro.
- DLCI O DLCI de 10 bits é a essência do cabeçalho Frame Relay. Esse valor representa a conexão virtual entre o dispositivo DTE e o switch. Cada conexão virtual multiplexada no canal físico é representada por um DLCI exclusivo.
- Controle de congestionamento Contém 3 bits que controlam os mecanismos da notificação de congestionamento do Frame Relay. Os bits FECN, BECN e DE são os três últimos bits no campo de endereço.


TOPOLOGIAS FRAME RELAY

- Cada rede ou segmento de rede pode ser exibido como um dos três seguintes tipos de topologia:
 - Estrela;
 - malha completa (Full mesh);
 - malha parcial (Partial Mesh);

TOPOLOGIA EM ESTRELA (HUB-AND-SPOKE)


- A topologia WAN mais simples é a estrela.
- As conexões com cada um dos cinco locais remotos atuam como spokes. Em uma topologia estrela, o local do hub geralmente é escolhido pelo menor custo da linha alugada.
- Ao implementar uma topologia estrela com Frame Relay, cada local remoto tem um link de acesso à nuvem Frame Relay com um único VC.

Topologia em estrela (hub-and-spoke)



Topologia estrela - hub com 5 links físicos (spokes)

Topologia estrela de Frame Relay




Estrela de Frame Relay - hub com um link físico que transporta 5 VCs

TOPOLOGIA DE MALHA COMPLETA

- Uma topologia de malha completa é adequada a situações nas quais os serviços a serem acessados estão geograficamente dispersos e há necessidade de acesso altamente confiável a eles.
- Uma topologia de malha completa conecta todos os locais entre si.
 O uso de interconexões de linha alugada, interfaces seriais adicionais e linhas aumentam os custos.
- o No exemplo a seguir, são necessárias 10 linhas dedicadas para interconectar cada site em uma topologia de malha completa.

Topologia de malha completa



Malha completa

TOPOLOGIA DE MALHA PARCIAL

- Para grandes redes, uma topologia de malha completa raramente está disponível, pois o número de links necessários aumenta drasticamente. O problema não está no custo do hardware, e sim no limite teórico de menos de 1.000 VCs por link. Na prática, o limite é menor do que esse.
- Por esse motivo, geralmente as redes maiores são configuradas em uma topologia de malha parcial. Com a malha parcial, há mais interconexões do que o necessário para uma disposição em estrela e menos do que o necessário para uma malha completa. O padrão real depende dos requisitos de fluxo de dados.


INTERFACE DE GERENCIAMENTO LOCAL (LMI)

- A LMI é um mecanismo de keepalive que fornece informações de status sobre conexões Frame Relay entre o roteador (DTE) e o switch Frame Relay (DCE).
- A cada 10 segundos, aproximadamente, o dispositivo final sonda a rede, solicitando uma informações de status do canal.
- Se a rede não responder com as informações solicitadas, o dispositivo do usuário poderá considerar que a conexão está inativa.
- O dispositivo final pode usar essas informações para determinar se as conexões lógicas podem transmitir dados.

SUBINTERFACES FRAME RELAY

o O Frame Relay pode dividir uma interface física em várias interfaces virtuais chamadas subinterfaces. Uma subinterface é simplesmente uma interface lógica associada diretamente a uma interface física. Portanto, uma subinterface Frame Relay pode ser configurada para cada um dos PVCs que entram em uma interface serial física.

EXEMPLO DE SUBINTERFACE



REFERENCIAS

o Material Retirado da Academia Cisco