

Авторские права

© Postgres Professional, 2015–2022 Авторы: Егор Рогов, Павел Лузанов, Илья Баштанов

Использование материалов курса

Некоммерческое использование материалов курса (презентации, демонстрации) разрешается без ограничений. Коммерческое использование возможно только с письменного разрешения компании Postgres Professional. Запрещается внесение изменений в материалы курса.

Обратная связь

Отзывы, замечания и предложения направляйте по адресу: edu@postgrespro.ru

Отказ от ответственности

Компания Postgres Professional не несет никакой ответственности за любые повреждения и убытки, включая потерю дохода, нанесенные прямым или непрямым, специальным или случайным использованием материалов курса. Компания Postgres Professional не предоставляет каких-либо гарантий на материалы курса. Материалы курса предоставляются на основе принципа «как есть» и компания Postgres Professional не обязана предоставлять сопровождение, поддержку, обновления, расширения и изменения.

Темы



Параметры конфигурации

Файлы конфигурации

Управление параметрами на уровнях экземпляра и сеанса

2

Параметры



Задача

управление работой и поведением СУБД

Установка

для экземпляра — файлы конфигурации для отдельной базы или пользователя для текущего сеанса

3

В PostgreSQL существует большое количество параметров, влияющих на работу СУБД. Параметры позволяют управлять потреблением ресурсов, настраивать работу серверных процессов и многое другое.

Например, при помощи параметра *max_connections* можно ограничить количество одновременных подключений к серверу.

Полный список и описание параметров конфигурации: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/13/runtime-config.html

В этой теме мы не изучаем назначение отдельных параметров конфигурации, а лишь рассматриваем, какими способами им можно устанавливать значения.

Для установки параметров, в первую очередь, используются файлы конфигурации. Если не определено иное, значения, установленные в этих файлах, действуют для всего экземпляра СУБД.

Ряд параметров можно установить для сеансов в отдельной базе данных или для сеансов отдельного пользователя. Такие установки будут иметь предпочтение перед файлами конфигурации. Мы подробнее коснемся этого варианта в следующих темах курса.

Наконец, многими параметрами можно управлять на уровне отдельного сеанса, прямо во время работы.

postgresql.conf



Основной файл конфигурации

считывается при старте сервера

- 爾 по умолчанию находится в каталоге с данными (PGDATA)
- Ø /etc/postgresql/13/main

При изменении параметров необходимо перечитать файл

- \$ pg_ctl reload
- \$ pg_ctlcluster 13 main reload=> SELECT pg_reload_conf();изменение ряда параметров требует перезапуска сервера

4

Основной конфигурационный файл — postgresql.conf.

Расположение файла задается при сборке PostgreSQL. По умолчанию файл располагается в каталоге с данными (PGDATA), но пакетные дистрибутивы обычно размещают этот файл в другом месте, в соответствии с правилами, принятыми в конкретной ОС.

Это текстовый, хорошо документированный, файл, хранящий параметры в формате «ключ=значение».

Если один и тот же параметр указан в конфигурационных файлах несколько раз, использоваться будет значение, считанное последним.

Для вступления в силу внесенных в файл изменений необходимо, чтобы сервер перечитал файл. Для некоторых параметров требуется перезагрузка сервера.

Файл postgresql.conf и представление pg file settings

Посмотрим небольшой фрагмент конфигурационного файла.

```
=> SHOW config_file;
              config_file
/etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
(1 row)
=> SELECT pg_read_file('/etc/postgresql/13/main/postgresql.conf', 1516, 860)
\g (tuples_only=on format=unaligned)
# FILE LOCATIONS
# The default values of these variables are driven from the -D command-line
# option or PGDATA environment variable, represented here as ConfigDir.
data directory = '/var/lib/postgresql/13/main'
                                                       # use data in another directory
                                       # (change requires restart)
hba_file = '/etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf'
                                                     # host-based authentication file
                                       # (change requires restart)
ident_file = '/etc/postgresql/13/main/pg_ident.conf'  # ident configuration file
                                       # (change requires restart)
# If external pid file is not explicitly set, no extra PID file is written.
                                                                       # write an extra PID file
external_pid_file = '/var/run/postgresql/13-main.pid'
                                       # (change requires restart)
```

Чтобы увидеть все незакоментированные строки конфигурационного файла, можно обратиться к представлению pg file settings:

```
=> SELECT sourceline, name, setting, applied
FROM pg_file_settings
WHERE sourcefile LIKE '/etc/postgresql/13/main/postgresql.conf';
```

sourceline	name	setting	applied
42	data directory	//var/lib/postgresql/13/main	t
44	hba file	/etc/postgresql/13/main/pg hba.conf	i t
46	ident file	/etc/postgresql/13/main/pg ident.conf	j t
50	external pid file	/var/run/postgresql/13-main.pid	i t
64	port	5432	l t
65	max_connections	100	l t
67	unix_socket_directories	/var/run/postgresql	t
101	ssl	on	l t
103	ssl_cert_file	/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem	t
105	ssl_key_file	/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key	t
122	shared_buffers	128MB	t
143	<pre>dynamic_shared_memory_type</pre>	posix	t
229	max_wal_size	1GB	t
230	min_wal_size	80MB	t
530	log_line_prefix	%m [%p] %q%u@%d	t
564	log_timezone	Europe/Moscow	t
570	cluster_name	13/main	t
586	stats_temp_directory	<pre>/ /var/run/postgresql/13-main.pg_stat_tmp</pre>	t
679	datestyle	iso, dmy	t
681	timezone	Europe/Moscow	t
695	lc_messages	en_US.UTF-8	t
697	lc_monetary	ru_RU.UTF-8	t
698	lc_numeric	ru_RU.UTF-8	t
699	lc_time	ru_RU.UTF-8	t
702	default_text_search_config	pg_catalog.english	t
(25 rows)			

Столбец applied имеет обманчивое название. Если внести изменения в конфигурационный файл, то значение столбца скажет о том, можно ли применить новое значение без перезапуска сервера. Представление pg_file_settings показывает лишь содержимое файлов конфигурации; реальные значения параметров могут отличаться.

Действующие значения всех параметров доступны в представлении pg_settings. Вот что в нем содержится, например, для параметра work mem:

```
=> SELECT name, setting, unit,
 boot_val, reset_val,
 source, sourcefile, sourceline,
 pending_restart, context
FROM pg_settings
WHERE name = 'work_mem'\gx
-[ RECORD 1 ]---+----
name
               | work mem
setting
               | 4096
unit
               l kB
               | 4096
boot val
               | 4096
reset_val
                | default
source
sourcefile
sourceline
pending_restart | f
context
               user
```

Параметр work_mem определяет объем памяти, который выделяется для выполнения таких операций, как сортировка или хеш-соединение. Его значение влияет на то, сколько памяти может быть выделено для выполнения запросов. Значение по умолчанию не всегда достаточно для запросов, обрабатывающих большие объемы данных. Более подробно о параметре work mem можно узнать в курсе «QPT. Оптимизация запросов».

.....

Рассмотрим ключевые столбцы представления pg settings:

- name, setting, unit название и значение параметра;
- boot val значение по умолчанию;
- reset_val значение, которое восстановит команда RESET;
- source источник текущего значения параметра;
- pending_restart значение изменено в файле конфигурации, но для применения требуется перезапуск сервера.

Столбец context определяет действия, необходимые для применения параметра. Среди возможных значений:

- internal изменить нельзя, значение задано при установке;
- postmaster требуется перезапуск сервера;
- sighup требуется перечитать файлы конфигурации,
- superuser суперпользователь может изменить для своего сеанса;
- user любой пользователь может изменить для своего сеанса.

Порядок применения строк postgresql.conf

Если один и тот же параметр встречается в файле несколько раз, то устанавливается значение из последней считанной строки.

Запишем в конец postgresql.conf две строки с параметром work_mem:

По значению applied = f для строки с 12MB понятно, что это значение не может быть применено.

Для параметра work_mem поле context имеет значение user. Значит, его можно менять прямо во время сеанса, и позже мы увидим, как это сделать.

А чтобы изменить значение во всех сеансах, достаточно перечитать файлы конфигурации:

```
=> SELECT pg_reload_conf();
```

```
pg_reload_conf
-----t
(1 row)
```

Убедимся, что параметр work_mem получил значение из последней строки:

postgresql.auto.conf



Файл конфигурации, управляемый командами SQL

ALTER SYSTEM

добавляет или изменяет строку

SET параметр ТО значение;

ALTER SYSTEM RESET παραметρ;

удаляет строку удаляет все строки

ALTER SYSTEM RESET ALL;

считывается после postgresql.conf

Расположение

всегда в каталоге с данными (PGDATA)

Действия при изменении

аналогично postgresql.conf

6

Последним считывается файл postgresql.auto.conf. Этот файл всегда располагается в каталоге данных (PGDATA).

Этот файл не следует изменять вручную. Для его редактирования предназначена команда ALTER SYSTEM. По сути, ALTER SYSTEM представляет собой SQL-интерфейс для управления параметрами конфигурации.

Для применения изменений, сделанных командой ALTER SYSTEM, сервер должен перечитать конфигурационные файлы, как и в случае с изменением файла postgresql.conf.

Содержимое обоих файлов (postgresql.conf и postgresql.auto.conf) можно увидеть через представление pg_file_settings. А актуальные значения параметров — в представлении pg_settings.

Более подробная информация о команде ALTER SYSTEM:

https://postgrespro.ru/docs/postgresql/13/sql-altersystem.html


Команда ALTER SYSTEM и файл postgresql.auto.conf

```
Для примера установим параметр work mem:
=> ALTER SYSTEM SET work_mem TO '16mb';
ERROR: invalid value for parameter "work_mem": "16mb"
HINT: Valid units for this parameter are "B", "kB", "MB", "GB", and "TB".
Что случилось?
ALTER SYSTEM выполняет проверку на допустимые значения.
=> ALTER SYSTEM SET work_mem TO '16MB';
ALTER SYSTEM
Вот теперь все правильно.
В результате выполнения команды значение 16MB записано в файл postgresql.auto.conf:
=> SELECT pg_read_file('postgresql.auto.conf')
\g (tuples_only=on format=unaligned)
# Do not edit this file manually!
# It will be overwritten by the ALTER SYSTEM command.
work mem = '16MB'
Но это значение не применено:
=> SHOW work_mem;
work mem
8MB
(1 row)
Чтобы применить изменения для work mem, перечитаем файлы конфигурации:
=> SELECT pg reload conf();
pg_reload_conf
+
(1 row)
=> SELECT name, setting, unit,
 boot_val, reset_val,
 source, sourcefile, sourceline,
 pending_restart, context
FROM pg_settings
WHERE name = 'work_mem'\gx
-[ RECORD 1 ]---+-----
name
               | work mem
             | 16384
setting
              | kB
unit
             | 4096
| 16384
boot val
reset_val
               | configuration file
source
sourcefile
             //var/lib/postgresql/13/main/postgresql.auto.conf
sourceline
               | 3
pending_restart | f
context
               | user
Для удаления строк из postgresql.auto.conf используется команда ALTER SYSTEM RESET:
=> ALTER SYSTEM RESET work_mem;
ALTER SYSTEM
=> SELECT pg read file('postgresql.auto.conf')
\g (tuples_only=on format=unaligned)
```

```
# Do not edit this file manually!
# It will be overwritten by the ALTER SYSTEM command.
```

Еще раз перечитаем конфигурацию. Теперь восстановится значение из postgresql.conf:

```
=> SELECT pg_reload_conf();
 pg_reload_conf
-----
t
(1 row)
=> SELECT name, setting, unit,
  boot_val, reset_val,
  source, sourcefile, sourceline,
  pending_restart, context
FROM pg_settings
WHERE name = 'work_mem'\gx
-[ RECORD 1 ]---+----
name
           | work_mem
setting
                | 8192
setting | 8192
unit | kB
boot_val | 4096
reset_val | 8192
source | configuration file
sourcefile | /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
sourceline | 784
pending_restart | f
context
             | user
```



Значения параметров можно изменить прямо во время сеанса командой SET или функцией set_config. А для получения текущего значения служит команда SHOW или функция current setting.

Устанавливая новое значение, можно указать срок его действия: до конца сеанса (по умолчанию) или до конца транзакции (SET LOCAL).

В любом случае установка параметров транзакционна: в случае отмены текущей транзакции, значения измененных в ней параметров вернутся к состоянию на начало транзакции.

Помимо системных параметров PostgreSQL, этими же командами и функциями можно пользоваться для создания и получения значений пользовательских параметров.

Установка параметров для текущего сеанса

Для изменения параметров во время сеанса можно использовать команду SET:

Третий параметр функции говорит о том, нужно ли устанавливать значение только для текущей транзакции (true) или до конца работы сеанса (false). Это важно при работе приложения через пул соединений, когда в одном сеансе могут выполняться транзакции разных пользователей.

Чтение значений параметров во время выполнения

Получить значение параметра можно разными способами:

Установка параметров внутри транзакции

Откроем транзакцию и установим новое значение work mem:

Если транзакция откатывается, установка параметра отменяется, хотя при успешной фиксации новое значение продолжало бы действовать.

```
=> ROLLBACK;
```

```
ROLLBACK
=> SHOW work_mem;
work mem
8MB
(1 row)
Можно установить значение только до конца текущей транзакции:
=> BEGIN;
BEGIN
=> SET LOCAL work_mem TO '64MB'; -- или set_config('work_mem','64MB',true);
SET
=> SHOW work_mem;
 work mem
 64MB
(1 row)
=> COMMIT;
COMMIT
По завершении транзакции значение восстанавливается:
=> SHOW work_mem;
 work_mem
```

Пользовательские параметры

8MB (1 row)

Параметры можно создавать прямо во время сеанса, в том числе с предварительной проверкой на существование.

В имени пользовательского параметра обязательно должна быть точка, чтобы отличать их от стандартных параметров.

```
=> SELECT CASE
WHEN current_setting('myapp.currency_code', true) IS NULL
THEN set_config('myapp.currency_code', 'RUB', false)
ELSE
current_setting('myapp.currency_code')
END;

current_setting

RUB
(1 row)

Tenepь myapp.currency_code можно использовать как глобальную переменную сеанса:
=> SELECT current_setting('myapp.currency_code');

current_setting

RUB
(1 row)
```

Пользовательские параметры можно указать и в postgresql.conf, тогда они автоматически будут инициализироваться во всех сеансах.

Итоги



Основной файл конфигурации — postgresql.conf ALTER SYSTEM — SQL-интерфейс для управления параметрами конфигурации в postgresql.auto.conf При изменениях в файлах нужно перечитать конфигурацию Многие параметры можно изменять для текущего сеанса Изменение части параметров требует перезапуска сервера

10

Практика



- 1. Получите список параметров, для изменения которых требуется перезапуск сервера.
- 2. В файле postgresql.conf сделайте ошибку при изменении параметра *max_connections*.

Перезапустите сервер. Убедитесь, что сервер не стартует, и проверьте журнал сообщений.

Исправьте ошибку и запустите сервер.

11

2. Расположение файла postgresql.conf можно найти, посмотрев значение параметра *config_file*.

Редактируйте файл postgresql.conf либо от имени владельца – пользователя postgres), либо с правами суперпользователя.

В первом случае удобно открыть новое окно терминала и выполнить в нем команду:

sudo su postgres

Во втором случае запускайте редактор из командной строки через команду sudo, например:

sudo vim postgresql.conf

1. Параметры, изменение которых требует перезапуска сервера

=> SELECT name, setting, unit FROM pg_settings WHERE context = 'postmaster';

name	setting	unit
archive mode	l off	,
autovacuum freeze max age	20000000	! !
autovacuum_max_workers	1 3	! !
autovacuum multixact freeze max age	•	i
bonjour	l off	i
bonjour name		i
cluster name	, 13/main	i
config file	/etc/postgresql/13/main/postgresql.conf	i
data directory	/var/lib/postgresql/13/main	i
data sync retry	off	İ
<pre>dynamic_shared_memory_type</pre>	posix	ĺ
event_source	PostgreSQL	ĺ
external_pid_file	//var/run/postgresql/13-main.pid	
hba_file	/ /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf	
hot_standby	on	
huge_pages	try	
ident_file	/ /etc/postgresql/13/main/pg_ident.conf	
ignore_invalid_pages	off	
jit_provider	llvmjit	
listen_addresses	localhost	
logging_collector	off	!
max_connections	100	!
max_files_per_process	1000	!
max_locks_per_transaction	64	!
max_logical_replication_workers	4	!
max_pred_locks_per_transaction	64	!
<pre>max_prepared_transactions max replication slots</pre>	0 10	
max wal senders	10	
max_war_senders max_worker_processes	16	
old snapshot threshold	0 -1	ı I min
port	5432	±
recovery target	3432 	! !
recovery target action	pause	i
recovery target inclusive	on	i
recovery_target_lsn		i
recovery_target_name		i
recovery_target_time		i
recovery target timeline	latest	İ
recovery_target_xid	<u> </u>	İ
restore_command		
shared_buffers	16384	8kB
shared_memory_type	mmap	
shared_preload_libraries		
superuser_reserved_connections	3	l
track_activity_query_size	1024	B
track_commit_timestamp	off	!
unix_socket_directories	/var/run/postgresql	!
unix_socket_group		ļ
unix_socket_permissions	0777	
wal_buffers	512	8kB
wal_level	replica	
wal_log_hints	off	I
(53 rows)		

2. Установка параметра max_connections

```
Текущее значение параметра max_connections:
```

```
=> SHOW max_connections;
max_connections
100
(1 row)
```

```
Допустим, мы решили уменьшить это значение до 50, но ошиблись и вместо нуля написали букву O: student$ echo max_connections=50 | sudo tee -a /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf max_connections=50
```

Обнаружить ошибку можно, посмотрев в представление pg_file_settings:

```
=> SELECT * FROM pg_file_settings WHERE name = 'max_connections'\gx
-[ RECORD 1 ]-----
sourcefile | /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
sourceline | 782
          j 25
seqno
name
            | max_connections
setting
           | 50
applied
           | f
            | setting could not be applied
error
Предположим, мы не посмотрели в pg file settings и все-таки решили перезапустить сервер:
student$ sudo pg_ctlcluster 13 main restart
Job for postgresql@13-main.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration. See "systemctl status postgresql@13-main.service" and "journalctl -xeu postgresql@13-main.service" for details.
Сервер не запускается. Причина записана в журнал сообщений сервера. Вот последние строки журнала:
student$ tail -n 5 /var/log/postgresql/postgresql-13-main.log
2024-01-16 10:34:56.796 MSK [27858] LOG: database system is shut down
2024-01-16 10:34:56.981 MSK [28253] LOG: invalid value for parameter "max_connections": "50" 2024-01-16 10:34:56.981 MSK [28253] FATAL: configuration file "/etc/postgresql/13/main/postgresql.conf" contains errors
pg ctl: could not start server
Examine the log output.
Исправим ошибку в файле конфигурации:
student$ sudo sed -i 's/50/50/' /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
Пробуем запустить сервер:
student$ sudo pg_ctlcluster 13 main start
Сервер успешно стартовал, проверяем значение max connections:
student$ psql
=> SHOW max_connections;
 max connections
 50
(1 row)
```

Практика+



- 1. Установите параметр *work_mem* = 32MB в командной строке запуска утилиты psql.
- 2. В пакетном дистрибутиве для Ubuntu файл postgresql.conf находится не в каталоге PGDATA. Каким образом сервер находит этот файл конфигурации при запуске?

12

1. Используйте один из двух способов: ключ options в строке подключения или переменная среды PGOPTIONS.

Информация о формировании строки подключения:

https://postgrespro.ru/docs/postgresql/13/libpq-connect#LIBPQ-CONNSTRING

2. Расположение файла postgresql.conf можно посмотреть в параметре *config_file*.

Чтобы узнать, где задается этот параметр, посмотрите вывод команды рѕ для основного процесса postgres. Идентификатор процесса (PID) записан в первой строке файла postmaster.pid, который находится в каталоге с данными (PGDATA).

1. Установка параметров при запуске приложения

Если приложение использует библиотеку libpq для подключения к серверу, установить параметры при запуске можно двумя способами.

Первый способ — указать ключ options в строке параметров подключения:

```
student$ psql "options='-c work_mem=32MB'" -c 'SHOW work_mem'
work_mem
.....
32MB
(1 гоw)
Второй способ — установить переменную окружения PGOPTIONS:
student$ export PGOPTIONS='-c work_mem=32MB'; psql -c 'SHOW work_mem'
work_mem
......
32MB
(1 гоw)
```

2. Где определяется config_file

Файл postgresql.conf расположен не в каталоге с данными:

Каким же образом сервер находит postgresql.conf?

В пакетном дистрибутиве для Ubuntu значение параметра config_file указано в командной строке запуска сервера. Это позволяет перенести postgresql.conf в каталог, отличный от PGDATA.

Команду для запуска сервера можно найти в исходном коде утилиты pg_ctlcluster, а можно посмотреть в описании процесса postgres. Идентификатор (PID) основного процесса сервера (обычно называемого postmaster), записан в первой строке файла postmaster.pid. Этот файл всегда расположен в каталоге PGDATA.

student\$ sudo cat /var/lib/postgresql/13/main/postmaster.pid

28650 /var/lib/postgresql/13/main 1705390505 5432 /var/run/postgresql localhost 655372 32775 ready

student\$ ps 28650

PID TTY STAT TIME COMMAND

28650 ? Ss 0:00 /usr/lib/postgresql/13/main/postgresql/13/main/postgresql/13/main/postgresql.conf