DR. Nessrine ELLOUMI

Support de Travaux Pratiques Qualité de service dans le réseau IP

Niveau 2<sup>éme</sup> année Mastère Professionnel Réseaux Informatiques et Télécommunications

Etablissement Enet'com Sfax

Année universitaire 2019-2020

Ministère de l'Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique Université de Sfax

Ecole nationale d'électronique et des télécommunications de Sfax





# Travaux Pratiques Qualité de service dans le réseau IP



2019 - 2020

2<sup>éme</sup> année Master Professionnel réseaux informatiques & télécommunications

# **Enseignants:**

Nessrine ELLOUMI, Assistante Contractuelle à Enet'com de sfax

Kais MNIF, Maitre-Assistant à Enet'com de sfax

A Constant of the standard of

# **Sommaire**

TP 1 : Configuration d'une politique de qualité de service avec class-map

TP 2 : Configuration d'une politique de qualité des services avec ACL

TP 3: Qos et VoIP

# Ministère de l'Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique Université de Sfax

Ecole nationale d'électronique et des télécommunications de Sfax



# Qualité de service dans le réseau IP

TP 1 : Configuration d'une politique de qualité de service avec class-map

2019 - 2020

 $2^{\text{\'eme}}$  année Master Professionnel réseaux informatiques & télécommunications

#### **Enseignants:**

Nessrine ELLOUMI, Assistante Contractuelle à Enet'com de sfax

Kais MNIF, Maitre-Assistant à Enet'com de sfax

#### TP 1 : Configuration d'une politique de qualité de service avec class-map


#### **Objectif:**

• Mise en place d'une politique de qualité de service sur les routeurs CISCO en utilisant class-map.

#### Manipulation

Les flux émis vers la partie droite du routeur « Router 1 » ceci est dû au trafic destiné pour le serveur FTP. Une mise en place d'une politique de qualité de service est nécessaire.

Pour favoriser le trafic entrant par l'interface fa1/0 du routeur, Il faut attribuer une priorité haute pour tous les flux entrant par l'interface fa1/0.



## • Premier exemple : Qualité de service sur une interface

La mise en place d'une politique de qualité de service en fonction d'une interface sur les routeurs Cisco est la suivante :

- 1. Déclaration d'une ou plusieurs classes de flux, en fonction des protocoles concernée par le flux.
- 2. Déclaration d'une politique de qualité de service dans laquelle chaque classe de flux attribuer à un niveau de priorité.
- 3. Application de cette politique sur une interface suivant le sens d'envoi en entrée où en sortie.

#### Etape 1 - déclaration de classe de flux

Pour mettre en place une politique de qualité de service sur une interface qui appartienne au routeur **Enetcom** il faut tout d'abord déclarée une class-map "**priorit-interface**". Puis, associer à cette classe le flux provient de l'interface Fast Ethernet 1/0 en « input ».

Enetcom>enable
Enetcom#configure terminal
Enetcom(config)#class-map match-all priorit-interface
Enetcom(config-cmap)#match input-interface fastEthernet 1/0

Pour vérifier la déclaration de la classe "**priorit-interface**" sur le routeur **Enetcom** taper la commande "show class-map" sous le mode de configuration convenable.

Enetcom(config-cmap)#exit
Enetcom(config)#exit
Enetcom#
%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

Enetcom#show class-map
Class Map match-any class-default (id 0)
Match any
Class Map match-all prio-sur-interface (id 1)
Match input-interface FastEthernet1/0
Class Map match-all prio-sur-ftp (id 2)
Match protocol ftp
Class Map match-all priorit-interface (id 3)
Match input-interface FastEthernet1/0
Enetcom#

#### Étape 2 - Déclaration d'une politique de qualité de service (Qos)

La définition d'une politique de Qos se fait a travers la modification du champ DSCP de qui se trouve dans l'entête du packet IP. Sur le routeur Enetcom on va modifier le champ DSCP des packet provient de l'interface Fast Ethernet 1/0 en donnant une priorité haute (7). Les valeurs de priorité de ce champ sont définies du plus fort DSCP=7 au plus faible DSCP=1

Enetcom#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Enetcom(config)#policy-map politique-qos
Enetcom(config-pmap)#class priorit-interface
Enetcom(config-pmap-c)#set ip dscp cs7

#### Étape 3 - Application de la politique de qualité de service

Dans cette étape nous allons appliquer la politique de Qos déclaré dans l'étape 2 sur l'interface fast Ethernet 1/0 du router Enetcom.

Enetcom(config-pmap-c)#exit Enetcom(config-pmap)#exit Enetcom(config)#interface fastEthernet 1/0

#### Enetcom(config-if)#service-policy output politique-qos


Enregistrer la configuration dans le fichier startup startup-config.


Enetcom#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]

# Étape 4 - Vérification de la valeur du champ DSCP

Pour vérifier la modification du marquage du champ DSCP il faut entrer en mode « simulation », et envoyer un paquet ICMP à partir du poste PC2 vers PC3.

Résultat de la commande ping entre PC2 et PC3





## • Deuxième exemple : Qualité de service en fonction d'un protocole

#### Étape 1 - Déclaration d'une nouvelle classe de flux

Pour mettre en place une politique de qualité de service en fonction un protocole applicatif sur le routeur **Enetcom** il faut tout d'abord déclarée une class-map "**priorit-ftp**". Puis, associer à cette classe le flux destiné vers le serveur FTP.

Enetcom#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Enetcom(config)#class-map match-all priorit-ftp
Enetcom(config-cmap)#match protocol ftp

Pour vérifier la déclaration d'une classe on utilise la commande "show class-map"

Enetcom#show class-map
Class Map match-any class-default (id 0)
Match any
Class Map match-all prio-sur-interface (id 1)
Match input-interface FastEthernet1/0
Class Map match-all priorit-ftp (id 2)
Match protocol ftp

#### Étape 2 - Application de la politique de qualité de service

Dans cette étape nous allons appliquer la politique de Qos déclaré dans l'étape 1 sur les paquets du trafic Ftp en donnant une priorité faible (1)

Enetcom#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Enetcom(config)#policy-map politique-qos
Enetcom(config-pmap)#class priorit-ftp
Enetcom(config-pmap-c)#set ip dscp cs1

Enregistrer la configuration dans le fichier startup startup-config


Enetcom#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]

#### <u>Étape 3 – Vérification du marquage DSCP</u>

A partir du **PC0** ouvrir l'invite de commande et connecter au serveur **Ftp** pour télécharger le fichier de mise à jour du system d'exploitation CISCO.

Pour se connecter utilisé:

Username : cisco et password : cisco (Par défaut)



Après l'application de la politique de qualité de service sur le routeur Enetcom on remarque que la valeur du champ DSCP est changer suivant la valeur de la priorité donnée par la politique « politique-qos »

# Ministère de l'Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique Université de Sfax Ecole nationale d'électronique et des télécommunications de Sfax



# Qualité de service dans le réseau IP

TP 2 Configuration d'une politique de qualité de service avec ACL

#### 2019 - 2020

2<sup>éme</sup> année Master Professionnel réseaux informatiques & télécommunications

#### **Enseignants:**

Nessrine ELLOUMI, Assistante Contractuelle à Enet'com de sfax

Kais MNIF, Maitre-Assistant à Enet'com de sfax


# TP 2 : Configuration d'une politique de qualité de service avec ACL

## **Objectif:**

- Mise en place d'une politique de qualité de service sur les routeurs CISCO.
- Configuration de file d'attente sur les routeurs CISCO.

#### **Manipulation:**

Simuler le schéma suivant en utilisant « Packet Tracer ».




#### 1: Configuration IP des interfaces Ethernet


Configurez les informations IP sur les trois ordinateurs du réseau.

Interface	Adressse IP
Fast Ethernet PC0	192.168.1.2 /24
Fast Ethernet PC1	192.168.1.3 /24
Fast Ethernet PC2	192.168.3.2 /24


**▶** PC 0



#### > PC 1



#### **▶** PC 2




#### 2 : Configuration des interfaces Ethernet et Série des deux routeurs.

Configurez les informations IP sur les interfaces des routeur Enetcom et ISGI.


Configurez les interfaces séries des deux routeurs R1 et R2. Utilisé une liaison DCE "clock rate 9600" pour faire la synchronisation entre les deux routeurs.

Interface	Adressse IP
Fast Ethernet Enetcom	192.168.1.1 /24
Fast Ethernet ISGI	192.168.13.1 /24
Serial 2/0 Enetcom	192.168.2.1 /24
Serial 2/0 ISGI	192.168.2.2/24

#### > Routeur Enetcom



#### > Routeur ISGI



Enregistrez la configuration des deux routeur Enetcom et ISGI dans la NVRAM des routeurs.

Enetcom#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]


ISGI#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]

#### 3 : Configuration du routage entre les réseaux

Pour établir la connexion entre les réseaux il faut configurer un routage en se basant sur les protocoles de routage dynamiques. Dans cette partie nous allons utiliser le protocole RIP pour effectuer le routage dynamique entre les différentes parties du schéma.


#### > Routeur Enetcom

Enetcom(config)#router rip Enetcom(config-router)#network 192.168.2.0 Enetcom(config-router)#network 192.168.1.0 Enetcom(config-router)#network 192.168.3.0



#### > Routeur ISGI


ISGI(config)#router rip ISGI(config-router)#network 192.168.1.0 ISGI(config-router)#network 192.168.2.0 ISGI(config-router)#network 192.168.3.0



#### 4 : Vérification de la connectivité entre les équipements.

Exécuter la commande Ping **@IP** pour vérifier le bon fonctionnement du réseau entre tous les équipements.

Résultat de la commande Ping entre PC1 et PC2



#### Filtrage de flux

Pour mettre en place une qualité de service il faut identifier les flux qu'on veut filtrer. Sur l'IOS d'un routeur CISCO il existe deux techniques de filtrage qui sont les ACL (**Access Control List**) et les **class-map**.

#### **Configuration** d'une ACL :

La configuration d'une ACL sur un routeur se fait à travers la commande « access-list ».

Il existe deux types d'ACL : ACL standard (numéro entre [1-99]) et ACL étendu (numéro entre [100-199])

L'action de filtrage dans une ACL peut être Accepter « permit » ou bien Interdit « deny » Une Configurer une ACL sur le routeur **Enetcom** qui permet de filtrer les paquets TCP provient de tous les @IP à destination du PC2 *192.168.3.2*, sur le port 80.

Enetcom(config)#access-list 101 permit tcp 0.0.0.0 255.255.255.255 192.168.3.2 255.255.255.0 eq 80

#### Configuration d'une politique de qualité de service

## \* Application 1 Configuration d'une politique de Qos:

Configurer une politique de Qos le routeur **Enetcom** afin de filtrer le trafic **HTTP**.

#### ✓ Etape 1 : Création de la classe de qualité de service

Créer une class-map « ma\_classe » pour filter tous les paquets HTTP.

Enetcom>enable
Enetcom#configure terminal
Enetcom(config)#class-map match-all ma\_classe
Enetcom(config-cmap)#match protocol Http

#### ✓ Etape 2 : Création d'une politique de Qos

Créer une politique de qualité de service « **policy** ». Appliquée cette politique sur les paquets HTTP avec une priorité moyenne (5) .

Enetcom#configure terminal Enetcom(config)#policy-map policy Enetcom(config-pmap-c)#set ip dscp cs5

#### ✓ Etape 3 : Application de la politique de Qos a une interface

Appliquer la politique de Qos « policy » à l'interface serial 2/0 en entrée sur le routeur Enetcom.

Enetcom(config)#interface serial 2/0 Enetcom(config-if)#service-policy input policy

Vérifier la configuration de la politique de Qos.

Enetcom#show policy-map interface serial 2/0 Serial2/0

Service-policy input: policy

```
Class-map: ma_classe (match-all)
0 packets, 0 bytes
5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
Match: protocol http
QoS Set
dscp cs5
Packets marked 0
```

Class-map: class-default (match-any)
22 packets, 886 bytes
5 minute offered rate 32 bps, drop rate 0 bps
Match: any

✓ Etape 4 : Réservé 40 % de la bande passante au trafic HTTP.

Modifier la politique de Qos pour réservé 40% de la bande passante au trafic http.

Enetcom#configure terminal
Enetcom(config)#policy-map policy
Enetcom(config-pmap)#class ma\_classe
Enetcom(config-pmap-c)#bandwidth percent 40

#### ❖ Application 2 : Configuration de file d'attente sur les routeurs CISCO

Configurer une file d'attente à faible latence sur le routeur **Enetcom**.

#### ✓ Etape 1 : Créer une class-map :

Créer une class-map appelée « **FI\_Faible** » pour filtrer le trafic du protocole SSH - Secure Shell provient du PC0 vers PC2. Créer une politique « **policy\_Enetcom** » pour reservé 20% de la bande passante au trafic SSH avec un file d'attente à faible latence.

Enetcom#configure terminal

Enetcom(config)#access-list 105 permit tcp host 192.168.1.2 host 192.168.3.2 eq 22

Enetcom(config)#class-map FI\_Faible

Enetcom(config-cmap)#match access-group 105

Enetcom(config-cmap)#policy-map policy\_Enetcom

Enetcom(config-pmap)#class FI\_Faible

Enetcom(config-pmap-c)#priority 50

Enetcom(config-pmap-c)#bandwidth percent 20

Enetcom(config-pmap-c)#fair-queue

# ✓ Etape 2 : Appliquer la politique « policy\_Enetcom » sur les paquets sortant de l'interface Fast Ethernet 0/0 :

Enetcom(config)#interface FastEthernet 0/0 Enetcom(config-if)#service-policy output policy\_Enetcom

Enregistrer les modifications dans le fichier startup-config.

Enetcom#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...
[OK]

#### ❖ Application3 : Configurer une file d'attente pondérée sur les routeurs CISCO.

#### ✓ Etape 1 : Créer deux class-map sur le routeur ISGI :

- Pour la première class-map « **classe1\_ISGI** », la ACL 101 permet d'autorisé le trafic Telnet provenant du PC0 vers PC2. Alloué 40% de la bande passante a cette classe.
- Pour la deuxième class-map, « classe2\_ISGI », la ACL 102 permet d'autorisé le trafic HTTPS provenant du PC0 vers PC2. Alloué 20% de la bande passante a cette classe.

ISGI>enable

ISGI#configure terminal

ISGI(config)#access-list 101 permit tcp host 192.168.1.2 host 192.168.3.2 eq 23

ISGI(config)#access-list 102 permit tcp host 192.168.1.2 host 192.168.3.2 eq 443

ISGI(config)#class-map classe1\_ISGI

ISGI(config-cmap)#match access-group 101

ISGI(config-cmap)#exit

ISGI(config)#class-map classe2\_ISGI

ISGI(config-cmap)#match access-group 102

ISGI(config-cmap)#exit

ISGI(config)#policy-map policy

ISGI(config-pmap)#class classe1\_ISGI

ISGI(config-pmap-c)#bandwidth percent 40

ISGI(config-pmap-c)#que

ISGI(config-pmap-c)#queue-limit 30

ISGI(config-pmap-c)#exit

ISGI(config-pmap)#class classe2\_ISGI

ISGI(config-pmap-c)#bandwidth percent 20

# ✓ Etape 2 : appliquer la première class-map sur les paquets sortant de l'interface Fast Ethernet 0/0.

ISGI(config)#interface fastEthernet 0/0 ISGI(config-if)#service output policy

Enregistrer les modifications dans le fichier startup-config

ISGI#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration...

[OK]

# Ministère de l'Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique Université de Sfax Ecole nationale d'électronique et des télécommunications de Sfax



# Qualité de service dans le réseau IP TP 3 Qos et VoIP

2019 - 2020

2<sup>éme</sup> année Master Professionnel réseaux informatiques & télécommunications

#### **Enseignants:**

Nessrine ELLOUMI, Assistante Contractuelle à Enet'com de sfax

Kais MNIF, Maitre-Assistant à Enet'com de sfax

# TP 3: Qos et VoIP

#### **Objectifs:**

- Prise en main du logiciel WireShark
- Visualiser et capturer les trames, les paquets de différents protocoles réseau
- Analyse de la qualité de service du trafic VoIP sur le réseau.

Afin d'analyser la qualité de service du trafic VoIP on a utilisé un serveur **Asterisk-sur fedora** installer et configurer et deux client **X-lite**.

Dans ce TP nous allons utiliser Wireshark pour capturer et analyser le trafic VoIP.



Version 3.6.1 (v3.6.1-0-ga0a473c7c1ba)

Wireshark est un analyseur de paquets réseau qui permet de présenter les données des paquets capturées d'une manière détaillée. Il est l'un des meilleurs analyseurs de trafic réseau. Wireshark est un outil qui aide l'administrateur réseau d'examiner ce qui se passe à l'intérieur de la carte réseau. Wireshark est un logiciel open source et gratuit.

#### Wireshark est utilisé par :

- ✓ Les administrateurs réseau pour résoudre les problèmes de réseau
- ✓ Les ingénieurs en sécurité réseau pour examiner les problèmes de sécurité
- ✓ Les ingénieurs d'assurance qualité pour vérifier les applications réseau
- ✓ Les développeurs pour déboguer les implémentations de protocole
- ✓ Les gens pour apprendre le fonctionnement interne des protocoles réseaux

#### Wireshark offre de nombreuses fonctionnalités:

- ✓ Disponible pour UNIX et Windows.
- ✓ Capturez des données de paquets en direct à partir d'une interface réseau.
- ✓ Ouvrez les fichiers contenant des données de paquets capturées avec tcpdump/WinDump, Wireshark et de nombreux autres programmes de capture de paquets.
- ✓ Importez des paquets à partir de fichiers texte contenant des vidages hexadécimaux de données de paquets.
- ✓ Affichez les paquets avec des informations de protocole très détaillées.
- ✓ Enregistrer les données de paquets capturées.
- ✓ Exportez les paquets dans un certain nombre de formats de fichiers de capture.
- ✓ Filtrez les paquets selon des critères personnalisés.
- ✓ Recherchez des paquets sur de nombreux critères.
- ✓ Coloriser l'affichage des paquets en fonction des filtres.
- ✓ Créer diverses statistiques.

## **Manipulation**:

Pour analyser le trafic VoIP nous avons installé l'analyseur de trafic Wireshark sur une station X-lite. Puis nous avons démarré une session SIP entre les deux clients. Enfin nous avons enregistré le trafic (avec Wireshark) pour une session de trois minutes.

Les messages SIP échangés entre les différentes entités SIP sont enregistrés dans un fichier nommé « *trafic voix ip.pcap* ».


Pour visualiser le trafic capturé, ouvrir le fichier « <u>trafic voix ip.pcap</u> » enregistrés sous *D:/trafic voix ip.pcap* dans wireshark.

- 1. Déterminer pour cette session :
  - ✓ Nombre de paquets transmis.

Le nombre de paquet transmis pour cette session est :17820 paquets


✓ Déterminer les paramètres de **QoS** 

Les paramètres de la Qos de cette session sont : taux de perte, délai max, gigue moyenne.



✓ Le protocole **SIP** utilise quel protocole de la couche transport? Quel est le port utilisé par le serveur.


Le protocole Session Initiation Protocol (SIP) est supporté par UDP ou TCP sur le port 5060 et/ou 5061.




✓ Le nombre total des messages **SIP** échangés.

Le nombre des message SIP échangés est : 38


- ✓ Préciser les requêtes et les réponses.
  - Les requêtes :




• Les réponses :



- ✓ Visualiser les messages échangés entre le client et le serveur.
  - Exemple de requête




• Exemple de réponse :



#### 2. Sélectionner un paquet RTP:


✓ Déterminer la version.

La version du protocole RTP utilisée est : RTP Version (2)



✓ Quel est le protocole de transport utilisé par RTP.

Le protocole RTP est supporté par UDP.




✓ Déterminer la taille d'un paquet Real-Time Transport Protocol (RTP).

La taille d'un paquet Real-Time Transport Protocol (RTP) 214 octets.

✓ Déterminer le type du payload, expliquer.

Le type payload est: ITU-T G.711 PCMU (0)

Ce payload indique que les données transporter sont de type voix IP. Le codeur audio G.711 est utilisé en téléphonie pour fournir un son de qualité interurbaine à 64 kbit/s.



✓ Quel est le rôle du champ Sequence Number pour deux paquets successives.

Le champ Sequence Number permet d'organiser les paquets reçus et détecter les paquets perdus


#### 3. Sélectionner un paquet RTCP (SR):

✓ Déterminer la taille de ce paquet.

Le taille de ce paquet RTCP (SR) est : 12 octet

✓ Quel est son type, donner sa valeur.

Ce paquet est de type: Sender Report, sa valeur est : 200




#### 4. Sélectionner un paquet RTCP (RR):

✓ Déterminer la taille de ce paquet.

Le taille de ce paquet RTCP (RR) est : 7 octet.

✓ Quel est son type, donner sa valeur

Ce paquet est de type: Receiver Report, sa valeur est : 201



5. Est-ce que les paquets RTCP sont envoyés de façon périodique?

Oui, le protocole RTCP est base sur l'envoie périodiques de paquets de contrôle. RTP permet d'envoyer des informations sur les participants d'une session et sur la qualité de service.

- 6. Sélectionnez le paquet RTP (n°1584) :
  - ✓ Déterminer la source qui a générée ce paquet

L'adresse source qui à générer ce paquet est : 192.168.1.115

✓ Déterminer la taille de ce paquet (en octets)

Le taille du paquet RTP est : 214 octets

✓ Déterminer son numéro de séquence


Le numéro de séquence de ce paquet est: 3427

✓ Déterminer son timestamp (TS).


Le Timestamp de ce paquet est: 2959680

✓ Déterminer la valeur du champ SSRC


La valeur du champ SSRC est : SSRC=0x76DBD1D5




- 7. Sélectionner le paquet RTCP (n°1771) :
  - ✓ Déterminer la version du protocole RTCP



✓ Déterminer la taille (en octets)




✓ Son type, expliquer



Pour voir les statistiques sur les paramètres de QoS comme le taux de pertes, le délai max et la valeur de la gigue (max et moyenne) pour une session VoIP avec Wireshark


#### Téléphonie/RTP/Flux RTP/



Pour plus de détails et pour chaque paquet RTP, on peut visualiser les paramètres suivants :


- Le délai en ms
- La gigue en ms
- La variation de délai D(i, i+1)
- La bande passante

On sélectionne un paquet RTP puis Téléphonie/RTP/Analyse de Flux/



On peut aussi visualiser ces paramètres pour cette session et dans chaque direction

On sélectionne un paquet RTP puis Téléphonie/RTP/Analyse de Flux/



Le protocole RTCP est utilisé pour envoyer des rapports (SR : Sender Report et RR : Receiver Report) sur les paramètres de la qualité de transmission

En sélectionnant un paquet RTCP (SR ou RR), on peut visualiser les paramètres comme :

- Fraction lost
- Cumulative number of
- Interarrival Jitter
- Delay since last SR
- Etc.

