
Cisco Data Center Class Trainer: Behrouz Soleimani www.nethightech.com nethightech@gmail.com

Scenario Name: VPC (Host)



Nexus1-1 Configuration:

switch(config)# host Nexus1-1

Nexus1-1(config)# vlan 10,20,30

Nexus1-1(config-vlan)# feature lacp

Nexus1-1(config)# interface ethernet 1/6-7

Nexus1-1(config-if-range)# switchport

Nexus1-1(config-if-range)# channel-group 11 mode active

Nexus1-1(config-if-range)# no shutdown

Nexus1-1(config-if-range)# interface port-channel 11

Nexus1-1(config-if)# switchport mode trunk

Nexus1-1(config-if)# no shutdown

Nexus1-1(config-if)# exit

Nexus1-1(config)# show port-channel summary

Nexus1-2 Configuration:

switch(config)# host Nexus1-2

Nexus1-2(config)# vlan 10,20,30

Nexus1-2(config-vlan)# feature lacp

Nexus1-2(config)# interface ethernet 1/6-7

Nexus1-2(config-if-range)# switchport

Nexus1-2(config-if-range)# channel-group 12 mode active

Nexus1-2(config-if-range)# no shutdown

Nexus1-2(config-if-range)# interface port-channel 12

Nexus1-2(config-if)# switchport mode trunk

Nexus1-2(config-if)# no shutdown

Nexus1-2(config-if)# exit

Nexus1-2(config)# show port-channel summary

Nexus2-1 Configuration:

switch(config)# host Nexus2-1

Nexus2-1(config)# vlan 10,20,30

Nexus2-1(config-vlan)# feature lacp

Nexus2-1(config)# feature vpc

Nexus2-1(config)# feature interface-vlan

Nexus2-1(config)# interface ethernet 1/1

Nexus2-1(config-if)# no switchport

Nexus2-1(config-if)# ip address 10.1.1.21/24

Nexus2-1(config-if)# no shutdown

Nexus2-1(config-if)# exit

Nexus2-1(config)# vpc domain 20

Nexus2-1(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 10.1.1.22 source 10.1.1.21 vrf default

Nexus2-1(config-vpc-domain)# interface ethernet 1/2-3

Nexus2-1(config-if-range)# channel-group 20 mode active

Nexus2-1(config-if-range)# no shutdown

Nexus2-1(config-if-range)# interface port-channel 20

Nexus2-1(config-if)# switchport mode trunk

Nexus2-1(config-if)# vpc peer-link

Nexus2-1(config-if)# no shutdown

Nexus2-1(config-if)# exit

Nexus2-1(config)# interface ethernet 1/6

Nexus2-1(config-if)# channel-group 11 mod active

Nexus2-1(config-if)# no shutdown

Nexus2-1(config-if)# interface port-channel 11

Nexus2-1(config-if)# switchport

Nexus2-1(config-if)# switchport mod trunk

Nexus2-1(config-if)# vpc 11

Nexus2-1(config-if)# no shutdown

Nexus2-1(config)# interface ethernet 1/7

Nexus2-1(config-if)# channel-group 12 mod active

Nexus2-1(config-if)# no shutdown

Nexus2-1(config-if)# interface port-channel 12

Nexus2-1(config-if)# switchport

Nexus2-1(config-if)# switchport mod trunk

Nexus2-1(config-if)# vpc 12

Nexus2-1(config-if)# no shutdown

Nexus2-1(config-if)# show vpc

Nexus2-2 Configuration:

switch(config)# host Nexus2-2

Nexus2-2(config)# vlan 10,20,30

Nexus2-2(config-vlan)# feature lacp

Nexus2-2(config)# feature vpc

Nexus2-2(config)# feature interface-vlan

Nexus2-2(config)# interface ethernet 1/1

Nexus2-2(config-if)# no switchport

Nexus2-2(config-if)# ip address 10.1.1.22/24

Nexus2-2(config-if)# no shutdown

Nexus2-2(config-if)# exit

Nexus2-2(config)# vpc domain 20

Nexus2-2(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 10.1.1.21 source 10.1.1.22 vrf default

Nexus2-2(config-vpc-domain)# interface ethernet 1/2-3

Nexus2-2(config-if-range)# channel-group 20 mode active

Nexus2-2(config-if-range)# no shutdown

Nexus2-2(config-if-range)# interface port-channel 20

Nexus2-2(config-if)# switchport mode trunk

Nexus2-2(config-if)# vpc peer-link

Nexus2-2(config-if)# no shutdown

Nexus2-2(config-if)# exit

Nexus2-2(config)# interface ethernet 1/7

Nexus2-2(config-if)# channel-group 11 mod active

Nexus2-2(config-if)# no shutdown

Nexus2-2(config-if)# interface port-channel 11

Nexus2-2(config-if)# switchport

Nexus2-2(config-if)# switchport mod trunk

Nexus2-2(config-if)# vpc 11

Nexus2-2(config-if)# no shutdown

Nexus2-2(config)# interface ethernet 1/6

Nexus2-2(config-if)# channel-group 12 mod active

Nexus2-2(config-if)# no shutdown

Nexus2-2(config-if)# interface port-channel 12

Nexus2-2(config-if)# switchport

Nexus2-2(config-if)# switchport mod trunk

Nexus2-2(config-if)# vpc 12

Nexus2-2(config-if)# no shutdown

Nexus2-2(config-if)# show vpc