
Cisco Data Center Class Trainer: Behrouz Soleimani www.nethightech.com nethightech@gmail.com

Scenario Name: VPC (BacktoBack)



Nexus2-1 Configuration:

switch(config)# host Nexus2-1

Nexus2-1(config)# vlan 10,20,30

Nexus2-1(config-vlan)# feature lacp

Nexus2-1(config)# feature vpc

Nexus2-1(config)# feature interface-vlan

Nexus2-1(config)# interface ethernet 1/1

Nexus2-1(config-if)# no switchport

Nexus2-1(config-if)# ip address 10.1.1.21/24

Nexus2-1(config-if)# no shutdown

Nexus2-1(config-if)# exit

Nexus2-1(config)# vpc domain 20

Nexus2-1(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 10.1.1.22 source 10.1.1.21 vrf default

Nexus2-1(config-vpc-domain)# interface ethernet 1/2-3

Nexus2-1(config-if-range)# channel-group 20 mode active

Nexus2-1(config-if-range)# no shutdown

Nexus2-1(config-if-range)# interface port-channel 20

Nexus2-1(config-if)# switchport mode trunk

Nexus2-1(config-if)# vpc peer-link

Nexus2-1(config-if)# no shutdown

Nexus2-1(config-if)# exit

Nexus2-1(config)# interface ethernet 1/4-5

Nexus2-1(config-if-range)# channel-group 31 mod active

Nexus2-1(config-if-range)# no shutdown

Nexus2-1(config-if)# interface port-channel 31

Nexus2-1(config-if)# switchport

Nexus2-1(config-if)# switchport mod trunk

Nexus2-1(config-if)# vpc 31

Nexus2-1(config-if)# no shutdown

Nexus2-1 Configuration:

switch(config)# host Nexus2-2

Nexus2-2(config)# vlan 10,20,30

Nexus2-2(config-vlan)# feature lacp

Nexus2-2(config)# feature vpc

Nexus2-2(config)# feature interface-vlan

Nexus2-2(config)# interface ethernet 1/1

Nexus2-2(config-if)# no switchport

Nexus2-2(config-if)# ip address 10.1.1.22/24

Nexus2-2(config-if)# no shutdown

Nexus2-2(config-if)# exit

Nexus2-2(config)# vpc domain 20

Nexus2-2(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 10.1.1.21 source 10.1.1.22 vrf default

Nexus2-2(config-vpc-domain)# interface ethernet 1/2-3

Nexus2-2(config-if-range)# channel-group 20 mode active

Nexus2-2(config-if-range)# no shutdown

Nexus2-2(config-if-range)# interface port-channel 20

Nexus2-2(config-if)# switchport mode trunk

Nexus2-2(config-if)# vpc peer-link

Nexus2-2(config-if)# no shutdown

Nexus2-2(config-if)# exit

Nexus2-2(config)# interface ethernet 1/4-5

Nexus2-2(config-if-range)# channel-group 31 mod active

Nexus2-2(config-if-range)# no shutdown

Nexus2-2(config-if)# interface port-channel 31

Nexus2-2(config-if)# switchport

Nexus2-2(config-if)# switchport mod trunk

Nexus2-2(config-if)# vpc 31

Nexus2-2(config-if)# no shutdown

Nexus3-1 Configuration:

switch(config)# host Nexus3-1

Nexus3-1(config)# vlan 10,20,30

Nexus3-1(config-vlan)# feature lacp

Nexus3-1(config)# feature vpc

Nexus3-1(config)# feature interface-vlan

Nexus3-1(config)# interface ethernet 1/1

Nexus3-1(config-if)# no switchport

Nexus3-1(config-if)# ip address 10.1.1.31/24

Nexus3-1(config-if)# no shutdown

Nexus3-1(config-if)# exit

Nexus3-1(config)# vpc domain 30

Nexus3-1(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 10.1.1.32 source 10.1.1.31 vrf default

Nexus3-1(config-vpc-domain)# interface ethernet 1/2-3

Nexus3-1(config-if-range)# channel-group 30 mode active

Nexus3-1(config-if-range)# no shutdown

Nexus3-1(config-if-range)# interface port-channel 30

Nexus3-1(config-if)# switchport mode trunk

Nexus3-1(config-if)# vpc peer-link

Nexus3-1(config-if)# no shutdown

Nexus3-1(config-if)# exit

Nexus3-1(config)# interface ethernet 1/4-5

Nexus3-1(config-if-range)# channel-group 31 mod active

Nexus3-1(config-if-range)# no shutdown

Nexus3-1(config-if)# interface port-channel 31

Nexus3-1(config-if)# switchport

Nexus3-1(config-if)# switchport mod trunk

Nexus3-1(config-if)# vpc 31

Nexus3-1(config-if)# no shutdown

Nexus3-2 Configuration:

switch(config)# host Nexus3-2

Nexus3-2(config)# vlan 10,20,30

Nexus3-2(config-vlan)# feature lacp

Nexus3-2(config)# feature vpc

Nexus3-2(config)# feature interface-vlan

Nexus3-2(config)# interface ethernet 1/1

Nexus3-2(config-if)# no switchport

Nexus3-2(config-if)# ip address 10.1.1.32/24

Nexus3-2(config-if)# no shutdown

Nexus3-2(config-if)# exit

Nexus3-2(config)# vpc domain 30

Nexus3-2(config-vpc-domain)# peer-keepalive destination 10.1.1.31 source 10.1.1.32 vrf default

Nexus3-2(config-vpc-domain)# interface ethernet 1/2-3

Nexus3-2(config-if-range)# channel-group 30 mode active

Nexus3-2(config-if-range)# no shutdown

Nexus3-2(config-if-range)# interface port-channel 30

Nexus3-2(config-if)# switchport mode trunk

Nexus3-2(config-if)# vpc peer-link

Nexus3-2(config-if)# no shutdown

Nexus3-2(config-if)# exit

Nexus3-2(config)# interface ethernet 1/4-5

Nexus3-2(config-if-range)# channel-group 31 mod active

Nexus3-2(config-if-range)# no shutdown

Nexus3-2(config-if)# interface port-channel 31

Nexus3-2(config-if)# switchport

Nexus3-2(config-if)# switchport mod trunk

Nexus3-2(config-if)# vpc 31

Nexus3-2(config-if)# no shutdown