

1 — FTP

Credencial encontrada

Campo	Valor
Usuário	msfadmin
Senha	msfadmin
Serviço	FTP (porta 21)
Ferramenta	vsftpd 2.3.4

Comando de validação

```
bash
ftp 192.168.56.101
```

Sessão completa de validação

```
Connected to 192.168.56.101.
220 (vsFTPd 2.3.4)
```

```
Name (192.168.56.101): msfadmin
331 Please specify the password.
Password: msfadmin
```

```
230 Login successful.      ← Acesso confirmado
```

```
ftp> pwd
257 "/home/msfadmin"
```

```
ftp> ls
drwxr-xr-x  2 1000 1000 4096 ... .
-rw-r--r--  1 1000 1000  220 ... .bash_logout
-rw-r--r--  1 1000 1000 3180 ... .bashrc
```

```
ftp> quit
221 Goodbye.
```

O que isso significa

- Acesso ao diretório pessoal do usuário msfadmin
- Possibilidade de **fazer upload e download de arquivos**
- Em um ambiente real, isso poderia ser usado para plantar um arquivo malicioso ou exfiltrar dados

2 — DVWA (Formulário Web)

Credenciais encontradas

Usuário	Senha	Status
msfadm in	123456	Válida
admin	123456	Válida
rost	123456	Válida
msfadm in	passwo rd	Válida - A real válida, pois as outras adquiriram acesso através dela
user	msfadm in	Válida
user	passwo rd	Válida
user	qwerty	Válida

O DVWA não tem bloqueio de conta nem limite de tentativas, então **todas** as combinações válidas foram encontradas.

Validação via navegador

Acesse: `http://192.168.56.101/dvwa/login.php`

Username: admin

Password: password

→ Login bem-sucedido

O que o acesso ao DVWA revela

Após o login como admin, o painel exibe:

Welcome to Damn Vulnerable Web App!

Username: admin

Security Level: high

PHPIDS: disabled

O painel dá acesso a todas as vulnerabilidades do DVWA:

- Brute Force (página interna)
- Command Execution
- File Inclusion
- SQL Injection
- XSS (Reflected e Stored)

Em um sistema real, acesso ao painel administrativo de uma aplicação web representaria comprometimento total da aplicação.

3 — SMB

Credencial encontrada

Campo	Valor
Usuário	msfadmin
Senha	msfadmin
Serviço	SMB / Samba (porta 445)
Nível de acesso	ADMIN\$ - Access Allowed

O resultado ADMIN\$ - Access Allowed indica que o usuário tem permissão de **administrador** no compartilhamento SMB — o nível mais alto de acesso.

Comando de validação — listar compartilhamentos

```
bash
smbclient -L //192.168.56.101 -U msfadmin
```

Resultado da validação

Password for [WORKGROUP\msfadmin]:

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
print\$	Disk	Printer Drivers
tmp	Disk	oh noes!
opt	Disk	
IPC\$	IPC	IPC Service (metasploitable server)
ADMIN\$	IPC	IPC Service (metasploitable server)
msfadmin	Disk	Home Directories ← diretório pessoal acessível

Workgroup Master

WORKGROUP METASPLOITABLE

Validação — acessar um compartilhamento específico

bash

smbclient //192.168.56.101/tmp -U msfadmin%msfadmin

Try "help" to get a list of possible commands.

smb: \> ls

.	D	0	...
..	D	0	...
.ICE-unix	D	0	...
.X11-unix	D	0	...

smb: \> pwd

Current directory is \\192.168.56.101\tmp\

smb: \> exit

O que o acesso SMB representa

- Leitura e escrita em compartilhamentos de disco
- Acesso ao diretório home do usuário (msfadmin)
- Em ambientes corporativos Windows/Linux, SMB comprometido pode levar a:
 - Exfiltração de arquivos internos
 - Movimentação lateral na rede
 - Escalada de privilégios se combinado com outras vulnerabilidades