최소충분과 보조통계량

- 개요
- 1. 표본의 특성에 대해 잘 나타낼 수 있는 가장 최소의 충분통계량을 최소충분통계량이라고 한다.
- 1) 어떤 모수 θ 에 대한 충분통계량들을 구한 후에
- 2) 이 충분통계량을 다른 충분통계량으로 계속 변환하면서
- 3) 분포에 대한 정보를 유지할 때까지 최소한도로 줄여간다.
- 2. 한편, 모수 θ 에 대해 의존하지 않고 분포를 설명하는 충분통계량의 여집합을 보조통계량이라고 한다.
- 1) 예를 들어, $N(\theta, \sigma^2)$ 에 대해서 σ 는 θ 에 대한 보조 통계량이다.

- 위치불변 통계량
- 1. $X_1, ..., X_n$ 에 대해서 $X_i = W_i + \theta$ 로 모델링 했다고 하자.
- 1) 이 때, 어떤 함수 u(x)에 대해서 이 함수가
- 2) $u(x) = u(X_1 + d, ..., X_n + d) = u(X_1, ..., X_n)$ 으로 변환하는 함수라고 한다면
- $(1) u(W_1 + \theta, ..., W_n + \theta) = u(W_1, ..., W_n)$ 이 된다.
- 3) 이처럼, 위치 모수 θ 에 대해 무관한 통계량을 위치불변 통계량이라고 한다.
- 2. 위치불변통계량의 예시
- 1) $\max(W_i + \theta) = \max(W_i)$
- 2) $\min(W_i + \theta) = \min(W_i)$

- 규모불변 통계량
- 1. $X_1, ..., X_n$ 에 대해서 $X_i = \theta W_i$ 로 모델링 했다고 하자.
- 1) 이 때, 어떤 함수 u(x)에 대해서 이 함수가
- 2) $u(x) = u(cX_1, ..., cX_n) = u(X_1, ..., X_n)$ 으로 변환하는 함수라고 한다면
- (1) $u(\theta W_1, ..., \theta W_n) = u(W_1, ..., W_n)$ 이 된다.
- 3) 이처럼, 규모 모수 θ 에 대해 무관한 통계량을 규모불변 통계량이라고 한다.
- 2. 위치불변통계량의 예시
- 1) $\frac{X_1}{X_1 + X_2}$ 2) $\frac{X_1^2}{\sum X_i^2}$
- $3) \quad \frac{\min(W_i)}{\max(W_i)}$

- 위치규모불변 통계량
- 1. $X_1, ..., X_n$ 에 대해서 $X_i = \theta_1 W_i + \theta_2$ 로 모델링 했다고 하자.
- 1) 이 때, 어떤 함수 u(x)에 대해서 이 함수가
- 2) $u(x) = u(cX_1 + d, ..., cX_n + d) = u(X_1, ..., X_n)$ 으로 변환하는 함수라고 한다면
- (1) $u(\theta_1 w_1 + \theta_2, ..., \theta_1 w_1 + \theta_2) = u(W_1, ..., W_n)$ 이 된다.
- 3) 이처럼, 위치 모수 θ_2 와 규모 모수 θ_1 에 대해 무관한 통계량을 위치규모불변 통계량이라고 한다.
- 2. 위치규모불변통계량의 예시
- 1) $\frac{X_i \overline{x}}{\sigma}$
- 2) $\frac{\sum (X_i \overline{X})^2}{\sigma^2}$