



CAP. 1

Entrata merce da fornitore (BEM)

SAP B1

1

Metodo 1 — Copia in:

Aprire ODA con binocolo → Copia in → Bolla entrata merci

2

Cancellare righe non consegnate (Canc / tasto destro) · Allineare quantità al DDT

3

Metodo 2 — Copia da:

Acquisti → Entrata merce → campo Nome fornitore → Copia da → Ordine d'acquisto

4

Selezionare ordini e articoli dalla maschera → modificare quantità

5

Inserire Cod. rif. fornitore = N° DDT · Data documento = data DDT

6

Aggiungere manualmente articoli speciali (bobine, rocchetti) con codice, quantità e Centro Costo

7

Clic su Aggiungere → SAP genera automaticamente la RTRM → stampare (PDF)

⚠

Non confermare mai senza N° DDT e data documento nel documento

CAP. 2

Richiesta di Trasferimento e Controllo Qualità

SAP + QT

i

SAP genera la RTRM in automatico alla conferma BEM. Non serve crearla a mano.

1

Quicktrack → Entrata Merce → aprire RTRM (numero, barcode, o freccia verde)

2

Più liste stesso fornitore? → selezionarle → Accorpa Documento → multilista unica

3

Inserire/sparare EAN → quantità → Conferma

4

Senza barcode → Conferma senza cod. EAN · Anomalia → Reclamo → SAP invia a 029CON

5

Badge DA CONTR. tutti verdi = RTRM chiusa · giacenze 029CQ azzerato, 029/029PRE aggiornato

Alt

Solo per cavi/speciali: SAP → RTRM → Copia in → Trasferimento di magazzino → Aggiungere

CAP. 3–4

Flusso a scorta (029) e merce prenotata (029PRE)

SAP B1

i

Il trasferimento da 029CQ a 029 / 029PRE avviene automaticamente alla conferma RTRM.

A

Merce a scorta (029) → disponibile per vendita, prelievo, trasferimento a PV o magazzini interni

B

Merce prenotata (029PRE) → riservata a un cliente specifico · non modificare senza autorizzazione

1

Generare lista di prelievo: aprire ordine cliente → Crea lista di prelievo

2

Stampare la lista (PDF) → consegnare agli addetti per il prelievo fisico (→ Capitolo 6)

AP

Cavi/bobine: quantità e diametro dal DDT fornitore → inserire manuale BEM → conferma via SAP (non palmare)

⚠

029PRE = riservato: spostare senza autorizzazione causa mancate consegne

CAP. 6

Prelievo merce con palmare — Picking

QUICKTRACK

1

QT → Uscita Merce → Prelievo per Uscita

2

Aprire lista: numero manuale · barcode dalla lista cartacea · freccia verde da DA PRELEVARE

3

QT guida articolo per articolo per ubicazione → posizionarsi → sparare EAN → quantità → Conferma

4

No barcode → Conferma senza cod. EAN · Articolo non trovato → Salta Articolo (gestire in seguito)

5

Interruzione → Sospendi → lista in tab SOSPESE, riprendibile da chiunque

6

Schermata TERMINA PRELIEVO: tutti DA PREL. = 0 (verde) → Conferma

⚠

Percorso guidato: non cambiare l'ordine. Salta Articolo = eccezione, non abitudine

CAP. 7

Controllo per uscita con palmare

QUICKTRACK

i

Dopo il picking: un secondo addetto verifica fisicamente la merce prima della spedizione. Sparata libera per EAN, nessun percorso obbligato.

1

QT → Uscita Merce → Controllo per Uscita

2

Aprire stessa lista del picking (stesso numero) da DA CONTROLLARE

3

Sparare EAN degli articoli in qualsiasi ordine → CONTR. e DA CONTR. aggiornati in tempo reale

4

Tab CONTROLLATI / DA CONTROLLARE per monitorare l'avanzamento

5

PREL. ≠ ORD.? → segnalare al responsabile PRIMA di terminare

6

Tutti DA CONTR. = 0 → pulsante rosso TERMINA CONTROLLO

✓

Merce pronta per spedizioni · emissione DDT o FTV

CAP. 9

Interrogazione articolo: giacenze, movimenti, prezzi

SAP + QT

SAI

Trova articolo: Gestione magazzino → Dati anagrafici articolo · Tab Dati acquisti → Cod. Articolo Produttore per ricerca da codice fornitore

SAI

Giacenze: Tasto destro → Situazione di magazzino · Disponibile = Magazzino + Ordinato – Confermato

SAI

Storico movimenti: Tasto destro → Lista registrazioni magazzino (TS=Trasf · FC=Fattura · BC=Bolla · EM=Entrata)

QT

Quicktrack → Articoli: digitare codice produttore o sparare EAN → ubicazione, giacenza, foto, prezzi

QT

Tab Prz = prezzi LSG + pubblico · Tab Giacenze = tutti i magazzini · Toggle Azienda / Tutte

QT

Stampa Etichetta Articolo · Associa Barcode → direttamente dal palmare

CAP. 8

Trasferimenti di magazzino — Magazzini virtuali e Punti Vendita

SAP + QUICKTRACK

LOGICA PREFISSO + SUFFISSO

029

Marcianise Centrale

CQ

Controllo Qualità

031

P.V. Benevento

PRE

Prenotati

032

P.V. Telese

CON

Contestazioni

033

P.V. Rotondi

DIF

Difettosi

050

Dep. Esterno Vol.

VIA

Merce in Viaggio

Esempio: 031PRE = Prenotati del P.V. Benevento

VIA = prefisso della DESTINAZIONE

TRASFERIMENTO MANUALE INTERNO

1

SAP → Magazzino → Trasferimento di magazzino → freccia gialla su Da maggazz. e Al magazzino

2

Inserire codice articolo, quantità, nota descrittiva (es. "Merce difettosa")

3

Aggiungere → giacenze aggiornate immediatamente · TRM confermato non reversibile

Esempi: 029 → 029DIF · 029CON → 029 · 029 → 029ESP · 029 → 029OMA

FLUSSO SEDE ↔ PUNTI VENDITA (029VIA)

FASE 1 — Partenza dalla sede

1

TRM: Da maggazz. = 029 (o 050) · Al magazzino = 029VIA (sempre, in entrambe le direzioni)

2

Tab Allegati: Causale Vendita = VENDITA · Colli · Codice Vettore → Aggiungere

3

Stampare TRM (PDF) → documento di trasporto obbligatorio che accompagna la merce

FASE 2 — Conferma al Punto Vendita

4

Al PV: SAP → TRM · campo Codice a Barre → sparare numero dal DDT

5

Al magazzino → 031CQ/PRE/031 · controllare DDT ↔ TRM prima di confermare → Aggiungere

PICKING + CONTROLLO INTERFILIALE

1

QT → Trasferimento Merce Uscita → Prelievo per Trasferimento (percorso guidato per ubicazione)

2

Aprire RTRM → prelevare articoli → TERMINA CONTROLLO (DA PREL. = 0)

3

Controllo per Trasferimento → sparata libera EAN → TERMINA CONTROLLO (DA CONTR. = 0)

4

SAP: Copia in → Conferma trasferimento · Stampare DDT (PDF) · Caricare la merce sul mezzo

⚠

Non confermare TRM al PV se quantità/codici non coincidono con DDT cartaceo

Entrata merce

Flussi scorta/prenotati

Picking e Controllo uscita

Trasferimenti e PV

Interrogazione

Documento realizzato da Mario Di Maio · Go-Live SAP B1 · ALFIERI S.p.A. Aprile 2026 · © 2026 Mario Di Maio — Tutti i diritti riservati · SAP Business One® è marchio di SAP SE