# GDB命令

• 显示帮助信息:

(gdb) help

后面加命令可查看命令的帮助,如(gdb) help x:

(gdb) help <func>

• 载入指定的程序:

(gdb) file app

这样在gdb中载入想要调试的可执行程序app。如果刚开始运行gdb而不是用gdb app启动的话可以这样载入app程序,当然编译app的时候要加入-g调试选项。

• 运行调试的程序:

(gdb) run

要想运行准备调试的程序,可使用**run命令(缩写为r)**,在它后面可以跟随发给该程序的任何参数,包括标准输入和标准输出说明符(<和>)和shell通配符(\*、?、[、])在内。

• examine: (简写为x)

examine命令查看内存地址处的值。x命令的语法如下所示:

(gdb) x/<n/f/u> <address>

n、f、u是可选的参数(可都有)。

n是一个正整数,表示需要显示的内存单元的个数,也就是说从当前地址向后显示几个内存单元的内容,一个内存单元的大小由后面的u定义。

f 表示显示的格式,参见下面。如果地址所指的是字符串,那么格式可以是s;如果地址是指令地址,那么格式可以是i;不写就默认是十六进制。

u表示从当前地址往后请求的字节数,如果不指定的话,GDB默认是4个bytes。u参数可以用下面的字符来代替,b表示单字节,h表示双字节,w表示四字节,g表示八字节。当我们指定了字节长度后,GDB会从指内存定的内存地址开始,读写指定字节,并把其当作一个值取出来。

表示一个内存地址。(也可以是函数名?检查函数的前若干个字节)

注意: 严格区分n和u的关系, n表示单元个数, u表示每个单元的大小。

n/f/u三个参数可以一起使用。

例如: x/3uh 0x54320表示,从内存地址0x54320读取内容,h表示以双字节为一个单位,3表示输出三个单位,u表示按无符号十进制显示。

x 0x1000查看1000处的十六进制数; x/s 0x24000显示0x24000地址处的字符串; x/xg 0x402470查看0x402470处的地址(注意地址是8字节16进制数); x/8xg

Examine memory: x/FMT ADDRESS.

ADDRESS is an expression for the memory address to examine.

FMT is a repeat count followed by a format letter and a size letter.

Format letters are o(octal), x(hex), d(decimal), u(unsigned decimal), t(binary), f(float), a(address), i(instruction), c(char), s(string) and z(hex, zero padded on the left).

Size letters are **b(byte)**, **h(halfword)**, **w(word)**, **g(giant, 8 bytes)**.

The specified number of objects of the specified size are printed according to the format.

• print: (简写为p)

print显示变量(var)值:

(gdb) print var

这里,print可以简写为p,print是gdb的一个功能很强的命令,利用它可以显示被调试的语言中任何有效的表达式。表达式除了包含你程序中的变量外,还可以包含函数调用,复杂数据结构和历史等等。

#### 其它示例:

print \$rax:以十进制输出%rax中的内容

print /t \$rax:以二进制输出%rax中的内容

print /x \$rax: 以十六进制输出%rax中的内容

print 0x100: 输出ox100的十进制表示

print /x 555: 输出555的十六进制表示

print /x (\$rsp+8): 以十六进制输出%rsp的内容加上8

print \*(long\*)0x123456: 输出位于地址ox123456的长整数

print \*(long\*)(\$rsp+8): 输出位于地址%rsp+8的长整数

print (char\*)0x123456: 输出位于地址ox123456的字符串 (x/s)

# • 用16进制显示(var)值:

# (gdb) print /x var

这里可以知道, print可以指定显示的格式, 这里用'/x'表示16进制的格式。var可以是变量、寄存器(如print \$rax)。

可以支持的变量显示格式有:

x按十六进制格式显示变量。

d 按十进制格式显示变量(不带显示格式则默认为十进制)。

u 按十六进制格式显示无符号整型。

o 按八进制格式显示变量。

- t 按二进制格式显示变量。
- a按十六进制格式显示变量。
- c按字符格式显示变量。
- f按浮点数格式显示变量。

字符串较长时,print可能无法全部显示。需设置输出上限print elements为无限 (o):

(qdb) set print elements o

(gdb) show print elements

• 如果a是一个数组, 10个元素, 如果要显示则:

(gdb) print \* a@10

这样,会显示10个元素,无论a是double或者是int的都会正确地显示10个元素。

• 修改发送给程序的参数:

(gdb) set args no

这里,假设我使用"r yes"设置程序启动参数为yes,那么这里的set args会设置参数 argv[1]为no。

• 显示缺省的参数列表:

(gdb) show args

• 列出指定区域(n1到n2之间)的代码:

(gdb) list n1 n2

这样,list可以简写为l,将会显示n1行和n2行之间的代码,如果使用-tui启动gdb,将会在相应的位置显示。如果没有n1和n2参数,那么就会默认显示当前行和之后的10行,再执行又下滚10行。另外,list还可以接函数名。

一般来说在list后面可以跟以下这们的参数:

行号。

<+offset> 当前行号的正偏移量。

<-offset> 当前行号的负偏移量。

哪个文件的哪一行。

函数名。

哪个文件中的哪个函数。

<\*address>程序运行时的语句在内存中的地址。

• 执行上次执行的命令:

(gdb) [Enter]

这里,直接输入回车就会执行上次的命令了。

next:继续执行语句,但是跳过子程序的调用。后可接数字表示跳过几条程序(不加则默认为一行)

**nexti**: 单步执行语句,但和next不同的是,它会跟踪到子程序的内部,但不打印出子程序内部的语句。后可接数字。

**step**:与next类似,但是它会跟踪到子程序的内部,而且会显示子程序内部的执行情况。后可接数字。即Single stepping until exit fromt this function。

**stepi**:与step类似,但是比step更详细,是nexti和step的结合,每次跳过一行汇编。后可接数字。

#### • 执行下一步:

#### (gdb) next

这样,执行一行代码,如果是函数也会跳过函数。这个命令可以简化为n.

• 执行N次下一步:

## (gdb) next N

• 单步进入:

## (gdb) step

这样,也会执行一行代码,不过如果遇到函数的话就会进入函数的内部,再一行一行的执行。

• 执行完当前函数返回到调用它的函数:

#### (gdb) finish

这里,运行程序,直到当前函数运行完毕返回再停止。例如进入的单步执行如果已经进入了某函数,而想退出该函数返回到它的调用函数中,可使用命令finish。即Runtill exit from this function。

• 指定程序直到退出当前循环体:

## (gdb) until

# 或(gdb) u

这里,发现需要把光标停止在循环的头部,然后输入u这样就自动执行全部的循环了。

• 跳转执行程序到第5行:

# (gdb) jump 5

这里,可以简写为"j 5"需要注意的是,跳转到第5行执行完毕之后,如果后面没有断点则继续执行,而并不是停在那里了。

另外,跳转不会改变当前的堆栈内容,所以跳到别的函数中就会有奇怪的现象,因此最好跳转在一个函数内部进行,跳转的参数也可以是程序代码行的地址,函数名等等类似list。

• 强制返回当前函数:

# (gdb) return

这样,将会忽略当前函数还没有执行完毕的语句,强制返回。return后面可以接一个表达式,表达式的返回值就是函数的返回值。

• 强制调用函数:

#### (gdb) call

这里,可以是一个函数,这样就会返回函数的返回值,如果函数的返回类型是void那么就不会打印函数的返回值,但是实践发现,函数运行过程中的打印语句还是没有被打印出来。

• 强制调用函数2:

(gdb) print

这里, print和call的功能类似,不同的是,如果函数的返回值是void那么call不会打印返回值,但是print还是会打印出函数的返回值并且存放到历史记录中。

• break (简写为b)

在当前的文件中某一行(假设为6)设定断点:

(gdb) break 6

• 设置条件断点:

(gdb) break 46 if testsize==100

这里,如果testsize==100就在46行处断点。

• 在当前的文件中为某一函数(假设为func)入口处设定断点:

(gdb) break func

• 给指定文件(fileName)的某个行(N)处设置断点:

(gdb) break fileName:N

这里,给某文件中的函数设置断点是同理的。

• 给某地址处设置断点

(gdb) break \*0x400540

• 显示当前gdb断点信息:

(gdb) info breakpoints

这里,可以简写为info break.会显示当前所有的断点,断点号,断点位置等等。

• 检测表达式变化则停住:

(gdb) watch i != 10

这里, i!= 10这个表达式一旦变化,则停住。watch 为表达式(变量) expr设置一个观察点。一量表达式值有变化时,马上停住程序(也是一种断点)。

• delete: (简写为d)

删除N号断点:

(gdb) delete N

• 删除所有断点:

(gdb) delete

• 清除行N上面的所有断点:

(gdb) clear N

• 继续运行程序直接运行到下一个断点:

(gdb) continue

这里,如果没有断点就一直运行。

• 显示当前调用函数堆栈中的函数:

(gdb) backtrace

命令产生一张列表,包含着从最近的过程开始的所有有效过程和调用这些过程的参数。当然,这里也会显示出当前运行到了哪里(文件,行)。

• 查看当前调试程序的语言环境:

(gdb) show language

这里,如果gdb不能识别你所调试的程序,那么默认是c语言。

• 查看当前函数的程序语言:

(gdb) info frame

• 显示当前的调试源文件:

(gdb) info source

这样会显示当前所在的源代码文件信息,例如文件名称,程序语言等。

• 手动设置当前的程序语言为C++:

## (gdb) set language c++

这里,如果gdb没有检测出你的程序语言,你可以这样设置。

• 查看可以设置的程序语言:

# (gdb) set language

这里,使用没有参数的set language可以查看gdb中可以设置的程序语言。

• 终止一个正在调试的程序:

# (gdb) kill

这里,输入kill就会终止正在调试的程序了。

• 修改运行时候的变量值:

# (gdb) print x=4

这里,x=4是C/C++的语法,意为把变量x值改为4,如果你当前调试的语言是Pascal,那么你可以使用Pascal的语法:x:=4。

• 显示一个变量var的类型:

## (gdb) whatis var

• 以更详细的方式显示变量var的类型:

## (gdb) ptype var

这里,会打印出var的结构定义。