MAS SOBRE PUNTEROS-INCREMENTAR PUNTEROS


Tratemos de reforzar bien el concepto de punteros aunque seamos redundantes.

Es sencillo entender que si declaramos una variable int

```
int pepe =5
y hacemos

pepe ++
el valor de pepe valdrá 6, eso esta bien claro, el código completo

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main() {
  int pepe =5;
    pepe ++;
    printf ("%d",pepe);
    getchar();
}
Si lo corremos muestra que pepe vale 6
```



Ahora veamos el siguiente código:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main() {
  int * punt;

  punt = (int *) malloc (sizeof(int));
  *punt = 3;
```

```
printf ("%x \n",punt);
punt ++;
printf ("%x\n",punt);
getchar();
}
```

declaramos una variable llamada punt que es un puntero

```
int * punt;
```

Lo inicializamos, por supuesto tendrá una dirección de memoria que devuelve el malloc

```
punt = (int *) malloc (sizeof(int));
```

guardamos un 3 en su contenido o sea en la dirección adonde apunta

```
*punt = 3;
```

Y luego incrementamos **punt**

```
punt ++;
```

Nosotros hemos incrementado el valor de "punt". Como "punt" es un puntero, estamos modificando una dirección de memoria. Por ejemplo, si "punt" se refería a la posición de memoria número 10.000 de nuestro ordenador, ahora ya no es así, ahora es otra posición de memoria distinta.

Como ya sabemos, el espacio que ocupa una variable en C depende del sistema operativo. Así, en un sistema operativo de 32 bits, un "int" ocuparía 4 bytes, de modo que la operación

punt++;

haría que pasáramos de mirar la posición 10.000 a la 10.004.

Por si alguien tiene dudas ejecutemoslo:

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>

main() {

int * punt;

punt = (int *) malloc (sizeof(int) *punt = 3;

printf ("%x \n", punt);

punt ++;

printf ("%x\n", punt);

getchar();
}

C:Vocumer
3e2480
3e2484

punt ++;

printf ("%x\n", punt);

getchar();
}
```

Como le puse %x me mostrara el valor hexadecimal de **punt**, vemos que en mi maquina (en otras variara), **punt** vale **0x3e2480** y luego de incrementarlo valdrá **0x3e2484** ya que se incrementa de cuatro en cuatro para apuntar a un segundo int, que no hemos inicializado.

Si quisiéramos incrementar el 3 que guardamos en el contenido de **punt** deberíamos hacer.

```
(*punt) ++;
En este codigo

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main() {
   int * punt;

   punt = (int *) malloc (sizeof(int));
   *punt = 3;

   printf ("%x\n",punt);

   printf ("%x\n",*punt);

   (*punt) ++;


   printf ("%x\n",*punt);
```

```
getchar();
}
```

Vemos que primero imprimo el valor del puntero allí resaltado en verde, luego imprimo su contenido y luego lo incremento de 3 a 4 y luego lo imprimo nuevamente.

```
printf ("%x \n", punt);
printf ("%x\n", *punt);

(*punt) ++;
printf ("%x\n", *punt);
```



Allí vemos que se incremento de 3 a 4.

La conclusión de todo esto es que para incrementar punteros usaremos

punt ++

y para incrementar su contenido

(* punt) ++

Lo mismo que pasa asignar valores a un puntero se hará directamente en **punt** y para asignar en su contenido se hará en ***punt**.

Asignando valores a punt

```
punt = (int *) malloc (sizeof(int));
```

Asignando valores a su contenido


```
*punt = 3;
```

Es muy importante que esto quede claro, pues es la piedra fundamental de todo lo que sigue, por si alguno le quedo alguna duda veamoslo en IDA.

Allí vemos el código luego de lo agregado por el compilador

```
eax, OFh
          add
          add
                   eax, OFh
          shr
                   eax, 4
          sh1
                   eax, 4
          mov
                   [ebp+var_8], eax
          mov
                   eax, [ebp+var_8]
          call
                      chkstk
          call
          mov
                   dword ptr [esp], 4; size t
          call
                   malloc
          mov
                   [ebp+var_4], eax
          mov
                   eax, [ebp+var_4]
          mov
                   dword ptr [eax], 3
          mov
                   eax, [ebp+var 4]
          mov
                   [esp+4], eax
                   dword ptr [esp], offset asc 403000; "%x \n"
          mov
    B
          call
          mov
                   eax, [ebp+var_4]
          mov
                   eax, [eax]
          mov
                   [esp+4], eax
                   dword ptr [esp], offset asc_403005 ; "%x\n"
          mov
          call
                   printf
2 240\ | /124 250\
              000004C1 004012C1; main L21
```

Vemos que llama a **malloc** con el size 4 y que el resultado lo devuelve en **var_4** que sera nuestro **punt**, así que lo renombramos, sabemos que **punt** es un puntero o sea que sera una dirección de memoria, si ponemos un breakpoint allí.



Vemos que EAX tiene el valor de **punt** que en mi maquina es **0x3e3ce0** y que como lo arrancamos en un debugger y le pedimos 4 bytes en la memoria el contenido de **0x3e3ce0** tendrá BAAD FOOD jeje como dijimos en las partes anteriores y ABABABAB donde termina la zona reservada.

66461501 CGTT	MqTTOC
004012C6 may	[ebp+punt], eax
004012C9 mov	eax, [ebp+punt]
004012CC mov	dword ptr [eax], 3
004012D2 mov	eax, [ebp+punt]

La cuestión es que luego de guardar EAX en **punt** lo que corresponde a nuestro código fuente

```
punt = (int *) malloc (sizeof(int));
```

Lo vuelve a mover a EAX y guarda en su contenido, donde hace

004012CC mov dword ptr [eax], 3

esta realizando lo que en nuestro código fuente era

*punt = 3;

Y modificando el contenido de **punt**, si pasamos con f8 dicha instrucción.

100.00%	(-21	210,324) (592,97)					000006D2			004012D2: _main+42							
₩ Hex View-EAX																	
003E3CE0	03	00	00	00	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	EE	FE	EE		
003E3CF0											04						
003E3D00								00									
003E3D10	99	00	00	99	99	00	00	90	0B	00	04	00	25	07	10		
00000000	~ ^	00						M									

Vemos que guardo el 3.


Luego vemos los tres **printf**

```
eax, [ebp+punt]
00401200 MOV
004012D2 mov
004012D5 mov
                 [esp+4], eax
                 dword ptr [esp], offset asc 403000; "%x \n"
004012D9 mov
004012E0 call
                 printf
004012E5 mov
                 eax, [ebp+punt]
004012E8 mov
                 eax, [eax]
004012EA mov
                 [esp+4], eax
                 dword ptr [esp], offset asc 403005 ; "%x\n"
004012EE mov
004012F5 call
                 printf
004012FA mov
                 eax, [ebp+punt]
004012FD inc
                 dword ptr [eax]
004012FF mov
                 eax, [ebp+punt]
00401302 mov
                 eax, [eax]
                 [esp+4], eax
00401304 mov
                 dword ptr [esp], offset asc_403005 ; "%x\n"
00401308 mov
0040130F call
                 printf
```

En el primero lee el valor de **punt** y lo imprime.

```
.text:004012D2 mov eax, [ebp+punt]
.text:004012D5 mov [esp+4], eax
.text:004012D9 mov dword ptr [esp], offset asc_403000; "%x \n"
.text:004012E0 call printf
```


Si traceamos con f8 y lo pasamos al **printf** vemos en la consola el valor de **punt.**



El siguiente **printf** debería imprimir el contenido de punt o sea *punt.

```
.text:004012E5 mov eax, [ebp+punt]
.text:004012E8 mov eax, [eax]
.text:004012EA mov [esp+4], eax
.text:004012EE mov dword ptr [esp], offset asc_403005; "%x\n"
.text:004012F5 call printf
```


Allí vemos la instrucción donde obtiene el contenido de **punt** o sea el valor 3 si pasamos el **printf** con f8, vemos en la consola el valor de ***punt**.



En el ultimo printf incrementábamos *punt de 3 a 4 y lo imprimíamos veamos.

```
.text:004012FA mov eax, [ebp+punt]
.text:004012FD inc dword ptr [eax
```

En EAX estará **punt** y incrementara su contenido mediante la instrucción en verde, pasando el mismo a 4 si pasamos con f8 el **INC.**




Que fue el equivalente en nuestro código de

(*punt) ++;

Luego mueve el 4 a EAX y lo imprime.

```
.text:00401302 mov eax, [eax]
.text:00401304 mov [esp+4], eax
.text:00401308 mov dword ptr [esp], offset asc_403005; "%x\n"
.text:0040130F call printf.
```



Al llegar a este punto muchos que trabajaron en bajo nivel siempre se preguntan, que diferencia hay entre & y *, ya que ambos son direcciones de memoria, y realmente la diferencia es mas de C que de bajo nivel, pero si entendimos todo hasta aquí vemos que & es usando para pasar direcciones de memoria de variables como argumento a otras funciones donde dicha variable no esta definida, o para incrementar el valor de dicha variable, es similar al LEA aunque en la practica nos da una dirección de memoria cuyo contenido es una variable, en cambio * es también una dirección de memoria pero en esta caso la variable puntero contendrá una dirección de memoria, en cuyo contenido podremos trabajar, la diferencia es muy fina y es posible que todavía haya dudas, veremos como usar ambas a la vez en el siguiente ejemplo.

```
#include <stdio.h>
void duplica(int *x) {
    *x = *x * 2;
}

main() {
    int n = 5;
    printf("n vale %d\n", n);
    duplica(&n);
    printf("Ahora n vale %d\n", n);

getchar();
}

Vemos que la funcion duplica tiene.
```

Vemos que la funcion **duplica** tiene definido que recibe un puntero (int *) y busca su contenido y lo multiplica por dos, modificando el contenido allí mismo sin devolver el valor.

```
void duplica(int *x) {
   *x = *x * 2;
}
```

En el main cuando se llama a la funcion **duplica** se pasa una dirección de memoria de la variable **n** que vale 5, por ejemplo le pasa **0x10000**, al pasarle la dirección de memoria a **duplica**, esta la toma, busca el contenido de **0x10000**, que es 5 y lo multiplica por dos y lo modifica allí mismo, guardando en **0x10000** el 10 decimal.

```
main() {
  int n = 5;
  printf("n vale %d\n", n);
  duplica(&n);
  printf("Ahora n vale %d\n", n);
```

Por eso en el **printf** aparece **n** con un nuevo valor que no se cambio en la funcion main, este es un ejemplo de lo que decíamos en las primeras partes del curso, que para modificar el valor de una variable local, ingresando en otra funcion, donde dicha variable no esta definida, la única forma es pasarle con & o *LEA* su dirección y que luego dentro de la misma se trabaje en el contenido de dicha variable, lo cual se realiza por ejemplo si la dirección esta en EAX usando [EAX] para modificar su contenido y eso es lo que hace duplica usando * para modificar el contenido de una dirección.

O sea este es el ejemplo clásico de como modificar el valor de una variable local usando & o LEA, dentro de otra funcion y por eso cuando estamos reverseando una funcion, y vemos que en IDA al apretar X en una variable local, si ademas de la asignaciones directas, hay un LEA, enseguida nos fijamos en esa instrucción, pues allí puede cambiar de valor de dicha variable al entrar en otra subfuncion, o al modificar el contenido de la memoria.


```
Execute Debug
                Tools CVS Window Help
阊
              🕰 🚨 🔁
     ←
                         ₽<mark>⊟</mark>
              🗐 Insert
                       🗗 Toggle 📘 Goto
     New 
        ▼||
Untitled1.c
     #include <stdio.h>
     void duplica(int *x) {
         *x = *x * 2;
     }
     main() {
        int n = 5;
                       C: Wocuments and S
        printf("n v
                      n vale 5
Ahora n vale 10
                         vale 5
        duplica(&n),
        printf("Ahor
       getchar();
```

Si lo vemos en IDA.

```
call
                           main
             mov
                       [ebp+<mark>n</mark>], 5
             mov
                       eax, [ebp+<mark>n</mark>]
             mov
                       [esp+4], eax
                       dword ptr [esp], offset aNValeD ; "n vale %d\n"
             mov
             call
                       printf
             1ea
                       eax, [ebp+<mark>n</mark>]
B
                       [esp], eax
             mov
                       sub_401290
             call
             mov
                       eax, [ebp+<mark>n</mark>]
             mov
                       [esp+4], eax
                       dword ptr [esp], offset aAhoraNValeD ; "Ahora n vale %d\n'
             mov
             call
                       printf
             call
                       getchar
             1eave
```

Vemos que **n** vale 5 y usa printf para imprimir su valor.


Luego le pasa la dirección de memoria de la variable **n**, si ponemos un breakpoint allí, vemos que en EAX estará la misma, la cual se pasa la la funcion **duplica**, entramos en ella.




Si traceamos vemos que lógicamente arg_0 sera la dirección de memoria de n, aquí n no tiene significado pues es una variable local, pero si podemos trabajar con su dirección de memoria y cambiar su contenido.

```
00401290 ; Attributes: bp-based frame
00401290
00401290 duplica proc near
00401290
00401290 direccion_de_n= dword ptr
00401290
00401290 push
                 ebp
00401291 mov
                 ebp, esp
00401293 mov
                 edx, [ebp+direccion_de_n]
                 eax, [ebp+direccion de n]
00401296 mov
00401299 mov
                 eax, [eax]
0040129B add
                 eax, eax
0040129D mov
                 [edx], eax
0040129F pop
                 ebp
004012A0 retn
004012AO duplica endp
004012A0
```


Aquí el argumento direccion_de_n es un puntero, vemos que lo mueve a EDX y a EAX.




Luego mueve a EAX el contenido de dicha dirección de memoria que sera el valor de **n** que estará en el contenido de EAX.



Luego con **add EAX,EAX** duplica el valor. y lo vuelve a guardar en el contenido de EDX o sea reemplaza el 5 por el 10.




Al ejecutar el mov [EDX], EAX cambiara a 10 decimal o sea 0a hexa.



Y allí volvemos a main.

```
004012F7 TC0
                 cav, [cnh.u]
                 [esp], eax
004012E8 mov
004012EB call
                 duplica
004012F0 mov
                 eax, [ebp+n]
004012F3 mov
                  [esp+4], eax
                 dword ptr [esp], offset a
004012F7 mov
004012FE call
                 printf
                                  B
00401303 call
                 getchar
00401308 leave
00401309 retn
00401309 main endp
00401309
```

Ahora aquí movemos el valor de **n** a EAX pero este ya no vale 5 sino vale **0a** hexa jeje, dentro de duplica se cambio su valor.



Y si por eso cuando se pasa como argumento de una funcion una dirección de memoria de una variable local, que se hallo con LEA, podemos esperar que dentro de dicha funcion se cambie el valor de la variable local.

Bueno no quiero seguir mas hasta que no digieran bien esto les recomiendo que repasen bien, los ejemplos de punteros pues se va a venir mas difícil si no entendieron bien esto.

Hasta la parte siguiente, adjunto un ejemplo para reversear para que practiquen Ricardo Narvaja