## C Y REVERSING (parte 6) por Ricnar

## MOLDES O CASTING (CASTEO)

En C tenemos la posibilidad de forzar y transforma una variable que esta declarada de un tipo a otro tipo usando el llamado casteo o moldeo de la misma, veamos varios ejemplos:

```
Ejemplo 1:

Veamos este código:

# include <stdio.h>

main(){

funcion1();
 getchar();
}

funcion1(){

float a = 5.25;
 int b = (int)a;

printf ("'%d\n'', b);
}
```

Es una variable llamada **a** declarada como **float** y asignado un **float 5.25** que se castea poniéndole el (**int**) delante y **a** no cambia sigue siendo **float** pero al usar (**int**)**a** convertirá el valor a **int** y lo asignara en **b** como **int**, vemos al imprimir el valor de **b** que vale 5.

```
# include <stdio.h>
#include <string.h>
main(){


funcion1();
getchar();
}

funcion1(){


float a = 5.25;
int b = (int)a;
printf ("%d\n", b);
}

C:\Documents and Settings\richar\E
```

Si arrancamos el debugger del IDA y paramos en el inicio




Cambiamos el stack para ver el stack de punto flotante.



Cambiamos el valor para que lo muestre como punto flotante (yo ya lo había hecho en la primera imagen, lo volví a repetir para que vea como se hace.

Vemos que **var\_4** es inicializada con el valor 5.25 **float**, así que la renombramos como en el código fuente con el nombre **a**, recordamos que el **sizeof** en C de una variable **float** es 4, así que **dword** esta correcto en IDA como largo de la variable **a**.



FLD carga el valor de a en ST0 del stack de punto flotante.

Hay un par de instrucciones con el Control Word que no son relativas a nuestro valor y aquí.

```
fistp [ebp+var_8]
```

FIST convierte a int el float y lo popea de ST0 a var\_8 en este caso.

Quiere decir que podemos renombrar **var\_8** con el nombre **b** como en el código fuente, las otras dos variables auxiliares son usadas para trabajar con el control word del punto flotante y no son del código fuente nuestro así que las dejamos como están.

Luego de otra instrucción con el control word seguimos la variable **b** que la pasa al stack para usarlo como argumento de **printf**, ya vimos que es un **int** que vale **5** y allí mediante el format string **%d** imprimirá su valor.

```
.text:004012EF mov eax, [ebp+b]
.text:004012F2 mov [esp+4], eax
.text:004012F6 mov dword ptr [esp], offset aD; "%d\n"
.text:004012FD call printf
```

El siguiente ejemplo es un casteo de char a int.

```
# include <stdio.h>
```

```
main(){
  funcion1();
  getchar();
}

funcion1(){
  char b = 'a';
  int x = (int)b;
  printf ("'%d", x);
```

```
main() {
  funcion1();
  getchar();
}

funcion1() {
  char b = 'a';
  int x = (int)b;
  printf ("%d", x);
}
C: Wocuments and Sett
```

Allí vemos el casteo de la variable **char** a **int** y imprime el valor ASCII del carácter **a** en decimal, veamos como se ve en el IDA.

```
|funcion1 proc near
var_8= dword ptr -8
<mark>var_1</mark>= byte ptr -1
push
          ebp
mov
          ebp, esp
sub
          esp, 18h
mov
          [ebp+<mark>var_1</mark>], 61h
MOVSX
          eax, [ebp+<mark>var_1</mark>]
mov
          [ebp+var_8], eax
          eax, [ebp+var_8]
mov
          [esp+4], eax
mov
          dword ptr [esp], offset a
mov
call
          printf
leave
retn
funcion1 endp
```

Allí vemos como mueve a la variable declarada como char que aquí es un byte el valor 61h que es la **a** minúscula lo cambiamos para que muestre la a con el menú del click derecho y renombramos la variable como **b**.

```
movsx eax, [ebp+b]
mov [ebp+var_8], eax
```

Allí vemos como toma el valor y lo convierte a **int** mediante el movsx y lo guarda en **var\_8** que es la otra variable **int** así que la renombramos a x.

```
o- oyce pci
push
          ebp
mov
          ebp, esp
          esp, 18h
sub
          [ebp+b],
mov
MOVSX
          eax, [ebp+b]
mov
          [ebp+<mark>x</mark>], eax
mov
          eax, [ebp+<mark>x</mark>]
          [esp+4], eax
mov
          dword ptr [esp], offset aD ;
mov
call
          printf
leave
retn
```

Luego vemos que sencillamente imprime su valor.

Muchas veces al imprimir el valor haciendo **printf** este hace un casting on the fly para hacer format string, depende de lo que le coloquemos luego del %, pero hay que saber que esto es solo visual, si una variable no fue casteada antes, y solo se muestra por consola su salida en un formato diferente, si luego se siguen realizando operaciones con la misma variable sin castear, esta seguirá en su tipo original, por lo cual es importante realizarlo antes del **printf** en nuestro codigo fuente, en el caso anterior vemos que al pasar la variable **x** casteada como **int** al hacer **printf** se vera el valor **int** y ademas **x** queda siendo una variable int, mientras que si no casteamos antes y hacemos el printf de la variable **b** que es un char si ponemos que en el **printf** lo muestre como %**d** lo hará, mostrara el valor como si fuera un **int**, por el casting on the fly, pero no transformara la variable **b** la cual seguirá siendo de tipo **char** y para futuras operaciones podría fallar si la usamos como **int**.

```
# include <stdio.h>

main() {
    funcion1();
    getchar();
}

funcion1() {
    char b = 'a';

int x = (int)b;
    printf ("%d\n", x);
    printf ("%d\n", b);
}
C:\Documents and Settings\richar\frac{1}{27}
97
```

Aquí vemos ese ejemplo claramente el resultado de ambas variables mostrado es similar por el casteo al vuelo para hacer **printf**, pero si vemos en IDA veremos que  $\mathbf{x}$  y  $\mathbf{b}$  son variables de diferente tamaño y tipo.

```
# include <stdio.h>
main(){
  funcion1();
  getchar();
}

funcion1(){
  char b = 'a';
  int x = (int)b;
  printf ("%d\n", x);
  printf ("%d\n", b);
```

```
x= dword ptr -8
b= byte ptr -1
push
          ebp
mov
          ebp, esp
          esp, 18h
sub
          [ebp+b], 61h
mov
movsx
          <mark>eax</mark>, [ebp+b]
mov
          [ebp+x], <mark>eax</mark>
mov
          <mark>eax</mark>, [ebp+x]
mov
          [esp+4], eax
mov
          dword ptr [esp], o
call
          printf
movsx
          <mark>eax</mark>, [ebp+b]
          [esp+4], eax
mov
          dword ptr [esp], o
mov
call
          printf
leave
                        B
retn
```

Vemos que en el primer **printf** que usa la variable **x** que es un **int**, la pasa directamente como argumento tipo **dword** para el **printf** usando **%d**, mientras que en el segundo **printf**, lo convierte temporalmente a dword al vuelo, sin cambiar la variable que es un byte al moverlo a EAX el cual queda como dword y es pasado como argumento de **printf** y **%d**, por lo tanto el casteo es **on the fly** y no fue guardado ni cambiado nada, **b** sigue siendo un **char** de un **byte** y seguirá por el resto del programa siendo de un **byte**, así que no hay que confundirse, no pensar que porque **printf** lo muestre como **int** la variable es un **int**, aunque visualmente el resultado sea el mismo.

Bueno terminamos lo de casting, quisiera que resuelvan los ejercicios ambos tienen casting, y quisiera que no solo alguien me enviara el código fuente sino el tute con el reversing explicado así me salvo de hacerlo yo, jeje

Hasta la parte 7 Ricardo Narvaja