## FUNCIONES-PARAMETROS-VARIABLES LOCALES Y GLOBALES – VALORES DE RETORNO.

Hemos realizado algunos ejemplos hasta ahora con una función principal main que llamaba a otra función que hacia todo el trabajo, pero en general los programas dividen el trabajo en muchas funciones que hacen pequeñas partes cada una.

Del Curso de Cabanes, sobre la importancia de realizar varias funciones que realicen partes del trabajo en vez de una sola muy complicada.

A partir de ahora vamos a empezar a intentar descomponer los problemas en trozos más pequeños, que sean más fáciles de resolver. Esto nos puede suponer varias ventajas:

- Cada "trozo de programa" independiente será más fácil de programar, al realizar una función breve γ concreta.
- Cada trozo de programa independiente será mas idon do programa, an sanza.
   El "programa principal" será más fácil de leer, porque no necesitará contener todos los detalles de cómo se hace cada cosa
  - Podremos repartir el trabajo, para que cada persona se encargue de realizar un "trozo de programa", y finalmente se integrará el trabajo individual de cada persona.

Esos "trozos" de programa son lo que suele llamar "subrutinas", "procedimientos" o "funciones". En el lenguaje C, el nombre que más se usa es el de funciones.

Veamos como ejemplo un programa como el que hemos realizado anteriormente:

```
# include <stdio.h>
main(){
funcion();
getchar();
funcion(){
                    /* Un entero que será la suma */
  int suma;
                        /* Les damos valores */
  int numero0 = 200;
  int numero1 = 150;
  int numero2 = 100;
  int numero3 = -50;
  int numero4 = 300;
  suma = numero0 +numero1 + numero2 + numero3 + numero4;
  printf("Su suma es %d", suma);
}
```

Vemos que se llama a funcion dentro de main y la misma esta declarada después, en DEV C++ esto funciona perfectamente pero es bueno saber que otros compiladores no permiten hacer esto, y la forma correcta para que funcione es siempre es declarar las funciones luego de los include...

```
# include <stdio.h>
funcion(){
                    /* Un entero que será la suma */
  int suma;
  int numero0 = 200;
                        /* Les damos valores */
  int numero1 = 150:
  int numero2 = 100;
  int numero3 = -50;
  int numero4 = 300;
  suma = numero0 +numero1 + numero2 + numero3 + numero4;
  printf("Su suma es %d", suma);
}
main(){
funcion();
getchar();
}
```

```
# include <stdio.h>
funcion(){
    int suma;
                              /* Un entero que será la suma */
    int numero0 = 200;
                             /* Les damos valores */
    int numero1 = 150;
    int numero2 = 100;
    int numero3 = -50;
    int numero4 = 300;
    suma = numero0 +numero1 + numero2 + numero3 + numero4;
    printf("Su suma es %d", suma);
main(){
 funcion();
              C:\Documents and Settings\ricnar\Escritorig\Untitled1.exe
 getchar();
                 suma es
```

Vemos que funciona igual, así que dado que esta forma es mas genérica y aceptada por todos los compiladores, la adoptaremos y definiremos al inicio después de los includes, todas las funciones antes de usarlas.

Si compilan y ven en el IDA verán que quedara similar a como lo hacíamos antes, no cambia nada.

## **PARAMETROS DE UNA FUNCION**

Si trabajamos en forma modular, cada funcion realizara pequeñas tareas, es muy probable que debamos pasarle parametros o argumentos para que realice la misma, veamos este ejemplo, una funcion que le pasamos un numero real y lo imprime en pantalla.

```
# include <stdio.h>
escribeNumeroReal(float n){
printf(''%4.2f'', n);
}

main(){
  float x=5.1;
  escribeNumeroReal(x);
  getchar();
}
```

Allí vemos que al definir la funcion **escribeNumeroReal** entre paréntesis se colocara el parámetro que recibirá definiendo al mismo tiempo el tipo de datos del mismo, en este caso **float n,** y cuando se llame a la funcion de otra parte del programa se colocara entre paréntesis en este caso una variable **float** que le pasamos o una constante que debe coincidir en tipo con la esperada por la funcion, para que la misma lo acepte y lo imprima, el cual es el parámetro o argumento pasado a la misma.

```
float x=5.1;
escribeNumeroReal(x);
```

Es necesario que se le puedan pasar parametros a las funciones, porque como ya vimos las variables locales solo tienen sentido dentro de la funcion donde estan definidas, así que para poder pasar valores entre funciones, se utilizan los parametros, y también lo que veremos luego, los valores de retorno.

```
# include <stdio.h>
escribeNumeroReal(float n) {
  printf("%4.2f", n);
}

main() {
  float x=5.1;
  escribeNumeroReal(x);
  getchar();
}

cx C:\Documents and Settings\richar
5.10_
```

Al compilarlo y ejecutarlo vemos que imprime el valor del float, veamoslo en IDA.

Vemos el main y vemos lo resaltado en la imagen en verde que es lo único diferente a los main que veníamos haciendo que solo llamaban a una funcion sin parametros.


```
aryv- uworu pcri
envp= dword ptr
                  10h
push
        ebp
mov
        ebp, esp
sub
        esp, 18h
        esp, OFFFFFFFOh
and
mov
        eax,
add
        eax, OFh
        eax, OFh
add
shr
        eax, 4
sh1
        eax, 4
mov
        [ebp+var_8], eax
        eax, [ebp+var_8]
mov
call
           chkstk
call
        eax, 40A33333h
mov
mov
        [ebp+var_4], eax
mov
        eax, [ebp+var_4]
        [esp], eax
mov
                          ; float
        sub 401290
call
call
        getchar
leave
retn
```

```
# include <stdio.h>
```

```
escribeNumeroReal(float n){
printf("%4.2f", n);
}

main(){
  float x=5.1;
  escribeNumeroReal(x);
  getchar();
}
```

Vemos que en el main ademas de las variables y argumentos que creaba el compilador siempre, hay una variable local mas llamada **var\_4**, vemos que se inicializa con el valor **40A33333h**, vayamos al menú de IDA,



```
mov eax, 5.09999999 |
mov [ebp+var_4], eax
mov eax, [ebp+var_4]
mov [esp], eax ; flo矣
call sub_401290
call getchar
```

Bueno redondeando es el float **5.1** en el código la variable float que se inicializa con dicho valor se llama **x, así** que la renombramos.

```
# include <stdio.h>
escribeNumeroReal(float n){
printf("%4.2f", n);
main(){
float x=5.1;
escribeNumeroReal(x);
getchar();
}
                             call
                                           main
                                       eax, 5.0999999
                             mov
                             mov
                                       [ebp+<mark>x</mark>], eax
                             mov
                                       eax, [ebp+<mark>x</mark>]
                                                           ; float
                             mov
                                       [esp], eax
                             call
                                       sub 401290
                             call
                                       getchar
```

Ahora esa variable **x** es una variable absolutamente local que tiene validez solo dentro del main, si dentro de la funcion en **401290** quisiera usar el valor float **5.1**, al llamar a la variable **x**, esta no existirá y me dará error, para pasar valores a funciones como vimos se usan los parámetros, y según el compilador los mismos se pushean antes de la llamada a la funcion, o como este compilador en vez de **pushear** los guarda en el stack, es similar **PUSH EAX** a hacer **MOV [ESP], EAX**, aunque a mi me gustan mas los compiladores que pushean los parametros para mi se ve mas claro.

```
PUSH EBX
PUSH EAX
call sub_401290
```

Uno ve los PUSH y sabe por la cantidad los parametros de una funcion a simple vista, mientras que pasarlos con

```
mov [esp+4], eax
mov eax, [ebp+x]
mov [esp], eax
call sub 401290
```

Es menos visual para mi gusto, pero bueno entremos a la funcion.

```
int
      cdecl sub 401290(float)
sub 401290 proc near
<mark>arq 0=</mark> dword ptr 8
push
        ebp
        ebp, esp
mov
        esp, 18h
sub
f1d
        [ebp+arq 0]
        qword ptr [esp+4]
fstp
        dword ptr [esp], offset a4_2f ; "%4.2f"
mnv
        printf
call
leave
retn
sub_401290 endp
```

Si hacemos doble click en **arg\_0**, recordemos que la zona de **variables locales** era por encima del **stored\_ebp y del return address**, en este caso no hay variables locales por eso no hay nada por encima.

```
+00000000 s db 4 dup(?)
+00000004 r db 4 dup(?)
+00000008 arg_0 dd ?
+0000000C
+0000000C; end of stack variables
```

Vemos el primer parametro **arg\_0**, la zona de parametros estará siempre por **DEBAJO** del **return address**, lo cual tiene cierta lógica pues si pusheo el parametro antes de entrar a la funcion, este se guarda en el stack, y luego al entrar a la funcion se guarda encima del mismo el **return address** (después de todo es un CALL y al entrar en el siempre se guarda el **return address**), y luego comenzara la funcion generalmente con PUSH EBP, y ahí guarda el stored ebp, y luego declarara las variables arriba del mismo.

Así que si hay un solo parametro IDA lo llamara **arg\_0** y sera el que se pushea justo antes de llamar a la funcion, si hay mas parametros como en este otro caso:

```
PUSH EBX
PUSH EAX
call sub 401290
```

PUSH EBX es ejecutado primero por lo tanto su valor estará mas abajo en el stack que PUSH EAX en este caso IDA llamara a este segundo parametro **arg\_4** y estará debajo de **arg\_0** y así sucesivamente cuantos mas parametros tenga crecerá hacia abajo. (**arg\_8, arg\_C**)

```
+00000000 s db 4 dup(?)
+00000004 r db 4 dup(?)
+000000000 dd ?
+000000000 arg_0 dd ?
+000000000 ; end of stack variables
```

Allí en el rectángulo rojo iría un segundo parametro **arg\_4** si lo hubiera, bueno volvamos a nuestra

funcion.

Vimos que los parametros se utilizan para pasar valores entre funciones, ya que las variables locales no sirven para ello, así que al reversear es importante determinar, cual es el valor que se le esta pasando y renombrarla de acuerdo a eso, en este caso sabemos que **arg\_0** tiene el mismo valor que la variable **x** del main, así que podría renombrarla como **x** ya que es un parametro que tiene su valor.

```
; int __cdecl sub_401290(float x)
sub_401290 proc near
x= dword ptr 8
push
        ebp
        ebp, esp
mov
sub
        esp, <u>1</u>8h
        [ebp+x]
f1d
fstp
        qword ptr [esp+4]
        dword ptr [esp], offset a4_2f ; "%4.
mov
call
        printf
leave
retn
sub_401290 endp
```

Es importante que el nuevo nombre aparezca en la definición de la funcion

```
; int __cdecl sub_401290(float <mark>x</mark>)
sub_40<mark>12</mark>90 proc near
x= dword ptr
push
         ebp
mov
         ebp, esp
sub
         esp, 18h
f1d
          [ebp+<mark>x</mark>]
fstp
          qword ptr [esp+4]
          dword ptr [esp], offset a4_2f; "%4.2f"
mov
call
         printf
leave
retn
sub 401290 endp
```

Si no aparece y queda así

```
sub_401290 proc near
x= dword ptr
push
         ebp
mov
         ebp, esp
         esp, 18h
sub
f1d
         [ebp+x]
fstp
         qword ptr [esp+4]
         dword ptr [esp], offset a4_2f ; "%4
mov
call
         printf
leave
retn
<mark>sub_401290</mark> endp
```

Hacemos click derecho SET FUNCION TYPE y lo arreglara tratando de usar los parametros renombrados.



sub_401290 proc near x= dword ptr 8	
Rename address	X
Address: 0x401290 <u>N</u> ame sub_401290	<b>₩</b>
Maximum length of new names 15	

A la vez podemos renombrar la funcion a



y allí quedara mejor

```
cdecl escribeNumeroReal(float x)
escribeNumeroReal proc near
x= dword ptr
push
        ebp
mov
        ebp, esp
sub
        esp, 18h
f1d
        [ebp+x]
fstp
        qword ptr [esp+4]
        dword ptr [esp], offset a4 2f
mov
call
        printf
leave
retn
escribeNumeroReal endp
```

Si hemos hecho aparecer el nuevo nombre del parametro en la definición de la funcion, al volver al main vemos que nos muestra el nombre que le pusimos dentro al parametro, y que como vemos coincide con el valor de la variable local **x**. De cualquier manera podría ponersele un nombre aclaratorio diferente ya que la funcion puede llamarse desde distintos lugares del programa y con distintos valores, que no siempre serán el de **x**, lo veremos en el proximo ejemplo.

```
eax, [eup+var_o]
call
          chkstk
call
           main
mov
        eax, 5.0999999
mov
        [ebp+x], eax
mov
        eax, [ebp+x]
mov
        [esp], eax
        escribeNumeroReal
call
call
        getchar
leave
retn
main endp
```

#### VALOR DE RETORNO DE UNA FUNCION

Ya vimos los parametros de una funcion para poder pasarle valores, pero hay casos en que necesitamos ademas de poder pasarle parametros, que la funcion nos devuelva algún resultado que necesitamos usar en otra parte del programa, por ejemplo si tengo una funcion que le paso dos int y la misma multiplica los dos valores, puedo necesitar que me devuelva ese resultado para usarlo.

```
#include <stdio.h>

int cuadrado ( int n ) {
  return n*n;
}

main() {
  int numero;
  int resultado;

numero= 5;
  resultado = cuadrado(numero);

printf("El cuadrado del numero es %d", resultado);
  printf(" y el de 3 es %d", cuadrado(3));
  getchar();
}

ex C:Documents and Settings\ricnar\Escritorio\Untitled1.ex

El cuadrado del numero es 25 y el de 3 es 9
```

Vemos que la funcion llamada **cuadrado**, tiene como parametro un **int n** y el valor de retorno que se encuentra a continuacion de la palabra **return** sera el valor de  $\mathbf{n} * \mathbf{n}$  o sea el cuadrado de  $\mathbf{n}$ .

Vemos que la funcion es llamada desde el main desde aquí.

```
numero= 5;
resultado = cuadrado(numero);
```

Se llama a la funcion **cuadrado**, pero se guarda el valor que devuelve o **valor de retorno**, por lo cual cuando se define la funcion cuadrado se debe poner el tipo de valor que devolverá delante del nombre de la misma.

```
int cuadrado ( int n ) {
return n*n;
}
```

Por lo tanto cuando se almacena la variable resultado debe ser declarada del mismo tipo o sea int también.

```
#include <stdio.h>
```

```
int cuadrado ( int n ) {
  return n*n;
}

main() {
  int numero;
  int resultado;
```

```
numero= 5;
resultado = cuadrado(numero);
printf("El cuadrado del numero es %d", resultado);
printf(" y el de 3 es %d", cuadrado(3));
getchar();
```

}

Así que deben coincidir el tipo del valor de retorno y el tipo de la variable local donde lo guardara.

```
Si una funcion esta especificada como tipo void significa que no devolverá ningún resultado.
 Cuando queremos dejar claro que una función no tiene que devolver ningún valor, podemos hacerlo indicando al principio que
 el tipo de datos va a ser "void" (nulo). Por ejemplo, nuestra función "saludar", que se limitaba a escribir varios textos en
 pantalla, quedaría más correcta si fuera así:
 void saludar() {
 printf("Bienvenido al programa\n");
 printf(" de ejemplo\n");
 printf("Bienvenido al programa\n");
Bueno volvamos a nuestro ejemplo
#include <stdio.h>
int cuadrado ( int n ) {
return n*n;
}
main() {
int numero;
int resultado;
numero= 5;
resultado = cuadrado(numero);
printf("El cuadrado del numero es %d", resultado);
printf(" y el de 3 es %d", cuadrado(3));
getchar();
```

Vemos que hay una segunda llamada a la funcion cuadrado, pasandole la constante 3 como parametro, en este caso no se le pasa el valor de una variable sino directamente una constante, que lógicamente debe coincidir con el tipo esperado por la funcion.

El valor devuelto por la misma en este caso no es almacenado sino usado directamente dentro del printf que espera el valor de retorno para realizar el format string e imprimir el resultado del cuadrado de 3.

```
numero= 5;
resultado = cuadrado(numero);
printf("El cuadrado del numero es %d", resultado);
printf(" y el de 3 es %d", cuadrado(3));
getchar();

C:\(\mathbb{O}\)cuments and \(\mathbb{S}\)ettings\richar\(\mathbb{E}\)scritorio\(\mathbb{O}\)ntitled1.exe

El cuadrado del numero es 25 y el de 3 es 9
```

Compilemos y veamoslo en IDA.

```
call
           main
        [ebp+var_4], 5 🔩
mov
mov
        eax, [ebp+var_4]
                                                       Ŕ
mov
        [esp], eax
        sub_401290
call
        [ebp+var_8], eax
mov
mov
        eax, [ebp+var_8]
mov
        [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aElCuadradoDelN ; "El cuadrado de
mov
call
        printf
        dword ptr [esp], 3 🛣
mov
call
        sub 401290
mov
        [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aYElDe3EsD ; " y el de 3 es %d"
mov
        printf
call
```

Vemos allí que la funcion es llamada dos veces, la primera es aquí y **var\_4** corresponde a la variable **numero** que se inicializa con el valor 5 y se le pasa como parametro.

Renombrando

```
call ___main
mov [ebp+numero], 5
mov eax, [ebp+numero]
mov [esp], eax
call sub_401290
```

Vemos que le pasa como parametro el valor de **numero** que es 5, entremos a la funcion.

```
H M M
; Attributes: bp-based frame
sub 401290 proc near
<mark>arq 0</mark>= dword ptr
push
         ebp
mov
         ebp, esp
mov
         eax, [ebp+arg_0]
imul
         eax, [ebp+<mark>arg_0</mark>]
pop
          ebp
retn
sub_401290 endp
```

Vemos que el parametro único sera **arg\_0** la funcion lee este valor lo pasa a EAX y luego lo multiplica por si mismo devolviendo en **EAX** el valor de retorno. Podemos renombrar a la funcion como cuadrado.

```
; Attributes: bp-based frame

cuadrado proc near

arg_0= dword ptr 8

push ebp
mov ebp, esp
mov eax, [ebp+arg_0]
imul eax, [ebp+arg_0]
pop ebp
retn
cuadrado endp
```

Allí vemos el valor de retorno que devolverá en EAX.

Ahora el tema es el nombre del parametro ya que si le pongo el nombre **numero** pues en la primera llamada tiene ese valor, en la segunda vez que la llame cuando tenga el valor 3, ya no coincidirá.

```
Call
              шатп
          [ebp+<mark>numero</mark>], 5
mov
          eax, [ebp+<mark>numero</mark>]
[esp], eax
mov
mov
call
          cuadrado
          [ebp+var_8], eax
mov
          eax, [ebp+var_8]
[esp+4], eax
mov
mov
mov
          dword ptr [esp], offset a
call
          printf
mov
          dword ptr [esp], 3
call
          cuadrado
mov
          [esp+4], eax
```


En estos casos es difícil aconsejar pues a veces nosotros al reversear necesitamos seguir un parametro que vemos en una funcion, hacia las funciones padres y muchas veces conviene ponerle un nombre e ir hacia atrás con el mismo nombre, para no perdernos y poder seguir identificando el mismo valor que nos interesa.

```
cuadrado proc near

numero= dword ptr 8

push ebp
mov ebp, esp
mov eax, [ebp+numero]
imul eax, [ebp+numero]
pop ebp
retn
cuadrado endp
```

Ahora propago el nombre haciendo click derecho – SET FUNION TYPE.



### Quedara asi

```
🛗 N 👊
; Attributes: bp-based frame
; int <u>__cdecl cuadrado(int <mark>numero</mark>)</u>
cuadrado proc near
<mark>numero</mark>= dword ptr
push
          ebp
mov
          ebp, esp
          eax, [ebp+numero]
mov
imul
          eax, [ebp+<mark>numero</mark>]
pop
          ebp
retn
cuadrado endp
```

Si vamos al main aparece el nombre que le pusimos, y en la primera llamada coinciden ya que toma el valor de la variable **numero**, en la segunda bueno, igual me da la idea que al parametro **numero** interno se le pasa el valor 3, ya se que el nombre del parametro interno es una ayuda y que no necesariamente tiene que coincidir 100% con las variables locales del main, pero es bueno que tenga el nombre alguna relación para orientarnos.

```
mov
         eax, [ebp+var_C]
call
            chkstk
call
            main
mov
         [ebp+<mark>numero</mark>], 5
mov
         eax, [ebp+<mark>numero</mark>]
                            ; numero
mov
         [esp], eax
call
         cuadrado
         [ebp+var_8], eax
mov
mov
         eax, [ebp+var_8]
mov
         [esp+4], eax
         dword ptr [esp], offset aElCuadr
mov
call
         printf
         dword ptr [esp], 3 ; numero
mov
call
         cuadrado
```

Hay reversers que no le ponen exactamente el mismo nombre sino que le ponen por ejemplo con

mayúsculas.

```
; Attributes: bp-based frame
; int cdecl cuadrado(int NUMERO)
cuadrado proc near
NUMER<mark>o</mark>= dword ptr 8
push
         ebp
mov
         ebp, esp
         eax, [ebp+<mark>NUMERO</mark>]
mov
imul
         eax, [ebp+NUMERO]
pop
         ebp
retn
cuadrado endp
```

```
con, [cop von_o]
call
           chkstk
call
           main
mov
        [ebp+numero], 5
mov
        eax, [ebp+numero]
                         ; NUMERO
mov
        [esp], eax
call
        cuadrado
mov
        [ebp+var_8], eax
mov
        eax, [ebp+var_8]
mov
        [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aElCu
mov
        printf
call
        dword ptr [esp], 3 ; NUMERO
mov
call
        cuadrado
        [esp+4], eax
mov
        dword ofr [eso] offset aVF1N
mou
```

O por ahí alguna convención propia como **Arg\_numero** o algo así.

Vemos que en la primera llamada el valor de retorno de la funcion que devuelve en **EAX** lo guarda en **var\_8** asi que renombraremos la misma a **resultado**.

```
call
           chkstk
call
           main
mov
        [ebp+numero], 5
mov
        eax, [ebp+numero]
                         ; NUMERO
mov
        [esp], eax
call
        cuadrado
mov
        [ebp+var_8], eax <
        eax, [ebp+var_8]
mov
        [esp+4], eax
mov
        dword ptr [esp], offset aElCuadradoDelN ; "El cuadrado de
mov
        printf
call
        dword ptr [esp], 3; NUMERO
mnu
        cuadrado
call
        [esp+4], eax
mov
        dword ptr [esp], offset aYElDe3EsD ; " y el de 3 es %d"
mov
call
        printf
```

Luego ese valor guardado en **resultado** lo pasa como parametro de **printf** para imprimirlo.

```
call
            main
         [ebp+numero], 5
mov
mov
         eax, [ebp+numero]
                            NUMERO
mov
         [esp], eax
call
         cuadrado
         [ebp+resultado], eax
mov
                                                                   ľ,
mov
         eax, [ebp+<mark>resultado</mark>]
mov
         [esp+4], eax
         dword ptr [esp], offset aElCuadradoDelN ; "El cuadrado del
mov
```

En la segunda llamada vemos que no guarda el valor de retorno en ninguna variable directamente lo guarda en el stack como parametro de **printf** directamente, que era lo que pasaba en nuestro código fuente.

```
mov dword ptr [esp], 3 ; NUMERO

call cuadrado

mov [esp+4], eax

mov dword ptr [esp], offset aYE1De3EsD ; " y el de 3 es %d"

call printf
```

printf(" y el de 3 es %d", cuadrado(3));

La siguiente definición se la copiamos a Cabanes

# Variables locales y variables globales

Las variables se pueden declarar dentro de un bloque (una función), y entonces sólo ese bloque las conocerá, no se podrán usar desde ningún otro bloque del programa. Es lo que llamaremos "variables locales".

Por el contrario, si declaramos una variable al comienzo del programa, fuera de todos los "bloques" de programa, será una "variable global", a la que se podrá acceder desde cualquier parte.

En general, deberemos intentar que la mayor cantidad de variables posible sean locales (lo ideal sería que todas lo fueran). Así hacemos que cada parte del programa trabaje con sus propios datos, y ayudamos a evitar que un error en un trozo de programa pueda afectar al resto. La forma correcta de pasar datos entre distintos trozos de programa es usando los parámetros de cada función y los valores de retorno.

En el ejemplo anterior

```
#include <stdio.h>
int cuadrado ( int n ) {
  return n*n;
}

main() {
  int numero;
  int resultado;
```

```
numero= 5;
resultado = cuadrado(numero);
printf("El cuadrado del numero es %d", resultado);
printf(" y el de 3 es %d", cuadrado(3));
getchar();
}
```

```
Untitled1.c

#include <stdio.h>

int numero;
int resultado;
int cuadrado ( int n ) {
  return n*n;
}

main() {

numero= 5;
  resultado = cuadrado(numero);
  printf("El cuadrado del numero es %d", resultado);
  printf(" y el de 3 es %d", cuadrado(3));
  getchar();
}

GX C:Wocuments and Settings\ricnar\Escritorio\Untitled1.exe

El cuadrado del numero es 25 y el de 3 es 9
```

Vemos que **numero y resultado** son **variables globales** por eso son reconocidas en cualquier parte del programa.

```
call
           chkstk
call
           main
        ds:dword 404060, 5
mov
        eax, ds:dword 404060
mov
mov
        [esp], eax
call
        sub 401290
        ds:dword 404070, eax
mov
mov
        eax, ds:dword 404070
mov
        [esp+4], eax
```

Allí vemos las dos variables globales, podemos renombrarlas igual, si hacemos doble click en el nombre nos lleva a la sección **bss** adonde se guardan.

```
call
                                       main
                          mov
                                    ds:numero, 5
                          mov
                                    eax, ds:numero
                                    [esp], eax
                          mov
                                                              1/2
                                    sub_401290
                          call
                                    ds:<mark>resultado</mark>, eax
                          mov
                                    eax, ds:resultado
                          mov
.DSS:<u>00404054</u>
                                   align Tun
 .bss:00404060 nume<mark>ro</mark>
                                   dd ?
                                                               ; DATA XREF: _main+2ATw
 .bss:00404060
                                                               ; _main+34fr
 .bss:<u>00404064</u>
                                   align 10h
 .bss:00404070 resultado
                                   dd ?
                                                               ; DATA XREF: _main+411w
.bss:00404070
                                                               ; _main+46↑r
                                   314an 40b
```

La funcion cuadrado no ha cambiado ya que se le pasan los valores como parametro.

```
III N U.L
; Attributes: bp-based frame
sub_401290 proc near
<mark>arg 0</mark>= dword ptr 8
push
          ebp
mov
          ebp, esp
mov
          eax, [ebp+<mark>arg_0</mark>]
imul
          eax, [ebp+<mark>arg_0</mark>]
pop
          ebp
                                        B
retn
sub_401290 endp
```

Arreglándola

```
III N 내
; Attributes: bp-based frame
; int <u>__cdecl cuadrado(int <mark>numero</mark>)</u>
cuadrado proc near
<mark>numero</mark>= dword ptr 8
push
           ebp
           ebp, esp
mov
           eax, [ebp+<mark>numero</mark>]
mov
imul
           eax, [ebp+numero]
pop
           ebp
retn
cuadrado endp
```

Volviendo al main el valor de retorno se guarda en resultado.

```
HIUV
        [eup+var_4], eax
mov
        eax, [ebp+var_4]
call
           chkstk
call
           main
        ds:numero, 5
mov
        eax, ds:numero
mov
mov
        [esp], eax
call
        cuadrado
        ds:resultado, eax
mov
        eax, ds:resultado
mov
        [esp+4], eax
mov
        dword ptr [esp], offset aElCuadrado
mov
call
        printf
mov
        dword ptr [esp], 3 ; numero
call
        cuadrado
mov
        [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aYElDe3EsD
mov
call
        printf
call
        getchar
1eave
```

De cualquier forma dentro de cuadrado podríamos acceder a las variables globales directamente.

```
#include <stdio.h>
```

```
int numero;
int resultado;
void cuadrado(){
  printf("El cuadrado del numero es %d",(numero*numero));
}
main() {
  numero= 5;
  cuadrado();
  getchar();
}
```

En este ejemplo **numero** es una variable global y la funcion **cuadrado** no tiene parametros ni valor de retorno, si lo compilo y veo en IDA.

```
call ___chkstk
call ___main
mov ds:dword_404060, 5
call sub_401290
call getchar
leave
retn
```

```
mov
         [ebp+var_4], eax
mov
         eax, [ebp+var_4]
call.
            chkstk
call.
            main
        ds:numero, 5
mov
        sub 401290
call.
call.
        getchar
1eave
retn
_main endp
```

Veo que la funcion cuadrado no tiene parametros si entro en ella,

```
III N 내
; Attributes: bp-based frame
cuadrado proc near
push
         ebp
mov
         ebp, esp
        esp, 8
eax, ds:numero
eax, ds:numero
sub
mov
imul
         [esp+4], eax
mov
mov
         dword ptr [esp], offset aElCuadradoDelN ; "El cuadrado del numero es %d"
         printf
call
leave
retn
cuadrado endp
```

Veo que no tiene argumentos ni variables y que usa el valor de la variable global **numero** que esta guardado en la sección **bss.** 

```
.DSS:00404050 awora_404050
                                                       ; DHIH XKEF: ___W32_snaredptr
                               aa y
                               align 10h
 .bss:00404054
 .bss:00404060 numero
                               dd ?
                                                       ; DATA XREF: cuadrado+61r
 .bss: 044060
                                                       ; cuadrado+Bîr ...
.bss:00404064
                                     ?;
                               db
.bss:00404065
                               db
                                     ?
                                       į
```

También me muestra a la derecha la referencia desde donde es llamada dicha variable.

```
dd 🕺
   .bss:00404050 dword_404050
                                                          ; DATA XREF: ___w32_sharedpt
     .bss:00404054
                                  align 10h
     .bss:00404060 numero
                                                          ; DATA XREF: cuadrado ofr
                                  dd ?
; ------ S U B R O U T I N E -----
; Attributes: bp-based frame
                                       ; CODE XREF: _main+341p
cuadrado
               proc near
               push
                       ebp
                       ebp, esp
esp, 8
               mov
               sub
               mov
                       eax, ds:<mark>numero</mark>
                       eax, ds:<mark>numero</mark>
               imul
                                        ?;
   .bss:0040406E
                                  db
   .bss:0040406F
                                  db
   .hss:00404070
                                  đħ
```

Bueno esto es todo por ahora con el tema funciones no les daré ejercicios aun, los dejare descansar un poco.

Ricardo Narvaja