C Y REVERSING (parte 2) por Ricnar

Bueno ahora lo que sigue es ver un poco el tamaño de las variables que declaramos, el que tiene alguna duda de los sistemas numéricos decimal, hexadecimal y octal no lo repasaremos aquí, puede leer la parte dos del curso de Cabanes donde esta todo bien explicado y sencillo.

http://www.nachocabanes.com/c/curso/cc02.php

Lo que hemos visto al reversear es que al crear una variable como **int**, el sistema le asigna un lugar en la memoria, que es un dword o sea 4 bytes, ademas si no especificamos nada y solo declaramos **int**, este valor sera tomado como **signed int**, o sea que se considerara con signo, que en hexa significa que desde **0000000** hasta **7fffffff** se consideraran números positivos y a partir de **80000000** hasta **ffffffff** se consideraran los negativos siendo el -1 igual a ffffffff, el -2 sera igual a ffffffff y así hasta el máximo negativo que sera el 80000000.

Vemos que de esta forma usando **int** o **signed int** el máximo numero positivo es **7fffffff**, ahora si uno sabe que no va a utilizar números negativos y necesita mas rango puede declarar una variable como **unsigned int** y de esta forma siempre sera positiva desde 0 hasta **ffffffff** ampliando el rango y eliminando la posibilidad de los negativos.

```
# include <stdio.h>
main(){
funcion2();
getchar();
}

funcion2(){
   int primerNumero;
   signed int segundoNumero;
   unsigned int tercerNumero;

primerNumero = -1;
   segundoNumero = -2;
   tercerNumero = 2147483650;

printf("El primer numero es %d, ", primerNumero);
   printf("el segundo es %d, ", segundoNumero);
   printf("el tercer numero es %d.", tercerNumero);
}
```

Si compilamos y ejecutamos esto vemos que el valor unsigned es mostrado como signed, pero eso no es porque este mal declarado ya lo veremos sino porque el format string con %d solo convierte **signed int,** para imprimir **unsigned int** debemos usar %u, pero compilemos y miremos un poco primero este ejemplo.

Vemos que la tercera variable la imprimió tal cual fuera signed, ya que al pasarse del máximo valor positivo que habíamos visto que era 2147483647, por lo tanto 2147483650 corresponde al hexa 80000002 o sea a uno de los negativos mas altos pues el máximo negativo es 80000000h.

Veamos nuestro engendro en IDA

```
var C= dword ptr -0Ch
var 8= dword ptr -8
var 4= dword ptr -4
push
        ebp
mov
        ebp, esp
sub
        esp, 18h
mov
        [ebp+var_4], OFFFFFFFh
        [ebp+var_8], OFFFFFFEh
mov
mov
        [ebp+var_C], 80000002h
mov
        eax, [ebp+var 4]
mov
        [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aElPrimerNumero ; "El primer numero es %d,
mov
call
        printf
        eax, [ebp+var_8]
mov
mov
        [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aElSegundoEsD ; "el segundo es %d, "
mov
        printf
call
        eax, [ebp+var_C]
mov
        [esp+4], eax
mov
        dword ptr [esp], offset aElTercerNumero ; "el tercer numero es %d."
mov
call
leave
retn
sub_4012C6 endp
```

Allí vemos nuestras tres variables que ocupan un dword cada uno al ser las tres declaradas como int, sea signed o unsigned.

```
mov [ebp+var C], 80000002h
```

Allí vemos que la variable unsigned le asigna el valor 80000002 como hemos visto.

```
# include <stdio.h>
main(){
funcion2();
getchar();
}
funcion2(){
signed int primerNumero;
```

```
signed int segundoNumero;
unsigned int tercerNumero;
unsigned int suma;

primerNumero = -1;
segundoNumero = -2;
tercerNumero = 2147483650;
suma= tercerNumero + 2;

printf("El primer numero es %d, ", primerNumero);
printf("el segundo es %d, ", segundoNumero);
printf("el tercer numero es %u.", suma);
}
```

Ahora vamos a ver como maneja la suma agregamos una variable suma que sera unsigned y al valor que había colocado en tercer numero le sumo 2, si fuera negativo, el resultado seria diferente, veamoslo en IDA, cambiemos también el **%d** por **%u** para que imprima los unsigned, y al compilar y ejecutarlo vemos que la suma fue realizada correctamente y se muestra correctamente ahora.

```
C:Wocuments and Settings\ricnar\Escritorio\Ejemplo 2.exe
El primer numero es -1, el segundo es -2, el tercer numero es 2147483652._
```

Vemos que considero el numero como positivo y le sumo 2 y el resultado es correcto si hubiera sumado dos a un numero negativo el resultado seria obviamente diferente.

```
main(){
funcion2();
getchar();
}

funcion2(){

    char primerNumero;
    short segundoNumero;
    int tercerNumero;

    primerNumero = -1;
    segundoNumero = -2;
    tercerNumero = 500;

    printf("El primer numero es %d \n", primerNumero);
    printf("el segundo es %d \n", segundoNumero);
    printf("el tercer numero es %d \n", tercerNumero);
}
```

Si compilamos esto veremos en el IDA que **char** es el equivalente a **byte**, que **short** es el equivalente a **word** y que **int** como ya vimos es el equivalente a **dword**.

```
; Attributes: bp-based frame
sub 4012C6 proc near
var_8= <mark>dword</mark> ptr -8
var_4= <mark>word</mark> ptr -4
var_1= byte ptr -1
push
          ebp
mov
          ebp, esp
sub
          esp, 18h
          [ebp+var_1], OFFh
[ebp+var_4], OFFFEh
mov
mov
          ſebp+var 81. 1F4h
mov
```

Allí vemos como se acomodaran en el stack las tres variables declaradas, arriba del **return address** y el **stored ebp** y como a cada una el compilador le reserva el espacio justo según el tipo, para la variable que es un **int** sera reservado un **dword** o **dd** como muestra el IDA hay 4 bytes de espacio reservado (de 8 a 4), luego el **short** ocupara un **word** o **dw** en IDA (de 4 a 2) luego habrá un **byte** sin definir (de 2 a 1) y el **char** ocupara un **byte** (de 1 a 0).

```
-0000000D
                            db ? ; undefined
-0000000C
                            db ? : undefined
-0000000B
                            db ? : undefined
                            db ? ; undefined
-0000000A
                            db ? ; undefined
-00000009
-000000008 var 8
                            dd ?
-000000004 var 4
                            dw ?
                            db ? : undefined
-000000002
-000000001 var 1
                            db ?
                            db 4 dup(?)
+000000000 S
+000000004
                            db 4 dup(?)
+000000008
+000000008 ; end of stack variables
```

También tenemos la posibilidad de manejar floats, para poder imprimirlos se utiliza %f.

```
# include <stdio.h>
main(){
funcion2();
getchar();
}
funcion2(){
  char primerNumero;
  short segundoNumero;
float tercerNumero;

  primerNumero = -1;
  segundoNumero = -2;
```

```
tercerNumero = 500;
printf("El primer numero es %d \n", primerNumero);
printf("el segundo es %d \n", segundoNumero);
printf("el tercer numero es %f \n", tercerNumero);
}
```

```
C:\Documents and Settings\richar\Escritorio\Ejemplo 2.exe

El primer numero es -1
el segundo es -2
el tercer numero es 500.000000
```

Para manejar floats utilizara las instrucciones de punto flotante que no explicaremos aquí, el que quiera ver puede consultar en este link, no es nada del otro mundo FLD carga la variable float en el stack de punto flotante que no es el mismo que el del programa, y luego FSTP guarda en [esp+4] en el stack del programa ese valor para pasárselo como argumento al printf.

http://homepage.mac.com/eravila/asmix86a.html

```
[ebp+var 8], eax
mov
movsx
        eax, [ebp+var_1]
mov
        [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aElPrimerNumero ; "El primer numero es %d \n
mnu
call
        printf
        eax, [ebp+var_4]
movsx
mov
        [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aElSegundoEsD ; "el segundo es %d \n"
mov
call
        printf
f1d
        [ebp+var 8]
fstp
        qword ptr [esp+4]
        dword ptr [esp], offset aElTercerNumero ; "el tercer numero es %f \n
mov
call
        printf
```

Ahora tenemos el siguiente código que usa la funcion **sizeof()** para ver el tamaño que ocupa cada variable en la memoria.

```
# include <stdio.h>
main(){
funcion2();
getchar();
}

funcion2(){

   char primerNumero;
   short segundoNumero;
   int tercerNumero;
   float cuartoNumero;

   primerNumero = -1;
   segundoNumero = -2;
```

```
tercerNumero = 500; \\ cuartoNumero = 200; \\ printf("El tamanio del char es %d \n", sizeof(primerNumero)); \\ printf("El tamanio del short es %d \n", sizeof(segundoNumero)); \\ printf("El tamanio del int es %d \n", sizeof(tercerNumero)); \\ printf("El tamanio del float es %d \n", sizeof(cuartoNumero)); \\ \}
```

Al ejecutarlo

```
C:Vocuments and Settings\rice
El tamanio del char es 1
El tamanio del short es 2
El tamanio del int es 4
El tamanio del float es 4
```

Veamoslo en IDA.

```
push
        ebp
mov
        ebp, esp
sub
        esp, 18h
mov
        [ebp+var_1], OFFh
        [ebp+var_4], OFFFEh
mov
mov
        [ebp+var 8], 1F4h
        eax, 43480000h
mov
mov
        [ebp+var_C], eax
mov
        dword ptr [esp+4], 1
        dword ptr [esp], offset aElTamanioDelCh ; "El tamanio del char es %d \n"
mov
call
        printf
        dword ptr [esp+4], 2
mov
        dword ptr [esp], offset aElTamanioDelSh ; "El tamanio del short es %d \n
mov
call
        printf
mov
        dword ptr [esp+4], 4
        dword ptr [esp], offset aElTamanioDelIn ; "El tamanio del int es %d \n"
mov
call
        printf
mov
        dword ptr [esp+4], 4
        dword ptr [esp], offset aElTamanioDelFl ; "El tamanio del float es %d \n
mov
call
        printf
```

Vemos que el tamaño de las variables no se resuelve en tiempo de ejecución del programa, sino que lo resuelve el compilador y ya compila con el tamaño correcto en cada caso reemplazándolo por la constante correspondiente.

El tipo de datos CHAR

Vimos que el tipo de datos char ocupa un byte, pero ademas de poder almacenar un numero de un byte cualquiera como vimos, se usa principalmente para almacenar un carácter.

```
# include <stdio.h>
main(){
funcion2();
getchar();
}
```

```
funcion2(){
  char primerNumero;

primerNumero = 68;

printf("El primer numero es %d \n", primerNumero);
  printf("El segundo es %c \n", primerNumero);
}
```

Vemos que guardamos el numero 68 decimal que en la tabla ASCII corresponde a la D, si lo imprimimos como numero entero mostrara el 68, pero si usamos el format string con %c lo imprimirá como la letra D al convertirlo a carácter.

```
C: Wocuments and Settings\richer
El primer numero es 68
El segundo es D
```

Si lo vemos en IDA vemos que es la misma variable la que le pasa al printf en ambos casos, solo que en un caso al ser **%d** lo muestra como entero y en el otro al ser **%c** lo muestra como carácter según la tabla ASCII.

```
sub_4012C6 proc near
var_1= byte ptr -1
push
        ebp
mov
         ebp, esp
sub
         esp, 18h
         [ebp+var_1], 44h
mov
         eax, [ebp+var_1]
MOVSX
         [esp+4], eax
mov
         dword ptr [esp], offset aElPrimerNumero ; "El primer numero es %d \n
mov
call
        printf
                                                                            ß
         <mark>eax</mark>, [ebp+var_1]
MOVSX
mov
         [esp+4], eax
         dword ptr [esp], offset aElSegundoEsC ; "El segundo es %c \n"
mov
call.
leave
retn
sub_4012C6 endp
```

Vemos que estamos mirando ejemplos sencillos para ver como se manejan las variables e ir familiarizándonos como se ven en IDA e ir incrementando de a poco la dificultad.

```
# include <stdio.h>
main(){
funcion2();
getchar();
}

funcion2(){

char letra1, letra2;

printf("Teclea una letra ");
scanf("%c", &letra1);
letra2 = 'a';
printf("La letra que has tecleado es %c y la prefijada es %c",
letra1, letra2);
getchar();
}
```

Vemos dos variables definidas como **char**, la variable llamada **letra1** tomara lo que teclea el usuario usando la funcion **scanf**, a la cual se le pasa como argumentos **%c** para que convierta lo tipeado en carácter, y el segundo argumento como vimos es la dirección de memoria de la variable **letra1** con el & delante, por supuesto lo veremos como LEA en el IDA, como ya explicamos.

Luego se inicializa la variable **letra2** con la "a", y se imprimen ambas, la a y el carácter tipeado por el usuario.

```
C:Vocuments and Settings\ricnar\Escritorio\Ejemplo 2.exe
Teclea una letra t
La letra que has tecleado es t y la prefijada es a
```


Lo reversearemos como si no conociéramos el código y renombraremos las variables y la funcion a nuestro gusto con los nombres que queramos según el uso de cada una.

```
ew-A | 🗙 🌈 Stack of sub_4012C6 | 🗴 🛗 Hex View-A | 🗴 🧸 Structures | 🗴 🖪 Enums | 🗴 🔀 Imports | 🗴 🗎 Exports |
            ; Attributes: bp-based frame
            sub 4012C6 proc near
            var_2= byte ptr -2
            var_1= byte ptr -1
            push
                     ebp
            mov
                     ebp, esp
            sub
                     esp, 18h
                     dword ptr [esp], offset aTecleaUnaLetra ; "Teclea una letra "
            mov
            call
                     printf
                     eax, [ebp+var_1]
            lea
            mov
                     [esp+4], eax
            mov
                     dword ptr [esp], offset aC ; "%c"
            call
                     scanf
            mov
                     [ebp+var_2], 61h
            MOVSX
                     eax, [ebp+var_2]
                     [esp+8], eax
            mov
            MOVSX
                     eax, [ebp+var_1]
                     [esp+4], eax
            mov
                     dword ptr [esp], offset aLaLetraQueHasT ; "La letra que has tec
            mov
            call
                     printf
            call
                     getchar
            leave
            lretn
                                                                                     1/2
            sub_4012C6 endp
```

Como todavía se supone que no se que hace la funcion, le pondré un nombre cualquiera.

```
; Attributes: bp-based frame
funcion_investigada proc near
var_2= byte ptr -2
<mark>var_1</mark>= byte ptr -1
push
         ebp
mov
         ebp, esp
sub
         esp, 18h
         dword ptr [esp], offset aTec:
mov
call
         printf
         eax, [ebp+<mark>var_1</mark>]
1ea
mov
         [esp+4], eax
         dword ptr [esp], offset aC ;
mov
call
         scanf
         [ebp+var 2], 61h
mov
MOVSX
         eax, [ebp+var 2]
mov
         [esp+8], eax
MOVSX
         eax, [ebp+<mark>var 1</mark>]
mov
         [esp+4], eax
                             Second State
```

Por ahora le puse como nombre funcion investigada, ahora comenzare a ver que hace cada variable, para ponerle el nombre correspondiente., al marcar la **var_1** se resaltan todos los lugares que la misma se usa en esta funcion, también si es muy grande la funcion, podría apretar la X y me mostraría en una lista sus referencias.



Obviamente si queremos saber donde se va a inicializar una variable, en el caso que no se inicialice con una asignación directa por ejemplo mediante un **mov** dentro de nuestra funcion, en ese caso debemos ver donde hay un **lea**, ya que vimos que cuando el compilador usa el lea obtiene la dirección de memoria en el stack donde esta ubicada dicha variable, y es seguro que a continuación, lo usara como argumento en alguna funcion o call para llenarla o asignarle un valor dentro de el mismo. (como vimos en los ejemplos anteriores las variables locales solo se pueden inicializar en forma directa dentro de nuestra funcion, en cualquier api, o call dentro de nuestra funcion, habrá que pasarle la dirección de memoria de dicha variable lo que se hace mediante el & y aquí se vera como un LEA)

Así que aunque la funcion sea larguísima, buscar el **lea** sobre las referencias de la variable que no esta inicializada en forma directa, nos llevara al punto donde se inicializara la misma.

```
lea eax, [ebp+var_1] <------
mov [esp+4], eax
mov dword ptr [esp], offset aC; "%c"
call scanf
```


Así que aunque no tengamos el código fuente y al ver que la dirección de la variable en el stack se pasa a EAX y de allí se guarda en el stack para usar como argumento de **scanf**, conociendo la api **scanf**, nos damos cuenta que dicha variable guardara un carácter, dado que el otro argumento de **scanf** es %c.

Así que ya se para que sirve la variable, para guardar un carácter tipeado por el usuario, así que le pondré un nombre acorde a su uso.


```
; HTTributes: pp-based +rame
funcion_investigada proc near
var_2= byte ptr -2
<mark>caracter_tipeado</mark>= byte ptr -1
push
          ebp
mov
          ebp, esp
          esp, 18h
mov
          dword ptr [esp], offset aTecleaUna
call
          printf
1ea
          eax, [ebp+<mark>caracter_tipeado</mark>]
          [esp+4], eax
mov
          dword ptr [esp], offset aC ; "%c"
mov
call
          scanf
          [ebp+var_2], 61h
mov
         eax, [ebp+var_2]
[esp+8], eax
movsx
mov
          eax, [ebp+<mark>caracter_tipeado</mark>]
[esp+4], eax
movsx
```

Y tomara su valor dentro de scanf.

Vemos que hasta ahora no ejecute el código ni debugeé nada y voy sacando conclusiones sobre la funcion.



Al ver las referencias de la otra variable vemos que no necesita un lea pues se asigna en forma directa dentro de nuestra funcion con un mov, se le asigna la constante 61 hexa que sabemos que como la variable es char lo interpretara como la "a" por la tabla ASCII, así que cambiemos eso.



Si hago click derecho en el 61 hexa, veo que IDA me da la posibilidad de cambiar la representación según el tipo de datos, así que como se que es un char lo cambio a la letra "a" que se ve en el menú desplegable. Y cambio el nombre de la variable a letra_a.

```
letra <mark>a</mark>= byte ptr -2
caracter_tipeado= byte ptr -1
push
        ebp
        ebp, esp
mov
sub
        esp, 18h
        dword ptr [esp], offset
mov
call
        printf
        eax, [ebp+caracter_tipea
1ea
mov
         [esp+4], eax
mov
        dword ptr [esp], offset
call
        scanf
         [ebp+<mark>letra_a</mark>], 'a'
mov
MOVSX
        eax, [ebp+<mark>letra_a</mark>]
```

```
movsx eax, [ebp+letra_a]
mov [esp+8], eax
movsx eax, [ebp+caracter_tipeado]
mov [esp+4], eax
mov dword ptr [esp], offset aLaLetraQueHasT; "La letra que has tecleado es %c y la pr"...
call printf
```

La ultima parte de la funcion manda como argumentos al stack a las dos variables, **letra_a** y **carácter_tipeado**, y ademas también la string donde se realizara el format string usando %c en ambos casos, con lo cual sabemos que imprimirá la string.

La letra que has tecleado es %c y la prefijada es %c

pero reemplazara los dos %c por las dos variables una tendra la letra a y la otra letra tipeada por el usuario que si por ejemplo tipeara una d quedaría.

La letra que has tecleado es d y la prefijada es a

Con lo cual ya sabemos que hace la funcion, es una especie de juego para ver si en un solo tiro acertás la letra prefijada, así que ahora que ya sabemos que hace la funcion le ponemos otro nombre.

```
juego bastante t<mark>onto</mark> proc near
letra a= byte ptr -2
caracter_tipeado= byte ptr -1
push
        ebp
        ebp, esp
mov
sub
        esp, 18h
        dword ptr [esp], offset aTecleaUnal
mov
call
        printf
        eax, [ebp+caracter_tipeado]
1ea
mov
        [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aC ; "%c"
mov
call
        scanf
        [ebp+letra_a], 'a'
mov
MOVSX
        eax, [ebp+letra_a]
        [esp+8], eax
mov
movsx
        eax, [ebp+caracter_tipeado]
mov
        [esp+4], eax
mov
        dword ptr [esp], offset aLaLetraQui
        printf
call
call
        getchar
                          Ŋ
1eave
retn
juego bastante tonto endp
```

El código fuente que arma el HexRays de nuestra funcion es el siguiente

```
int __cdecl juego_bastante_tonto()
{
   char caracter_tipeado; // [sp+17h] [bp-1h]@1

   printf("Teclea una letra ");
   scanf("%c", &caracter_tipeado);
   printf("La letra que has tecleado es %c y la prefijada es %c", caracter_tipeado, 97);
   return getchar();
}
```

Vemos que como siempre simplifica al máximo y usa una sola variable char en la que guarda el tipeo del usuario, la otra directamente la suprime y usa una constante 97 decimal, que es 61 en hexa o sea la letra a, pues como vimos la variable char contiene el valor hexa que luego se transforma en el printf al valor de la tabla ascII por el %c.

Con lo cual terminamos este sencillo caso de reversing jeje hasta la parte 3 (si hay je)

Saludos Crackslatinos. Ricardo Narvaja