Uniones y campos de bits

Nos quedan ver algunos detalles del lenguaje C que aunque no tan usados es buenos conocer y ver como los veremos en IDA después de compilados, para el reversing.

Le cedo la palabra a Cabanes sobre el tema Uniones, copio la explicación.

Conocemos lo que es un struct: un dato formado por varios "trozos" de información de distinto tipo. Pero C también tiene dos tipos especiales de "struct", de manejo más avanzado. Son las **uniones** y los **campos de bits**.

Una **unión** recuerda a un "**struct**" normal, con la diferencia de que sus "**campos**" comparten el mismo espacio de memoria:

```
union {
  char letra; /* 1 byte */
  int numero; /* 4 bytes */
} ejemplo;
```

En este caso, la variable "ejemplo" ocupa 4 bytes en memoria (suponiendo que estemos trabajando en un compilador de 32 bits, como lo son la mayoría de los de Windows y Linux). El primer byte está compartido por "letra" y por "numero", y los tres últimos bytes sólo pertenecen a "numero".

Si hacemos

```
ejemplo.numero = 25;
ejemplo.letra = 50;
printf("%d", ejemplo.numero);
```

Veremos que "ejemplo.numero" ya no vale 25, puesto que al modificar "ejemplo.letra" estamos cambiando su primer byte. Ahora "ejemplo.numero" valdría 50 o un número mucho más grande, según si el ordenador que estamos utilizando almacena en primer lugar el byte más significativo o el menos significativo.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
  union {
    char letra; /* 1 byte */
    int numero; /* 4 bytes */
} ejemplo;

int n1, n2;

ejemplo.numero = 25;
    ejemplo.letra = 50;
    printf("%d", ejemplo.numero);

getchar();
```

```
getchar();
return 0;
}
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
  union {
    char letra; /* 1 byte */
    int numero; /* 4 bytes */
} ejemplo;
  int n1, n2;
  ejemplo.numero = 25;
  ejemplo.letra = 50;
  printf("%d", ejemplo.numero);

    cx C:Vocuments and cyetchar();
    getchar();
  return 0;
}
```

Vemos que el campo **ejemplo.numero** comparte memoria con **ejemplo.letra** y al cambiar el valor de este ultimo afectamos el valor del primero veamoslo en IDA a ver como se ve y si hay posibilidad de reversear esto.


```
var_4= dword ptr -4
argc= dword ptr
argv= dword ptr
                  0Ch
envp= dword ptr
                 1 0h
push
        ebp
mov
        ebp, esp
sub
        esp, 18h
        esp, OFFFFFFOh
and
        eax, 0
mov
        eax, OFh
add
        eax, OFh
add
        eax, 4
shr
        eax, 4
sh1
        [ebp+var_10], eax
mov
        eax, [ebp+var_10]
MOV
call
           chkstk
call
           main
        [ebp+<mark>var 4</mark>], 19h
mov
        byte ptr [ebp+var_4], 32h
MOV
        eax, [ebp+<mark>var_4</mark>]
mov
        Facn+Jil asv
```

Vemos que IDA no ha hecho demasiado por nuestra union la ha puesto como una sola variable int llamada var_4 y listo, un reverser le costara en este ejemplo darse cuanta que hay una union allí, pero hay algunas pistas como por ejemplo que cuando inicializa vemos que escribe un dword 19, siendo que es lógico ya que es un int, pero en la siguiente linea le escribe un byte solo a la misma

```
mov [ebp+var_4], 19h
mov byte ptr [ebp+var_4], 32h
```

No tiene mucho sentido si es solo una variable int inicializar su valor con un dword 19h y luego escribir un solo byte en la misma en este caso el 32h, ahí sospechamos de que hay una union entre dos variables una int y una char.

En IDA para definir la unión vamos a la pestaña estructuras y agregamos una como siempre.




Solo que esta vez marcamos la tilde Create union y agregamos dos campos uno dword y uno de un solo byte, el tamaño de la unión siempre sera el del campo mas grande en este caso 4 pues hay un dword.

```
00000000
00000000 union_2 union ; (sizeof=0x4)
00000000 field_0 dd ?
00000000 field_1 db ?
00000000 union_2 ends
```

Los renombramos como deseamos

```
00000000 union_2 union ; (sizeof=0x4)
00000000 numero dd ?
00000000 letra db ?
00000000 union_2 ends
```

Yendo a la ventana de variables apretando ALT mas Q encima de **var_4**, elegimos que sea del tipo de la unión que hemos creado.



Cambiamos el nombre a la variable también.

```
-000000005
                            db ? ; undefined
-000000004 ejemplo
                            union 2 ?
+000000000
                            db 4 dup(?)
                            db 4 dup(?)
+000000004
+000000008 argc
                            dd ?
                                                      ; offset
+00000000C arqv
                            dd ?
                                                      ; offset
+00000010 envp
                            dd ?
+00000014
+00000014 ; end of stack variables
```

Igual a pesar de todo el trabajo IDA no logra marcar los campos de las uniones como diferentes y sigue tomando como una sola variable aunque del tipo unión.

```
mov
         [ebp+var_10], eax
mov
         eax, [ebp+var_10]
call
             chkstk
call
             main
mov
         dword ptr [ebp+<mark>ejemplo</mark>], 19h
mov
         byte ptr [ebp+<mark>ejemplo</mark>], 32h
mov
         eax, dword ptr [ebp+<mark>ejemplo</mark>]
mov
         [esp+4], eax
mov
         dword ptr [esp], offset aD ; "%d"
call
         printf
call
         getchar
call
         getchar
mov
         eax, 0
leave
retn
 main endo
```

Aunque si pasamos el mouse por dicha variable veremos que nos muestra como son los campos de dicha unión.

```
chkstk
         call
         call
                      main
                  dword ptr [ebp+<mark>ejemplo</mark>], 19h
         mov
         mov
                  byte ptr [ebp+<mark>ejemplo</mark>], 32h
         mov
                  eax, dword ptr [ebp+<mark>eje</mark>mplo]
         mov
                  [esp+4], eax
         mov
                  dword ptr [esp], offset
                                                     ; undefined
         call
                  printf
                                               db?
         call
                  getchar
                                                     ; undefined
                                               db ?
         call
                  getchar
                                                      undefined
         mov
                  eax, 0
                                                       undefined
         leave
                                                       undefined
         retn
                                               db ? ; undefined
          main endo
                                                      undefined
000006C5
          004012C5: _main+35
                                               ejemplo union 2 ?
                                                5 db 4 dup(?)
                                               r db 4 dup(?)
                                               argc dd ?
```

Enumeraciones

Una enumeración es un conjunto de constantes enteras. A la enumeración se le puede asignar un nombre, que se comportará como un nuevo tipo de dato que solo podrá contener los valores especificados en la enumeración.

```
enum dia { DOM, LUN, MART, MIER, JUEV, VIER, SAB } diaX;
int main() {
    diaX=LUN;
    printf ("%d", diaX);
    getchar();
}
```

Allí hay un típico caso de enumeración donde se relacionan por orden los días de la semana con un numero, si no especificamos nada, sera DOM=0, LUN=1 etc, si corremos este programa vemos que su salida es 1, ya que LUN esta relacionado con el numero 1, para el tipo de variable **dia**.

```
enum dia { DOM, LUN, MART, MIER, JUEV, VIER, SAB } diaX;
int main() {
    diaX=LUN;
    printf ("%d", diaX);
    getchar();
}
C:\Documents and Settings\richar\Escritorio\Untitled1.exe
```

Si queremos agregar mas variables del tipo día podemos hacerlo, todas respetaran la relación que definimos al inicio entre los días y un numero entero.

```
enum dia { DOM, LUN, MART, MIER, JUEV, VIER, SAB } diaX;
int main() {
    diaX=LUN;
    printf ("%d\n", diaX);
    enum dia laborable, festivo;
    festivo=SAB;
    printf ("%d\n", festivo);
    getchar();
}
C:\Documents and Settings\richar\Escritorio\Until
6
```

También se podría haber hecho.

```
enum dia { DOM, LUN, MART, MIER=9, JUEV, VIER, SAB } diaX;
int main() {
    diaX=LUN;
    printf ("%d\n", diaX);
    enum dia laborable, festivo;
    festivo=MIER;
    printf ("%d\n", festivo);

getchar();
}
C:Oocuments and Settings\ricnar\Escritorio\Untitled1.exe
```

Si lo vemos en IDA no veremos mucho mas que estoç

```
eax, [ebp+var C]
mov
call
           chkstk
call
            main
        ds:dword 404060, 1
mov
        eax, ds:dword 404060
mov
mov
         [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
mov
call
        printf
mov
         [ebp+<mark>var_8], 9 <</mark>
mov
        eax, [ebp+var_8]
mov
         [esp+4], eax
mov
        dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
call
        printf
call
        getchar
leave
retn
```


La variable global diaX ya que fue definida antes del main, esta en 404060, podemos renombrarla.

```
call
            main
mov
         ds:diaX, 1
mov
         eax, ds:diaX
mov
         [esp+4], eax
         dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
mov
call
         printf
         [ebp+<mark>var_8</mark>], 9
mov
         eax, [ebp+<mark>var_8</mark>]
mov
mov
         [esp+4], eax
         dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
mov
call
         printf
call
         getchar
leave
retn
| main endo
```


En cambio la **var_8** que es también del tipo día pero definida localmente, la renombraremos a **festivo.**

```
call
            main
mov
         ds:diaX, 1
         eax, ds:diaX
mov
mov
         [esp+4], eax
         dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
mov
call
         printf
         [ebp+<mark>festivo</mark>], 9
mov
         eax, [ebp+festivo]
mov
mov
         [esp+4], eax
         dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
mov
call
         printf
call
         getchar
```


Ahora vamos a la pestaña enumeraciones y agregamos una apretando INS tal cual hacemos con las estructuras.




Ponemos decimal ya que queremos que se asocie con enteros decimales para que sea mas sencillo. Apretando N vamos agregando los campos DOM sera 0 y así sucesivamente, salvo MIER que sera 9.



Ahí esta lista vamos a las variables y elegimos el tipo de enumeración que creamos






Si vamos al código parece que nada cambio y es así, pero si hacemos click derecho en el 9.

```
call printf
mov [ebp+festivo], 9
mov eax, [ebp+festivo]
mov [esp+4], eax
mov dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
call printf
call getchar
```

Nos da la opción de poner MIER como definimos en la enum para el 9.

```
printf
 call
 mov
          [ebp+festivo],
          eax, [ebp+festi 🖪 Group nodes
 mov
MIERC
                            Symbolic constant
Use standard symbolic constant
                            K argc+1
                                                    Κ
    mov
             eax, os:olax
    mov
             [esp+4], eax
             dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
    mov
    call
             printf
             [ebp+festivo], MIERC
    mov
             eax, [ebp+festivo]
    mov
             [esp+4], eax
    mov
             dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
    mov
    call
             printf
             getchar
    call
    leave
    retn
     main endp
```

Lo mismo para la variable global **diaX** la marcamos y



Y nos quedan cambiadas las constantes

```
fenh.an.Toll cav
mov
        eax, [ebp+var_C]
call
          chkstk
call
           main
        ds:diaX, LUN
mov
        eax, ds:diaX
mov
        [esp+4], eax
mov
        dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
mov
call
        printf
        [ebp+festivo], MIERC
mov
        eax, [ebp+festivo]
mov
mov
        [esp+4], eax
        dword ptr [esp], offset aD ; "%d\n"
mov
call
        printf
call
        getchar
leave
retn
main endp
```

CAMPOS DE BITS

Un campo de bits es un elemento de un registro (struct), que se define basándose en su tamaño en bits. Se define de forma muy parecida (pero no igual) a un "struct" normal, indicando el número de bits que se debe reservar a cada elemento:

```
struct campo_de_bits {
  int bit_1 : 1;
  int bits_2_a_5 : 4;
  int bit_6 : 1;
  int bits_7_a_16 : 10;
} variableDeBits;
```

Esta variable ocuparía 1+4+1+10 = 16 bits (2 bytes). Los campos de bits pueden ser interesantes cuando queramos optimizar al máximo el espacio ocupado por nuestro datos.

#include <stdio.h>

```
int main() {
    struct campo_de_bits {
        int bit_1 : 1;
        int bits_2_a_5 : 4;
        int bit_6 : 1;
        int bits_7_a_16 : 10;
} variableDeBits;
```

```
variableDeBits.bit_1 = 0;
variableDeBits.bits_2_a_5 = 3;
variableDeBits.bit_6 = 0;
printf("%d", variableDeBits);

getchar();
getchar();
return 0;
}
```

Bueno vemos un campo de bits, y como asignamos valores, vemos que al asignar diferentes valores a cada campo, el valor numérico de la **variableDeBits** cambia, obviamente pues estamos cambiando sus bits.

En el ejemplo valdrá 6 pues estamos asignando el decimal 3 que es 11 a la posición 2 a 5 o sea que

0011 va al bit 2 a 5

o sea que **variableDeBits** quedara en binario 0<mark>0011</mark>0 que es el 6 decimal.

```
#include <stdio.h>
int main() {
struct campo de bits {
   int bit 1 : 1;
   int bits_2_a_5 : 4;
   int bit_6 : 1;
   int bits_7_a_16 : 10;
} variableDeBits;
    variableDeBits.bit 1 = 0;
    variableDeBits.bits 2 a 5 = 3;
    variableDeBits.bit_6 =0;
    printf("%d", variableDeBits);
                  C:\Documents and Setting
   getchar();
   getchar();
   return 0;
```

Si lo vemos en IDA no ganamos mucho para reversear también es trabajado todo sobre una solo variable y realizadas las operaciones usando ANDs y ORs para cambiar los resultados de los bits.

```
eax, [ebp+<mark>var_4</mark>]
1ea
and
           byte ptr [eax], OFEh
mov
           eax, [ebp+<mark>var_4</mark>]
           eax, OFFFFFFE1h
eax, 6
and
or
            [ebp+<mark>var_4</mark>], eax
mov
           eax, [ebp+var_4]
byte ptr [eax], ODFh
eax, [ebp+var_4]
lea
and
mov
mov
           [esp+4], eax
           dword ptr [esp], offset aD ; "%d"
mov
```

Existe en la pestaña ENUM la opción de crear campos de bits, pero realmente no aporta mucho al reversing así que lo vamos solo a mencionar sin entrar en detalles, pues IDA aunque lo definas no cambia el listado así que para el reverser no aporta mucho solo es bueno para conocer el tema.

Bueno hemos terminado con lo básico para empezar a reversear a partir de la semana que viene comenzaremos reverseando pequeños ejemplos que iremos programando nosotros mismos, asimismo habrá ejercicios de reversing ahora que terminamos la cucharada mas difícil que es ver la base teórica, el resto es remar con dos tenedores como remos jeje.

Hasta la próxima Ricnar