

AI PRONOTE

사용설명서

회의 녹음과 필기를 함께 남기는 방법

Windows · macOS | v1.5

제작사 (주)써니엔터테인먼트

문서 제품 설치 및 운영 가이드

범위 설치 · 녹음 · 영상 · 필기 · 받아쓰기 · AI · 복구

원칙 업무 흐름 중심의 단계별 안내

시작 전 안내

AI 연결 없이 바로 시작하세요. 녹음·영상·받아쓰기·필기는 그대로 사용할 수 있습니다. AI 회의록, 받아쓰기 정확도 향상, 에이전트 기능이 필요할 때 AI를 연결하세요.

AI PRONOTE의 기본 사용 순서는 다음과 같습니다.

1. 회의 전에 마이크와 저장 공간을 확인합니다.
2. 음성만 녹음할지, 카메라 영상도 함께 녹화할지 선택합니다.
3. 회의 중 필요한 내용을 키보드나 펜으로 기록합니다.
4. 회의를 종료한 뒤 받아쓰기와 회의록을 확인합니다.
5. 결과를 원본 음성·영상과 함께 라이브러리에서 다시 엽니다.

첫 사용 점검

1. 앱을 열고 10초 동안 시험 녹음을 합니다.
2. 녹음이 끝난 뒤 라이브러리에서 소리가 재생되는지 확인합니다.
3. 해외회의라면 실제 대화 언어와 `받아쓰기 언어`가 같은지 확인합니다.
4. 화상회의라면 내 목소리와 상대방 목소리가 모두 들어가는지 시험합니다.
5. 중요한 회의는 전원 연결과 저장 공간을 확인한 뒤 시작합니다.

녹음·녹화와 외부 AI 처리는 지역별 법규와 조직 정책이 다를 수 있습니다. 사용 환경에 적용되는 기준을 확인한 뒤 필요한 절차를 따르세요.

01. 설치하고 처음 열기

Windows

1. 전달받은 ZIP 파일을 다운로드합니다.
2. ZIP 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 `모두 압축 풀기`를 선택합니다.
3. 압축을 풀 폴더에서 `1\_FIRST\_SETUP.cmd`를 실행합니다.
4. 설치가 끝나면 바탕화면의 `AI PRONOTE` 아이콘을 엽니다.
5. Windows 보안 창이 나오면 파일을 전달받은 경로가 맞는지 확인한 뒤 안내에 따라 실행합니다.

Mac

1. 전달받은 ZIP 파일을 다운로드한 뒤 더블클릭하여 압축을 풉니다.
2. 폴더 안의 `mac/1\_FIRST\_SETUP.command`를 엽니다.
3. macOS가 실행을 막으면 `시스템 설정` → `개인정보 보호 및 보안`으로 이동합니다.

4. AI PRONOTE에 대해 `확인 없이 열기`를 누른 뒤 다시 실행합니다.

5. 설치 후 `AI PRONOTE.app`을 엽니다.

처음 권한을 묻는 경우

권한	필요한 기능	선택 방법
마이크	음성 녹음, 영상의 음성 녹음	회의를 녹음하려면 허용
카메라	칠판·회의실 영상 녹화	영상이 필요할 때만 허용
파일 접근	기존 녹음·영상 가져오기와 내보내기	파일 기능을 쓸 때 허용

권한을 실수로 거부했다면 Windows의 설정 → 개인정보 및 보안, Mac의 시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안에서 마이크 또는 카메라 권한을 다시 켭니다.

02. 홈 화면에서 시작 방법 고르기

홈에서는 필요한 작업에 맞춰 시작합니다.

하고 싶은 일	선택할 기능
일반 회의를 음성으로 남기기	`녹음 시작` 후 카메라 끄기
칠판이나 회의실 모습도 남기기	`녹음 시작` 후 `카메라 영상 함께 녹화` 켜기
녹음 없이 메모만 작성하기	`필기만 시작`
예전에 저장한 파일 처리하기	기존 녹음·영상 파일 가져오기

화면 위에 녹음 시간이 움직이고 있으면 정상적으로 녹음 중입니다. 카메라를 선택한 경우에는 미리보기 화면도 함께 확인하세요.

회의 성격에 맞춰 준비하기

- 해외회의나 영어 화상회의에서는 시작 전에 `받아쓰기 언어`를 `English (영어)`로 선택합니다.
- 한국어 회의에서는 `한국어`를 선택합니다.
- 개발회의에서는 프로젝트명, 사람 이름, 제품명, API-서버 같은 고유 용어를 회의 중 노트에 함께 적어두면 나중에 원문을 교정하기 쉽습니다.
- 화상회의의 상대방 음성을 녹음하려면 시험 녹음으로 실제 재생 여부를 먼저 확인합니다. 운영체제와 회의 앱 설정에 따라 상대방 소리가 포함되지 않을 수 있습니다.

03. 음성 회의 녹음하기

1. 홈에서 `녹음 시작`을 누릅니다.
2. `카메라 영상 함께 녹화`를 끕니다.
3. 사용할 마이크를 선택합니다. 선택 항목이 하나뿐이면 그대로 둡니다.
4. 짧게 말해 마이크 입력 표시가 움직이는지 확인합니다.

5. 녹음을 시작합니다.
6. 회의 중 필요한 내용은 노트 영역에 입력합니다.
7. 회의가 끝나면 `종료`를 누릅니다.

종료 후 처리 화면이 나타날 수 있습니다. 창을 바로 닫지 말고 작업이 완료되거나 라이브러리에 기록이 생겼는지 확인하세요.

04. 칠판을 보며 영상과 음성 녹화하기

1. 노트북을 전원에 연결하고 저장 공간이 충분한지 확인합니다.
2. 홈에서 `녹음 시작`을 누릅니다.
3. `카메라 영상 함께 녹화`를 켭니다.
4. 카메라를 선택하고 미리보기에서 칠판이나 발표자가 화면 안에 들어오는지 확인합니다.
5. 마이크 입력 표시가 움직이는지 확인한 뒤 녹화를 시작합니다.
6. 종료할 때까지 브라우저나 앱 창을 강제로 닫지 않습니다.
7. `종료`를 누른 뒤 영상과 별도 음성 원본이 모두 생겼는지 확인합니다.

영상으로 녹화해도 함께 녹음된 음성을 이용해 받아쓰기와 회의록을 만들 수 있습니다. 장시간 녹화 전에는 1분 시험 녹화를 먼저 해보는 것이 안전합니다.

05. 녹음 없이 필기만 하기

1. 홈에서 `필기만 시작`을 누릅니다.
2. 큰 노트 편집기에서 제목을 입력합니다.
3. 키보드 노트 또는 펜 필기를 사용합니다.
4. 사진은 `이미지 첨부`로 넣습니다. 사진은 저장공간 보호를 위해 자동으로 줄어듭니다.
5. 제목 아래의 `저장됨` 상태를 확인합니다. 입력을 멈추면 자동 저장됩니다.
6. `다른 노트`에서 저장된 노트를 검색하고 다시 엽니다.
7. `내보내기`에서 TXT, Markdown, HTML, 노트 백업(JSON), PNG 텍스트 스냅샷을 선택하거나 `인쇄 · PDF 저장`을 사용합니다.
8. `보내기`는 기기 공유 메뉴를 열며, 지원하지 않는 기기에서는 복사 후 원하는 앱에 붙여넣을 수 있습니다.

필기만 시작하면 마이크·카메라 녹음이나 AI 전송이 자동으로 시작되지 않습니다. 내 노트는 회의록 자동 발송·공유에서 제외되지만, 사용자가 내보내거나 보내기를 직접 선택하면 외부 파일 또는 다른 앱으로 전달됩니다.

06. 기존 녹음·영상 파일 가져오기

파일 가져오기는 이전에 저장한 회의를 처리하는 부가기능입니다.

1. 홈에서 기존 파일 가져오기를 선택합니다.
2. 컴퓨터에 저장된 녹음 또는 영상 파일을 선택합니다.
3. 회의 제목을 입력하고 처리를 시작합니다.
4. 작업함에서 진행 상태를 확인합니다.
5. 완료되면 라이브러리에서 받아쓰기와 회의록을 엽니다.

처리가 끝나고 결과를 확인하기 전에는 원본 파일을 삭제하거나 이동하지 마세요. 파일이 너무 크면 먼저 짧은 파일로 동작을 확인하세요.

07. 받아쓰기 확인하기

받아쓰기는 AI 계정 연결 없이도 사용할 수 있습니다. 회의 종료 후 작업함에서 진행 상태를 확인하고, 완료되면 라이브러리에서 원문을 엽니다.

정확도를 높이려면 다음을 확인하세요.

- 노트북을 참석자 가운데에 두고 마이크를 가리지 않습니다.
- 여러 사람이 동시에 말하지 않도록 합니다.
- 처음 등장하는 이름·회사명·전문용어는 노트에 적어둡니다.
- 중요한 숫자·날짜·담당자는 원본 음성과 대조합니다.
- 더 정교한 교정이 필요하면 AI를 연결한 뒤 정확도 향상 기능을 사용합니다.

08. AI 연결하고 회의록 만들기

AI 연결은 선택 사항입니다. 연결하지 않아도 녹음·영상·기본 받아쓰기·필기를 사용할 수 있습니다.

Claude 또는 ChatGPT/Codex

1. 설치 폴더의 `2\_AI\_LOGIN` 파일을 실행합니다.
2. 사용할 서비스의 로그인 안내를 따라 브라우저에서 로그인합니다.
3. AI PRONOTE로 돌아와 `설정 · 어드민`에서 연결 상태를 확인합니다.
4. 회의 처리 화면에서 실제로 연결한 AI를 선택합니다.

Gemini

1. Gemini API 키를 준비합니다.
2. AI PRONOTE의 `설정 · 어드민`에서 Gemini 연결 항목을 엽니다.
3. API 키를 입력하고 연결 확인을 실행합니다.

AI가 만든 회의록은 초안입니다. 결정사항·담당자·기한·금액은 반드시 받아쓰기 원문이나 원본 녹음과 대조하세요. 로그인 화면, 비밀번호, API 키는 다른 사람에게 보내지 마세요.

09. 결과 다시 열고 내보내기

1. '작업함'에서는 처리 중·실패·재시도 상태를 확인합니다.
2. '라이브러리'에서는 완료된 회의를 찾아 다시 엽니다.
3. 회의를 열어 제목, 날짜, 받아쓰기, 회의록, 노트, 녹음·영상을 확인합니다.
4. 필요한 형식으로 내려받거나 내보냅니다.
5. 내보낸 파일이 실제로 열리는지 한 번 확인합니다.

회의가 보이지 않으면 새 녹음을 바로 시작하지 말고, 먼저 작업함과 라이브러리를 모두 확인하세요.

회의가 다시 이어질 때

회의를 끝낸 뒤 받아쓰기나 AI 회의록이 생성되는 중에도 새 녹음을 시작할 수 있습니다.

1. 결과 화면 위쪽의 '회의 이어 녹음'을 누릅니다.
2. 같은 회의 제목이 유지되는지 확인합니다.
3. 음성 또는 카메라 영상 옵션을 확인하고 녹음을 시작합니다.
4. 먼저 끝낸 구간의 처리는 '작업함'에서 계속됩니다.
5. 결과의 녹음 구간 선택기에서 각 구간을 재생하고, 합쳐진 받아쓰기와 회의록을 확인합니다.

이어 녹음은 새 회의를 만들지 않고 같은 회의에 녹음 구간을 추가합니다. 각 구간의 원본은 따로 보존되며, 받아쓰기와 회의록은 구간별 제목과 함께 한 회의 결과에 모입니다.

10. 문제 해결

빠른 진단표

증상	먼저 확인할 것	데이터 상태	다음 행동
녹음 시작이 계속 대기	브라우저 주소창과 OS의 마이크·카메라 권한	시작 전이면 원본이 아직 없음	권한 허용 후 창을 새로 열고 10초 시험
내 목소리만 들리고 상대방 소리가 없음	'화면 오디오 함께 녹음' 선택 여부와 화면 공유 창의 오디오 공유	마이크 원본은 남을 수 있음	헤드폰을 쓰는 화상회의는 시스템 오디오를 켜고 재시험
카메라가 검거나 사용 중으로 표시	Zoom·Teams·브라우저 등 다른 카메라 사용 앱	음성 녹음은 별도로 가능	다른 앱을 종료하고 카메라를 다시 연결
정지 후 결과가 바로 안 보임	오른쪽 아래 '작업함'의 진행률·오류	원본은 라이브러리에 먼저 저장됨	창을 닫지 말고 작업함과 라이브러리 확인
앱·브라우저가 중간에 종료됨	재실행 후 복구 안내·라이브러리	약 1분 단위 임시본이 있을 수 있음	복구 항목을 열고 원본 재생 후 처리 재개
저장 공간 부족	시스템 드라이브 여유 공간	시작 전 차단되거나 긴급 복구 파일이 내려올 수 있음	최소 5GB를 비우고 다운로드 목록 확인
AI 회의록만 실패	인터넷·AI 제공자 연결·사용량	녹음·받아쓰기에는 영향 없음	작업함에서 실패 이유 확인 후 재시도
업데이트 후 옛 화면이 열림	앱을 완전히 종료했는지와 설정	데이터는 삭제하지 않음	아래 업데이트 절차로 기존 서버

녹음 버튼을 눌러도 시작되지 않아요

- 마이크 권한이 허용되어 있는지 확인합니다.
- 다른 화상회의 앱이 마이크를 단독으로 사용 중이면 종료합니다.
- 마이크를 다시 선택하고 10초 시험 녹음을 합니다.

카메라 화면이 검게 보여요

- 카메라 덮개가 열려 있는지 확인합니다.
- Zoom, Teams 등 카메라를 사용하는 앱을 종료합니다.
- 시스템 설정에서 카메라 권한을 다시 확인합니다.

처리가 오래 걸리거나 실패로 보여요

- 인터넷 연결과 AI 연결 상태를 확인합니다.
- `작업함`에서 실패 이유와 `재시도` 버튼을 확인합니다.
- 앱을 다시 열어 작업함과 라이브러리를 확인합니다.
- 결과를 확인할 때까지 원본 녹음·영상은 삭제하지 않습니다.

앱을 닫은 뒤 필기가 안 보여요

- 라이브러리에서 작성한 회의 제목을 찾습니다.
- 필기만 사용했다면 `필기` 기록도 함께 확인합니다.
- 비슷한 제목의 다른 회의를 연 것은 아닌지 날짜를 확인합니다.

Windows 권한을 다시 켜는 방법

1. `설정` → `개인정보 및 보안` → `마이크`에서 데스크톱 앱 접근을 켭니다.
2. 영상 회의라면 같은 위치의 `카메라` 접근도 켭니다.
3. Chrome 또는 Edge 주소창 왼쪽의 사이트 설정에서 마이크·카메라를 `허용`으로 바꿉니다.
4. AI PRONOTE 창을 모두 닫고 다시 시작한 뒤 10초 시험 녹음을 합니다.

Mac 권한을 다시 켜는 방법

1. `시스템 설정` → `개인정보 보호 및 보안` → `마이크`에서 사용하는 브라우저를 켭니다.
2. 영상 회의라면 `카메라`, 화상회의 상대방 소리라면 필요한 `화면 및 시스템 오디오 녹음` 권한도 확인합니다.
3. 브라우저를 완전히 종료했다가 다시 열고 AI PRONOTE를 시작합니다.
4. 권한을 바꾼 직후에는 실제 회의 전에 10초 시험 녹음을 합니다.

11. 버전 확인과 업데이트

현재 버전 확인

1. 왼쪽 메뉴에서 `설정`을 엽니다.
2. 진단 또는 버전 정보에서 앱 버전을 확인합니다.
3. Beta6의 내부 버전은 `v1.5.0-beta6.20260918`입니다.

새 버전으로 업데이트

1. 진행 중인 녹음과 작업함 처리가 없는지 확인합니다.
2. 라이브러리에서 중요한 원본과 결과가 다시 열리는지 확인합니다.
3. AI PRONOTE를 완전히 종료합니다. Mac은 `STOP\_AI\_PRONOTE.command`를 사용할 수 있습니다.
4. 새 ZIP을 기존 폴더 위에 덮어쓰지 말고 새 폴더에 완전히 풁니다.
5. 새 폴더의 첫 설정을 실행한 뒤 새 바로가기로 시작합니다.
6. 표시된 버전과 10초 시험 녹음·재생을 확인합니다.

구버전이 이미 8795 포트를 사용 중이면 새 버전은 옛 화면을 대신 열지 않고 버전 충돌로 중단됩니다. 기존 AI PRONOTE를 종료한 뒤 새 설치본을 다시 실행하세요. data_v15 폴더를 임의로 합치거나 덮어쓰지 마세요.

12. 안전하게 사용하기

- 녹음·녹화에 적용되는 지역별 법규와 조직 정책을 확인합니다.
- 민감한 회의는 회사의 저장·AI 전송 정책을 먼저 확인합니다.
- 외부 AI 전송이 허용되지 않으면 AI 회의록과 에이전트 기능을 사용하지 않습니다.
- 중요한 회의는 원본과 내보낸 결과를 별도 위치에 백업합니다.
- 문제를 전달할 때에는 회의 내용·제목·파일명·녹음·영상·API 키·이메일·로그인 화면을 보내지 않습니다.

13. 도움을 요청할 때

설정 · 어드민 → 안전한 진단정보 내보내기에서 진단 JSON을 저장한 뒤, 내용을 직접 확인하고 전달하세요. 진단정보에는 버전·환경·개수·상태만 포함되며 회의 내용과 로그인 정보는 제외됩니다.

함께 알려주면 해결이 빨라지는 정보는 다음과 같습니다.

- 사용 중인 운영체제와 버전
- 문제가 생긴 대략적인 시각
- 수행한 기능: 음성 녹음 / 영상+음성 / 필기 / 파일 가져오기 / AI 회의록
- 화면에 표시된 오류 문구
- 문제가 다시 발생하는 순서

14. 회의 전·중·후 확인표

시점	확인할 내용	완료 기준
회의 전	사용 기준, 전원, 저장 공간	적용되는 법규·조직 정책을 확인하고 장치를 준비함
회의 전	마이크·카메라 시험	10초 시험 파일에서 음성과 영상이 정상 재생됨
회의 전	받아쓰기 언어	실제 대화 언어와 같은 언어를 선택함
회의 중	녹음 시간과 입력 표시	시간이 증가하고 마이크 입력이 움직임
회의 중	중요 정보 필기	이름·용어·결정·담당자·기한을 함께 기록함
회의 후	작업함 상태	처리 완료 또는 재시도 필요 여부를 확인함
회의 후	결과 검토	숫자·날짜·담당자를 원본과 대조함
회의 후	보관과 내보내기	라이브러리 재열기와 내보낸 파일 열기를 확인함

15. 용어 안내

용어	뜻
작업함	받아쓰기나 회의록이 처리되는 상태를 보는 곳
라이브러리	완료되거나 저장된 회의와 필기를 다시 찾는 곳
받아쓰기	녹음된 말을 글자로 바꾼 원문
AI 회의록	받아쓰기 내용을 바탕으로 AI가 정리한 초안
필기만 시작	녹음 없이 키보드·펜 노트만 작성하는 기능
파일 가져오기	컴퓨터에 이미 저장된 녹음·영상을 처리하는 기능
안전한 진단정보	회의 내용과 로그인 정보를 제외한 문제 해결용 상태 파일