## Отчет по лабораторной работе №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Галацан Николай, НПИбд-01-22

## Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
	2.1 Настройка LMTP в Dovecot	. 5
	2.2 Настройка SMTP-аутентификации	. 8
	2.3 Настройка SMTP over TLS	. 10
	2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения вирту	7-
	альной машины	. 14
3	Выводы	16
4	Ответы на контрольные вопросы	17

# Список иллюстраций

2.1	Редактирование фаила /etc/dovecot/dovecot.conf	5
2.2	Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf	6
2.3	Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf	7
2.4	Просмотр мониторинга почтовой службы на сервере	7
2.5	Просмотр почты	8
2.6	Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf	8
2.7	Изменение конфигурации Postfix	9
2.8	Редактирование файла /etc/postfix/master.cf для проверки аутенти-	
	фикации	9
2.9	Получение строки для аутентификации на клиенте, подключение к	
	SMTP-серверу через telnet, проверка аутентификации	10
2.10	Конфигурации Postfix для настройки TLS	11
2.11	Изменение конфигураций для запуска SMTP-сервера на 587-порту	11
2.12	Настройка межсетевого экрана и перезапуск Postfix	12
2.13	Проверка подключения и аутентфикации по telnet на клиенте	12
2.14	Изменение настроек учетной записи в Evolution	13
2.15	Проверка доставки письма в Evolution	13
2.16	Проверка почтового ящика на сервере	14
2.17	Редактирование mail.sh на сервере	15
2.18	Редактирование mail.sh на клиенте	15

# 1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

### 2 Выполнение лабораторной работы

#### 2.1 Настройка LMTP в Dovecot

Запускаю ВМ через рабочий каталог. На ВМ server вхожу под собственным пользователем и перехожу в режим суперпользователя. В доп. терминале запускаю мониторинг работы почтовой службы.

В конфигурационном файле /etc/dovecot/dovecot.conf добавляю в список почтовых протоколов lmtp (рис. 2.1).




Рис. 2.1: Редактирование файла /etc/dovecot/dovecot.conf

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf настраиваю сервис lmtp (рис. 2.2)

```
ⅎ
                                                                     Q
                                   root@server:~
                                                                           \equiv
                                                    root@server:~
             root@server:~
GNU nano 5.6.1
                         /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
                                                                        Modified
  inet_listener pop3s {
service submission-login {
  inet_listener submission {
service lmtp {
 unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600
                                                 ^K Cut
^U Paste
  Help
                  Write Out
Read File
                                ^W Where Is
^\ Replace
                                                                    Execute
                                                                    Justify
```

Рис. 2.2: Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

Переопределяю в Postfix с помощью передачу сообщений не напрямую, а через заданный unix-coкeт:

```
postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
```

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf задаю формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена (рис. 2.3)




Рис. 2.3: Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

Перезапускаю Postfix и Dovecot. С клиента под своей учетной записью отправляю письмо:

echo .| mail -s "LMTP test" ngalacan@ngalacan.net

Просматриваю мониторинг почтовой службы на сервере и вижу, что сообщение доставлено (рис. 2.4)




Рис. 2.4: Просмотр мониторинга почтовой службы на сервере

Просматриваю почтовый ящик пользователя (рис. 2.5).

Рис. 2.5: Просмотр почты

Письмо доставлено.

#### 2.2 Настройка SMTP-аутентификации

В конфигурационном файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf определяю службу аутентификации пользователей (рис. 2.6).

```
ⅎ
                                              root@server:~
                                                                                         Q
                                                                                                ≡
        root@server:~ ×
                                          root@server:~
                                                                         ngalacan@server:~ ×
                                  /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
                                                                                             Modified
serv<mark>i</mark>ce auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
     group = postfix
     user = postfix
mode = 0660
    unix_listener auth-userdb {
     mode = 0600
user = dovecot
service auth-worker {
                ^O Write Out ^W Where Is
^R Read File ^\ Replace
                                                   ^K Cut
^U Paste
```

Рис. 2.6: Редактирование файла /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

Изменяю конфигурацию Postfix, задав тип аутентификации, путь к unix-сокету, произведя настройку для приема почты (рис. 2.7).




Рис. 2.7: Изменение конфигурации Postfix

В файле /etc/postfix/master.cf изменяю запись для проверки работы аутентификации (рис. 2.8).




Рис. 2.8: Редактирование файла /etc/postfix/master.cf для проверки аутентификации

Перезапускаю Postfix и Dovecot. На клиенте устанавливаю telnet. Получаю строку для аутентификации, подключаюсь к SMTP-серверу через telnet. Тестирую соединение и проверяю аутентификацию (успешно) и завершаю сессию (рис. 2.9).




Рис. 2.9: Получение строки для аутентификации на клиенте, подключение к SMTP-серверу через telnet, проверка аутентификации

#### 2.3 Настройка SMTP over TLS

Настраиваю на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно копирую необходимые файлы сертификата и ключа из каталога /etc/pki/dovecot в каталог /etc/pki/tls/ в соответствующие подкаталоги, затем конфигурирую Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности (рис. 2.10).

```
ⅎ
                                                                                   Q
                                           root@server:~
        root@server:~
                                       root@server:~
                                                                    ngalacan@server:~
[root@server.ngalacan.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/cert
[root@server.ngalacan.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/pr
[root@server.ngalacan.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dov
[root@server.ngalacan.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/do
vecot.pem'
[root@server.ngalacan.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database =btree:/v
ar/lib/postfix/smtpd_scache
[root@server.ngalacan.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may
[root@server.ngalacan.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.ngalacan.net ~]# postconf -e 'smtp_tls_security_level = may'
[root@server.ngalacan.net ~]#
                                                          I
```

Рис. 2.10: Конфигурации Postfix для настройки TLS

Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, заменяю запись в файле /etc/postfix/master.cf (рис. 2.11).




Рис. 2.11: Изменение конфигураций для запуска SMTP-сервера на 587-порту

Настраиваю межсетевой экран и перезапускаю Postfix (рис. 2.12)

```
[root@server.ngalacan.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission success
[root@server.ngalacan.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent success
[root@server.ngalacan.net ~]# firewall-cmd --reload success
[root@server.ngalacan.net ~]# systmctl restart postfix
bash: systmctl: command not found...
[root@server.ngalacan.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.ngalacan.net ~]# systemctl restart postfix
```

Рис. 2.12: Настройка межсетевого экрана и перезапуск Postfix

На клиенте подключаюсь к SMTP-серверу через 587-й порт посредством openssl openssl s\_client -starttls smtp -crlf -connect server.ngalacan.net:587

Тестирую подключение. Проверяю аутентификацию (успешно) (рис. 2.13).




Рис. 2.13: Проверка подключения и аутентфикации по telnet на клиенте

Проверяю корректность отправки почтовых сообщений с клиента посредством почтового клиента Evolution, предварительно скорректировав настройки учётной записи, а именно для SMTP-сервера указав порт 587, STARTTLS и обычный пароль (рис. 2.14). Письмо доставлено (рис. 2.15).




Рис. 2.14: Изменение настроек учетной записи в Evolution




Рис. 2.15: Проверка доставки письма в Evolution

Также на сервере проверяю почтовый ящик (рис. 2.16).




Рис. 2.16: Проверка почтового ящика на сервере

### 2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Ha BM server перехожу в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/ и копирую в соответствующие каталоги конфигурационные файлы:

- cd /vagrant/provision/server
- cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf
  - /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
- cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf
  - /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
- cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
  - /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
- mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
- cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/

Вношу изменения в файл /vagrant/provision/server/mail.sh (рис. 2.17).

Рис. 2.17: Редактирование mail.sh на сервере

Ha BM client перехожу в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения и редактирую скрипт /vagrant/provision/client/mail.sh (рис. 2.18).




Рис. 2.18: Редактирование mail.sh на клиенте

## 3 Выводы

В результате выполнения работы были приобретены практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

### 4 Ответы на контрольные вопросы

- 1. Приведите пример задания формата аутентификации пользователя в Dovecot в форме логина с указанием домена.
- auth\_username\_format = %Lu@%d
- 2. Какие функции выполняет почтовый Relay-сервер?
- Почтовый Relay-сервер выполняет функции пересылки почты от одного почтового сервера к другому, облегчая маршрутизацию электронных сообщений между различными почтовыми системами.
- 3. Какие угрозы безопасности могут возникнуть в случае настройки почтового сервера как Relay-сервера?

Угрозы безопасности, связанные с настройкой почтового сервера как Relayсервера, могут включать рассылку нежелательной почты (спам), перехват и изменение электронных сообщений, а также использование сервера для ретрансляции вредоносных сообщений.