AI 사용량 위젯 사용 설명서

Claude, Codex(ChatGPT), Antigravity, Grok의 사용 한도(5시간·주간·월간 등)가 얼마나 남았는지 Windows 바탕화면이나 작업 표시줄에서 한눈에 보여 주는 앱입니다. 이 설명서는 처음 쓰는 분을 위해 설치부터 기능까지 순서대로 안내합니다.

> 화면 사진은 모두 실제 계정 대신 예시 데이터로 찍었습니다.



목차

1. 준비물
2. 설치
3. 처음 실행했을 때
4. 서비스 연결
5. 화면 읽는 법
6. 창 다루기
7. 작업 표시줄에 붙이기(도킹)
8. 설정 창
9. 트레이 아이콘과 단축키
10. 알림과 사용 기록
11. 개인정보와 데이터 위치
12. 문제 해결

13. 업데이트와 제거

1. 준비물

- **Windows 11** (x64·arm64, 22H2 이상이면 아크릴 흐림까지 지원). Windows 10에서는 작업 표시줄 도킹·아크릴이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 또는 **Ubuntu** (x64·arm64, 24.04에서 시험). Ubuntu에서는 작업 표시줄 독·위젯·아크릴이 없고 창과 트레이로 씁니다. 자세한 내용은 Ubuntu에서 쓰기를 보세요.
- 사용량을 보고 싶은 서비스의 **공식 앱이나 CLI에 미리 로그인**되어 있어야 합니다. 앱은 별도 로그인 창이 없고, 이미 로그인된 앱의 정보를 읽기만 합니다. 서비스별 조건은 4. 서비스 연결을 보세요.

2. 설치

Releases에서 내려받습니다. 배포본은 두 가지이고, 하나만 고르면 됩니다.

파일	설명
`AI-Usage-Widget-Setup-x.y.z.exe`	**설치 파일(추천).** 관리자 권한 없이 내 사용자 폴더(`%LOCALAPPDATA%\Programs\AI Usage Widget`)에 설치하고, 시작 메뉴 바로가기와 제거 기능을 만듭니다. 설치가 끝나면 바로 실행됩니다.
`AI-Usage-Widget-x.y.z-win-x64.zip` `AI-Usage-Widget-x.y.z-win-arm64.zip`	**휴대용.** PC에 맞는 쪽(대부분 x64, ARM 노트북은 arm64)을 아무 폴더에나 풀고 `AI Usage Widget.exe`를 실행합니다. 설치·제거 과정이 없습니다.

설치 파일 하나에 x64·arm64가 함께 들어 있어, 설치할 때 PC에 맞는 쪽이 자동으로 깔립니다.

"Windows의 PC 보호" 경고가 뜨면

이 앱은 코드 서명 인증서가 없어서, 처음 실행할 때 Windows SmartScreen이 경고를 띄울 수 있습니다. **추가 정보** → **실행**을 누르면 열립니다. 한 번 허용하면 다음부터는 뜨지 않습니다.

Ubuntu에서 쓰기

`uname -m`이 `x86_64`면 x64(파일 이름의 `x86_64` · `amd64`), `aarch64`면 arm64 파일을 고릅니다.

파일	설명
`AI-Usage-Widget-x.y.z-linux-x86_64.AppImage` `AI-Usage-Widget-x.y.z-linux-arm64.AppImage`	**추천. 자동 업데이트가 됩니다.** 내려받아 `chmod +x 파일이름`으로 실행 권한을 준 뒤 실행합니다. 실행되지 않으면 `sudo apt install libfuse2t64` (22.04는 `libfuse2`)를 설치하세요.

파일	설명
`AI-Usage-Widget-x.y.z-linux-amd64.deb` `AI-Usage-Widget-x.y.z-linux-arm64.deb`	`sudo apt install ./파일이름.deb`으로 설치하고 앱 목록의 **AI 사용량 위젯**으로 실행합니다. 자동 업데이트는 되지 않습니다.

Windows와 다른 점:

- **작업 표시줄 독·위젯이 없습니다.** 창으로 쓰고, 트레이 아이콘 메뉴로 보이기·숨기기를 합니다(Ubuntu 기본 AppIndicator 확장).
- **아크릴 배경**은 없고 불투명도만 조절합니다.
- **Claude 데스크톱 앱 계정**은 GNOME 키링에 저장된 암호로 읽습니다. 로그인해 키링이 열려 있어야 하고 `python3`가 필요합니다(Ubuntu 데스크톱 기본 설치).
- **Windows를 켤 때 함께 시작**은 Ubuntu에서 '로그인할 때 함께 시작'으로 동작합니다 (`~/.config/autostart`).
- 설정·기록은 `~/.config/ai-usage-taskbar-widget/`에 저장합니다.
- AppImage는 자동 업데이트가 파일을 새 버전으로 바꾸므로 내 폴더 안(예: `~/Applications`)에 두세요. 앱 목록 바로가기를 만드는 방법은 README의 설치 안내에 있습니다.

3. 처음 실행했을 때

- 화면 가운데쯤에 창이 나타나고, 작업 표시줄 오른쪽 알림 영역(트레이)에 아이콘이 생깁니다.
- 이 PC에서 로그인된 서비스를 자동으로 찾아 카드로 보여 줍니다. 처음 몇 초는 "확인 중"으로 보일 수 있습니다.
- **Windows를 켤 때 자동으로 실행**되도록 기본 설정되어 있습니다. 원치 않으면 트레이 메뉴의 "윈도우 시작 시 자동 실행"을 끄세요.
- 창 닫기 단추 대신 `–`(트레이로 숨기기)가 있습니다. 완전히 끄려면 트레이 아이콘 메뉴의 **종료**를 누릅니다.

4. 서비스 연결

앱은 각 서비스의 **공식 앱·CLI가 이 PC에 남긴 로그인 정보를 읽기만** 합니다. 로그인 정보를 새로 만들지 않습니다. **예외 하나**: Claude Code CLI 토큰(8시간짜리)과 Grok CLI 토큰(6시간짜리)이 만료되고 10분이 지나도록 아무도 갱신하지 않으면, 앱이 그 CLI와 같은 방식으로 대신 갱신해 CLI 로그인 파일(`~/.claude/.credentials.json`, `~/.grok/auth.json`)에 다시 저장합니다. 쓰는 중인 유효한 토큰은 건드리지 않고, 그사이 CLI가 파일을 바꿨으면 쓰지 않습니다. 로그인 기간이 끝나면 터미널에서 `claude` 또는 `grok login`으로 다시 로그인해야 합니다.

서비스	필요한 것	보여 주는 한도
Claude	Claude Code CLI(`claude`) 또는 Claude 데스크톱 앱 중 하나 이상 로그인	5시간, 주간, 모델 전용 주간 한도(예: 팀 요금제의 Fable)

서비스	필요한 것	보여 주는 한도
Codex / ChatGPT	Codex CLI, Codex 데스크톱 앱, VS Code·Windsurf의 ChatGPT 확장 중 하나 로그인	5시간, 주간(요금제에 따라 주간만)
Antigravity	Antigravity CLI(`agy`) 설치·로그인	5시간, 주간
Grok	Grok CLI(`grok`) 로그인	주간, 월간 크레딧(있는 요금제만)
Cursor	Cursor 앱 로그인	이번 결제 주기(월간) 사용률. 추가 사용 금액이 있으면 함께
GitHub Copilot	편집기(VS Code 등) Copilot 로그인, 없으면 GitHub CLI(`gh auth login`) 로그인	월간: 프리미엄 요청(무료 플랜은 채팅)
Gemini CLI	Gemini CLI(`gemini`) 로그인	일간: Pro 모델(없으면 Flash) 남은 양

Cursor·GitHub Copilot·Gemini CLI는 자동으로 카드가 생기지 않습니다. 로그인돼 있으면 설정 → 서비스 → **서비스 추가** 목록에 보이니 **추가**를 누르세요. Gemini CLI는 Google이 2026년 6월 18일부터 개인 계정(AI Pro·Ultra 포함)의 CLI 사용을 끝내서, 회사(Workspace)·Code Assist Standard·Enterprise 계정만 한도가 보입니다. 개인 계정이면 Antigravity 카드로 확인하세요.

Claude 팀·개인 계정이 여러 개일 때

Claude는 한 이메일이 여러 **조직**(팀, 개인)에 속할 수 있고, 한도는 조직마다 따로입니다. 앱은 CLI와 데스크톱 앱에 있는 로그인을 모두 찾아 조직마다 카드를 하나씩 만듭니다.

- 카드 이름은 "Claude 팀 · 조직 이름", "Claude 개인 · 이메일 앞부분" 형식입니다. 설정 창 **서비스** 탭에서 그 서비스를 눌러 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 한 번 뺀 조직 카드는 자동으로 다시 생기지 않습니다. 다시 보려면 서비스 탭 **고급** → **기본 서비스 목록으로 되돌리기**를 쓰세요.

알아 두면 좋은 점

- **앱 프로필(Claude 데스크톱 앱·Cursor)**: 여러 계정을 쓰려고 앱을 다른 데이터 폴더(`--user-data-dir`)로 띄우면, 그 프로필도 자동으로 찾아 조회합니다. 따로 할 일은 없습니다. 기본 폴더 옆의 같은 이름 폴더(예: `Claude-Account2`)는 바로 찾고, 다른 곳에 있는 프로필은 그 프로필로 앱을 실행하고 있으면 2분 안에 찾아 기억합니다(앱을 꺼도 계속 조회). 폴더 이름이 아니라 폴더 안의 로그인 흔적으로 판별하므로 어떤 런처·바로가기로 만든 프로필이든 됩니다. 같은 계정은 카드 하나로 묶고, Claude는 조직마다, Cursor는 사용자마다 카드가 생깁니다.
- **폴더로 계정 추가**: 설정 → 서비스 → **폴더로 계정 추가**에서 폴더를 고르면 무엇인지 알아서 판별합니다. 앱 프로필 폴더, 여러 프로필을 담은 상위 폴더(아래 두 단계까지 살피고, 나중에 생기는 프로필도 찾음), 또는 CLI의 다른 로그인 폴더(Codex·Grok·Claude Code)를 고를 수 있습니다. CLI 두 번째 계정은 먼저 그 폴더에 로그인해 둡니다(명령 프롬프트에서 `set CODEX_HOME=폴더` 다음에 `codex login` , Grok은 `set GROK_HOME=폴더` 다음에 `grok login` , Claude는 `set CLAUDE_CONFIG_DIR=폴더` 다음에 `claude` 를 실행해 로그인). Antigravity는 로그인을 폴더로 나눌 수 없어 지원하지 않습니다.

- **앱 프로필 폴더 관리**: 설정 → 서비스 → **앱 프로필 폴더**(접힘)에서 찾은 프로필과 찾은 곳(기본 위치·같은 이름 폴더·실행 중에 찾음·깊게 찾기·직접 추가)을 보고, 스위치로 프로필마다 조회를 끄거나 켭니다. 직접 추가한 폴더는 **빼기**로 지웁니다. **실행 중인 앱에서 프로필 찾기**를 끄면 실행 중인 앱을 살피지 않습니다. **깊게 찾기**는 사용자 폴더 전체를 훑어 프로필을 찾습니다(몇 초~20초).
- **Claude Code CLI**로만 연결된 조직은 CLI를 몇 시간 쓰지 않으면 로그인이 만료됩니다. 카드에 "CLI 로그인이 … 만료됐어요"가 뜨면 터미널에서 `claude`를 한 번 실행하세요. 그동안 마지막 값을 '갱신 지연'으로 보여 줍니다.
- **Grok**은 로그인 토큰이 몇 시간마다 만료됩니다. 카드에 "만료" 안내가 뜨면 터미널에서 `grok`을 한 번 실행하면 갱신됩니다.
- **Claude** 데스크톱 앱에서 쓰지 않는 조직의 카드는 오래 지나면 "갱신 지연"이 될 수 있습니다. 앱에서 그 조직으로 한 번 전환하면 다시 살아납니다.
- Codex 실행 파일을 찾지 못하면 환경 변수 `CODEX_EXECUTABLE`에 `codex.exe` 경로를 지정하세요.

5. 화면 읽는 법

카드

- **큰 숫자**: 기준 한도(기본 주간)의 남은 양입니다. 카드 오른쪽 위 `주간 ▾`를 눌러 5시간·주간·빠듯한 쪽 중에서 고를 수 있습니다.
- **막대**: 색칠된 길이가 남은 양입니다.
- **흰 세로 눈금(페이스)**: 리셋 주기 동안 고르게 썼다면 지금쯤 남아 있어야 할 위치입니다. 막대 끝이 눈금보다 **오른쪽**이면 여유 있게, **왼쪽**이면 빨리 쓰는 중입니다.
- **사용량에 따른 막대 색상 변경**: 남은 양에 따라 막대와 % 숫자의 색이 바뀝니다. 설정 → 표시의 그라데이션 띠에서 PPT 그라데이션처럼 **색 점**의 위치(남은 양 %)와 색(서비스 색·주황·빨강·직접 고른 색)을 정합니다. 점을 끌어 옮기고, 띠의 빈 곳을 누르면 점이 늘어납니다(최대 8개, 휴지통 단추로 지움). 기본은 50%까지 서비스 색, 20%에서 주황, 10% 아래 빨강입니다. **부드럽게 바뀌기**(기본)는 점 사이를 섞고, **한 번에 바뀌기**는 남은 양이 점 위치에 닿는 순간 그 색이 됩니다. 숫자에서 '서비스 색' 자리는 평소 글씨색(다크·라이트 테마에 맞춤)입니다. 모든 디자인(원형·배터리 등)과 작업 표시줄 독에 똑같이 적용됩니다. 평소 색은 서비스 탭에서 서비스마다 서비스 색·초록·직접 고른 색 중에 정합니다.
- **% 숫자 색**: 평소에는 기본 글씨색이고, 남은 양이 주의 기준 아래면 주황, 위험 기준 아래면 빨강입니다(막대는 위의 색 점을 따릅니다).
- **카드 머리의 상태 표시**: 점과 글자로 보여 줍니다. **여유 n%**(주의·위험 기준 아래), **속도 주의**(지금 속도면 리셋 전에 바닥날 것 같음), **소진**(어느 한도든 0%), **갱신 지연**(마지막 값을 보여 주는 중), 연결되지 않은 카드에는 **다시 로그인 필요**·**한도 정보 없음**·**연결 끊김**·**확인 중**이 나옵니다. 색만으로 구분하지 않도록 늘 글자가 함께 보입니다.
- **리셋 시각**: 넓은 카드와 마우스 설명에서 '리셋 오늘 21:00 · 3시간 후'처럼 실제 시각과 남은 시간을 함께 씁니다. 오늘·내일은 단어로, 일주일 안이면 요일로, 그보다 멀면 날짜로 씁니다.
- 작은 카드에서는 막대 아래의 **가는 보조 막대**가 다른 한도(보통 5시간)를 나타냅니다.

같은 서비스 계정이 여러 개일 때

Claude 개인·팀처럼 같은 서비스 계정이 둘 이상이면 카드를 **나란히 붙여** 보여 주고, 그중 **지금 쓰기 좋은 계정**에 '추천'(좁은 카드는 아이콘 오른쪽 아래 점)을 붙입니다.

- 고르는 기준: 바닥난(0%) 계정은 빼고, 가장 빠듯한 한도가 가장 넉넉한 계정을 고릅니다. 모든 계정이 20% 넘게 남았으면 **주간 리셋이 하루 안에 오는 계정**을 먼저 고릅니다(곧 초기화될 여유를 버리지 않게).
- 한도를 다 쓴 카드에는 '5시간 소진 · 오늘 21:00에 다시 채워져요'와 함께 **'○○ 62%로 계속'** 단추가 나옵니다. 누르면 그 계정의 CLI가 열립니다. 계정을 저절로 바꾸지는 않습니다.
- 위험 알림에도 '○○에 여유 62%가 있어요'처럼 넘어갈 계정을 알려 줍니다.
- 설정 → 표시 → **같은 서비스 계정 묶기와 추천**으로 끌 수 있습니다(기본 켜짐).

마우스를 올리면


막대·눈금·카드에 마우스를 올리면 그 요소가 무엇인지, 남은 양, 리셋까지 남은 시간과 리셋 시각, 소진 예상 같은 설명이 뜹니다. 작은 창에서 생략된 정보도 여기서 볼 수 있습니다.



디자인 6가지

창·위젯 제목줄의 메뉴(☰)나 설정 창에서 바꿉니다.

디자인	특징
종합	크기에 맞춰 큰 숫자·상태 문장·두 한도 막대·24시간 추이선까지 조절
숫자	큰 숫자 위주
막대	한도별 막대 + 페이스 눈금
원형	바깥 링 주간, 안쪽 링 5시간
타임라인	지난 시간과 남은 양을 나란히 비교
배터리	칸 수로 세는 여유

막대	원형	타임라인
		

6. 창 다루기


- **옮기기**: 제목줄을 끌어 옮깁니다.
- **크기 바꾸기**: 가장자리나 모서리를 끌어 바꿉니다. 카드 배치와 정보량은 크기에 맞춰 자동으로 바뀌고, 스크롤은 생기지 않습니다(너무 작으면 페이지로 나뉩니다). **Ctrl을 누른 채 모서리를 끌면** 창 크기 대신 **스케일**이 바뀝니다: 창이 비율 그대로 커지고 작아지면서 글자·카드가 함께 확대·축소되고, 놓으면 그 값(80~150%)이 설정에 저장됩니다.
- **아주 작게**: 서비스가 하나면 약 170×64까지 줄일 수 있습니다. 창이 좁거나 낮으면 제목줄이 숨겨지고, **창 위쪽 가장자리에 마우스를 올리면** 나타납니다.
- **카드 순서**: 카드가 한 장뿐이면(집중 모드 포함) 카드를 끌어도 제목줄처럼 창 전체가 움직입니다. 여러 장이면 카드를 누른 채 끌면 다른 카드가 비켜서 들어갈 자리를 보여 주고, 놓은 자리에 그대로 들어갑니다. 우클릭 메뉴의 **앞으로·뒤로 옮기기**나 설정 → 서비스에서도 바꿀 수 있습니다. "여유가 적은 서비스를 앞으로"가 켜져 있으면 순서를 바꿀 수 없습니다. 카드 우클릭 메뉴나 제목줄 메뉴(☰)의 **카드 위치 고정**을 켜 두면 카드를 끌어도 순서가 바뀌지 않고 창 전체가 움직입니다(기본은 꺼짐).
- **CLI·앱 바로 열기**: 카드를 **Ctrl+두 번 클릭**하면 그 서비스의 CLI(claude·codex·grok·agy)가 기본 터미널에서 실행되고, **Shift+두 번 클릭**하면 데스크톱 앱(Claude·ChatGPT/Codex·Grok 등)이 열립니다. 우클릭 메뉴의 'CLI 열기'·'앱 열기'도 같습니다. 이 PC에서 찾지 못하면 메뉴가 흐리게 보이고, **설정 → 서비스**에서 그 서비스를 펼쳐 '직접 고르기...'로 실행 파일이나 바로 가기를 지정할 수 있습니다('자동으로'를 누르면 다시 자동 찾기). 같은 곳의 **CLI 시작 폴더**에서 CLI를 열 폴더를 고를 수 있습니다(기본은 홈 폴더, '홈 폴더로'로 되돌림).
- **우클릭 메뉴**: 카드를 우클릭하면 새로고침, 공식 사용량 페이지, 큰 숫자 기준, 보여 줄 정보(그 카드만), 순서 옮기기, 숨기기, 서비스 설정이 나옵니다.
- **숫자키 1~5**: 창(또는 위젯) 크기를 아주 작게(1)부터 아주 크게(5)까지 한 번에 바꿉니다.
- **Ctrl+1~6**: 디자인을 바꿉니다(1 종합, 2 숫자, 3 막대, 4 원형, 5 타임라인, 6 배터리).
- `` ` `` (숫자 1 왼쪽 키): 제목줄 항상 숨기기를 켜고 끕니다. **~** (Shift+`` ` ``): 카드 위치 고정을 켜고 끕니다.
- **Ctrl+K — 명령 찾기**: 창 위에 입력 칸이 뜹니다. 서비스 이름·디자인·설정 이름 일부를 치면(순서 상관없이) 맞는 명령만 남고, ↑↓로 고르고 Enter로 실행합니다. 서비스마다 '집중해서 보기'(상태와 가장 빠듯한 한도가 함께 보임)·'CLI 열기'·'앱 열기'가 있고, 최근에 쓴 명령이 앞에 옵니다. Esc로 닫습니다.
- **? — 단축키 보기**: 이 창의 단축키, 마우스로 하는 일, 어디서나 쓰는 단축키를 한 화면에 보여 줍니다.
- **제목줄**: 가운데에 현재 시각이 보입니다(미리보기 앱이면 `13:38 (미리보기)`처럼 붙고, 창이 좁아 왼쪽 문구와 겹치면 숨김). 왼쪽에는 연결 수와 주의 수가 보이고, 마지막·다음 갱신 시각은 새로고침 단추에 마우스를 올리면 보입니다. 오른쪽 단추는 핀·새로고침·설정·메뉴·숨기기 순서입니다.

- **메뉴(☰) 단추**: 제목줄의 설정 단추 오른쪽에 있습니다. 제목줄 아무 곳이나 우클릭해도 같은 메뉴가 그 자리에 열립니다. 디자인 바꾸기, **항상 위**, **카드 위치 고정**, **제목줄 항상 숨기기**, **여러 계정 묶기와 추천**, **이메일 가리기**, 명령 찾기, 설정, 사용량 통계, 정보·업데이트, **언어 / Language**, 트레이로 숨기기, 종료가 들어 있습니다. 명령 찾기(Ctrl+K)와 같은 명령 목록을 씁니다.
- **화면 가장자리에 붙기**(기본 켜짐, 설정 → 표시 → 창): 창이나 위젯을 끌어 화면 가장자리에서 12px 안으로 가면 자석처럼 붙습니다. 가로와 세로를 따로 보므로 모서리에도 붙고, 아래쪽은 작업 표시줄 바로 위에 붙습니다. 더 끌면 바로 떨어지고, 계속 내려 작업 표시줄에 닿으면 전처럼 작업 표시줄 독으로 붙습니다. 모니터 두 대가 맞닿은 경계에는 붙지 않아 모니터를 건너가기 편합니다.
- **제목줄 항상 숨기기**(기본 꺼짐): 창 크기와 상관없이 제목줄을 숨기고, 위쪽 가장자리에 마우스를 올릴 때만 겹쳐 보여 줍니다. 그만큼 카드가 넓게 보입니다.
- **집중 모드**: 카드를 두 번 누르거나 우클릭 메뉴 맨 위 **집중 모드**를 고르면 그 서비스 하나만 보입니다(창·작업 표시줄 독·위젯 모두). 카드 한 장으로 취급해 창을 한 장 크기까지 줄일 수 있습니다. 제목줄은 위쪽 가장자리에 마우스를 올릴 때만 나타나고, Esc(위젯에서는 Esc가 위젯을 닫음)·제목줄의 **집중** 칩·다시 두 번 누르기로 풀립니다. 앱을 다시 켜면 풀린 상태로 시작합니다.
- **항상 위 핀**: 제목줄의 핀 단추로 항상 위에 표시를 켜고 끕니다(기본 켜짐).
- **창은 직접 숨길 때만 사라집니다**: 트레이로 숨기기·보이기 단축키·트레이 메뉴로 숨길 때만 사라지고, Windows의 '모든 창 최소화'나 '바탕 화면 보기'로는 최소화되지 않습니다. 항상 위가 켜져 있으면 다른 앱의 전체 화면(영상·게임 등) 위에도 계속 떠 있습니다. 같은 모니터에 게임·영상 같은 전체 화면 앱이 뜰 때 잠깐 숨기고 싶으면 설정 → 표시 → 창의 **전체 화면 앱이 뜨면 숨기기**를 켭니다(기본 꺼짐).
- **경고 배경**(배경 칠하기): 막대 색과 같은 색 점을 따라 카드 배경이 은은하게 칠해집니다. '서비스 색' 자리는 투명이라 여유가 있을 때는 칠하지 않습니다. 설정 → 표시의 '사용량에 따른 막대 색상 변경' 아래에서 끄거나, **세기**(0~100% 슬라이더, 기본 30%. 높일수록 진해지고 100%면 기본의 3배쯤), **퍼짐**(0~100%, 기본 30%. 높일수록 진한 곳에서 더 넓게 번지고 카드 전체에 옅은 바탕이 깔림)와 **진한 곳**(테두리·가운데·한쪽)을 고릅니다. '한쪽'을 고르면 카드 모양의 방향 고르기가 나타나 위·아래·왼쪽·오른쪽·네 모서리 중 하나를 고릅니다. **기본값으로** 단추를 누르면 세기·퍼짐·진한 곳이 처음 값(30%·30%·테두리)으로 돌아갑니다.
- **공식 사용량 페이지**: 카드 우클릭 메뉴에서 엽니다(Claude·Codex·Grok).
- **새로고침**: 제목줄의 ⟳ 단추 또는 트레이 메뉴 "지금 새로고침". 자동 조회 주기는 기본 1분입니다(설정 창 일반 탭에서 15초~5분).



7. 작업 표시줄에 붙이기(도킹)

1. 창 제목줄을 잡고 **화면 맨 아래 작업 표시줄 위로** 끌어옵니다.
2. 작업 표시줄의 실제 들어갈 자리에 **작업 표시줄 독 모양 미리보기**(강조색 테두리)가 나타납니다.
3. 마우스를 놓으면 그 자리로 줄어들며 붙습니다. 작업 표시줄에 붙은 이 띠를 **작업 표시줄 독**이라고 부릅니다.




- **붙은 상태에서 끌면** 작업 표시줄 안에서 좌우로만 움직이고, 놓은 자리를 기억합니다.
- **위로 40px 넘게 끌어 올리면** 다시 원래 크기의 창이 됩니다.
- 작업 표시줄 독을 한 번 누르면 **위젯**이 맨 앞에 열립니다. **두 번 누르면** 작업 표시줄에 붙은 채로 그 카드 하나만 보는 집중 모드가 켜지고, 다시 두 번 누르면 꺼집니다(넓어져도 시계는 가리지 않음). 위젯은 창과 똑같습니다. 같은 디자인·카드 배치·제목줄 단추·메뉴를 쓰고, 카드를 끌어 순서를 바꾸며, 카드가 한 장이면(집중 모드 포함) 카드를 끌어 위젯을 옮깁니다. 다른 점은 두 가지입니다. 오른쪽 위 단추가 트레이로 숨기기 대신 **닫기**(✕)이고, **Esc**를 누르면 위젯이 닫힙니다. 제목줄을 끌어 옮기고 가장자리를 끌어 크기를 바꾸면 그 위치·크기를 기억합니다.
- 시계·알림 영역은 덮지 않도록 그 왼쪽까지만 갑니다. 고정된 앱 아이콘 위에 놓으면 그 아이콘은 가려집니다.
- 설정 창 **표시** 탭의 "작업 표시줄에 붙이기" 단추로도 붙일 수 있습니다.
- 작업 표시줄에는 일부 서비스만 두고 싶다면 서비스 탭에서 그 서비스를 눌러 **보일 곳** → **창·위젯만**을 고르세요(창과 위젯에는 그대로 보입니다).



8. 설정 창

창·위젯 제목줄의 설정 단추(슬라이더 모양)나 트레이 메뉴 **설정**으로 엽니다. 마지막으로 보던 분류가 열립니다. 바꾸면 바로 저장되고 창·위젯에 반영됩니다. 왼쪽 메뉴에서 분류(디자인·표시·서비스·알림·일반)를 고르고(↑↓ 키로도 이동), 모양이 바뀌는 **디자인·표시**에서는 오른쪽에 지금 설정이 적용된 미리보기가 보입니다. 미리보기는 크기(현재 창·납작·작게·세로·크게)와 데이터(실제·예시)를 바꿔 볼 수 있고, 위의 **미리보기 숨기기**로 접을 수 있습니다. 창이 좁으면 메뉴가 아이콘 줄로 바뀌고 미리보기는 접힙니다.



탭	하는 일
디자인	디자인 6종, 테마(라이트·다크·시스템), **배경**(아크릴 켬/끔 + 불투명도), 막대 색, 강조색, 서비스 아이콘(브랜드 색·단색), 스케일·카드 간격, 움직임
표시	**여러 계정**(같은 서비스 계정 묶기와 추천, **이메일 가리기**), **언어**, 큰 숫자 기준, 주의·위험 기준(남은 %), **사용량에 따른 막대 색상 변경**(제목 옆 스위치로 켜고 끔, 한 번에·부드럽게 바뀌기, 색 점 그라데이션, 같은 색 점으로 배경 칠하기), 여유가 적은 서비스를 앞으로, **보여 줄 정보 표**(쓴 양으로·예상 시간·리셋 시간을 서비스별로, 맨 윗줄은 모든 서비스에 한 번에. **예상 시간**을 끄면 페이스 눈금·속도 칩·'○ 후 소진(예상)'·속도 주의가 모두 빠지고 남은 양만 봅니다. **리셋 시간**을 끄면 리셋까지 남은 시간과 시각이 빠집니다), 항상 위에 표시, 전체 화면 앱이 뜨면 숨기기, 트레이 아이콘을 두 번 누르면 위치 알려 주기, 작업 표시줄에 붙이기
서비스	서비스 목록(스위치로 조회 켜기·끄기). 서비스를 누르면 이름, **보일 곳**(모두·창·위젯만·숨김), **평소 색**(서비스 색·초록·직접 고르기), Fable 등 모델 전용 한도 표시, 순서, 목록에서 빼기. 아래에서 이 PC의 로그인 찾아 추가, **폴더로 계정 추가**(앱 프로필·상위 폴더·CLI 로그인 폴더), 숫자를 직접 넣는 카드 추가. 접힌 **앱 프로필 폴더**에서 찾은 프로필 보기·조회 끄기, 실행 중인 앱에서 찾기, 깊게 찾기
알림	Windows 알림 켜기, 알릴 조건, 서비스·한도별 끄기, 테스트 알림, **쉬는 시간**
일반	Windows 시작 시 실행, 사용량 확인 간격, 트레이 숫자, 클릭 통과 잠금, 단축키, **웹 페이지로 보기**, 정보·업데이트 창 열기, 사용 설명서. **고급**: 모니터 구성별 배치, 작업 표시줄 독 세부 설정, **설정 백업·복원**

자주 쓰지 않는 항목은 탭 아래쪽 **고급**을 눌러 펼치면 보입니다.

언어

화면 문구는 한국어와 영어를 지원합니다. **설정 → 표시 → 언어**에서 **시스템 따라**(기본)·**한국어**·**English** 중에 고릅니다. '시스템 따라'는 Windows 표시 언어가 한국어면 한국어, 아니면 영어로 보여 줍니다. 제목줄 메뉴(☰, 제목줄 우클릭과 같은 메뉴)와 트레이 메뉴의 **언어 / Language**에서도 바로 바꿀 수 있습니다. 다시 시작하지 않아도 모든 창이 바로 바뀝니다. 영어일 때는 '사용 설명서'가 영어 PDF로 열리고, 정보·업데이트 창의 변경 내역도 영어로 보입니다.

배경(불투명도와 아크릴)


Windows Terminal과 같은 방식입니다. **불투명도**가 100%면 단색, 낮출수록 뒤가 비칩니다. **아크릴**을 켜면 비치는 뒤를 흐리게, 끄면 흐림 없이 그대로 비춥니다. 창·위젯·설정 창에 함께 적용됩니다.

배경 색은 '고르지 않음'(기본)이면 테마(라이트·다크)에 맞춰 바뀝니다. 색을 고르면(어두운 색 4가지·밝은 색 2가지·직접 고르기) 배경은 그 색 그대로 두고 글씨색만 테마를 따릅니다. 밝은 색에는 라이트, 어두운 색에는 다크 테마가 잘 읽힙니다. 작업 표시줄 독은 작업 표시줄 색을 따르므로 배경 색이 적용되지 않습니다.

스케일

설정 → 디자인 → 크기와 간격의 **스케일**(80~150%, 기본 100%)은 화면을 통째로 확대·축소합니다. 글자만이 아니라 카드·아이콘·간격이 함께 커지고 작아지며, 창·위젯·설정·정보 창에 모두 적용됩니다. 창이나 위젯의 **모서리를 Ctrl을 누른 채 끌어도** 바꿀 수 있습니다.

- 창 크기도 같은 비율로 바뀌어 카드 배치는 그대로입니다. 예를 들어 100%에서 120%로 올리면 창도 1.2배가 됩니다.
- 슬라이더는 처음 누른 자리에서 움직인 만큼만 바뀝니다. 끄는 동안 왼쪽 미리보기가 같은 배치로 커지거나 작아지고, 손을 떼면 창에 적용됩니다. 미리보기 아래 줄에 그 스케일에서의 실제 창 크기가 나옵니다.
- 작업 표시줄 독은 작업 표시줄 높이에 맞춰야 하므로 스케일과 상관없이 그대로입니다.



9. 트레이 아이콘과 단축키

트레이 아이콘을 한 번 누르면 창 모드에서는 창을 보이고 맨 앞으로 가져오고, 작업 표시줄 독 모드에서는 위젯을 열고 닫습니다. 트레이로 숨겨 둔 상태라면 숨긴 창이나 독을 다시 보입니다. **두 번 누르면** 창(독 모드에서는 독)을 보이고 창 전체가 한 번 은은하게 반짝여 어디 있는지 알려 줍니다. 반짝임은 설정 → 표시 → 창의 **트레이 아이콘을 두 번 누르면 위치 알려 주기**로 끌 수 있습니다(기본 켜짐). 오른쪽 클릭하면 메뉴가 열립니다.

- 창·작업 표시줄 독 표시/숨김
- 클릭 통과 잠금
- 위젯 열기
- 설정
- 사용량 통계
- 정보·업데이트(버전, 자동 업데이트, 변경 내역)
- 언어 / Language
- Windows를 켤 때 함께 시작
- 지금 새로고침
- 종료

트레이 아이콘에 남은 % 표시(일반 탭)를 켜 두면 창을 숨겨도 가장 빠듯한 서비스의 남은 %가 트레이에 보이고, 주의·위험이면 색이 바뀝니다.

전역 단축키(기본값)

단축키	동작
`Ctrl+Alt+U`	창·작업 표시줄 독 보이기/숨기기
`Ctrl+Alt+L`	클릭 통과 잠금/해제
`Ctrl+Alt+D`	디자인 순환

다른 앱이 이미 쓰는 조합은 등록되지 않고, 일반 탭에 경고가 뜹니다. 칸을 누르고 원하는 조합을 눌러 바꿀 수 있습니다.

클릭 통과 잠금

잠그면 창 위를 클릭해도 그 뒤의 프로그램이 눌립니다. 창을 화면 위에 띄워 두고 작업할 때 편합니다.
마우스로는 풀 수 없으므로 **단축키나 트레이 메뉴**로 풉니다(자유 창에서만 동작).

웹 페이지로 보기

설정 → 일반 → 웹 페이지로 보기를 켜면 브라우저로 사용량을 볼 수 있습니다. 페이지는 창과 같은 카드 화면이고(디자인·테마·강조색을 그대로 따름), 앱이 사용량을 새로 확인할 때마다 저절로 바뀝니다.
페이지에서는 **보기만** 할 수 있고 설정을 바꾸거나 새로고침을 요청할 수는 없습니다.

- **웹 페이지 열기**: 켜고 끕니다(기본 꺼짐). 켜면 접속 주소와 **브라우저로 열기** 단추가 보입니다. 이 PC에서는 `http://localhost:47100/` 으로 엽니다.
- **다른 기기에서도 보기**: 같은 네트워크(와이파이 등)의 휴대폰·다른 PC에서 접속할 수 있게 합니다(기본 꺼짐 = 이 PC에서만). 켜면 이 PC의 네트워크 주소(예: `http://192.168.0.10:47100/`)가 함께 보입니다. 처음 켤 때 Windows 방화벽 허용 창이 뜰 수 있습니다.
- **포트**: 기본 47100입니다. 다른 프로그램이 쓰고 있으면 설정에 안내가 뜨니 다른 번호(1024~65535)로 바꾸세요.
- **접속 암호**: 4자 이상으로 정하면 페이지를 열 때 먼저 암호를 묻습니다. **바꾸기·암호 없애기**로 바꾸거나 없앱니다. 암호를 바꾸면 열려 있던 페이지도 다시 암호를 묻습니다. 다른 기기에서 볼 때는 암호를 정해 두세요.

10. 알림과 사용 기록



- **여유 부족**: 남은 양이 주의·위험 기준에 처음 닿을 때 한 번씩 알립니다.
- **소진 예상**: 지금 속도면 리셋 전에 바닥날 것 같을 때 알립니다.
- **리셋**(기본 꺼짐): 빠듯했던 한도가 새로 채워졌을 때 알립니다.
- **남는 주간 여유**: 주간 리셋이 24시간 안인데 40% 이상 남았을 때 알립니다.
- **쉬는 시간**(설정 → 알림): 정한 시간대(예: 23:00~08:00)에는 사용량 알림을 보내지 않고, 지난 알림을 나중에 몰아 보내지도 않습니다.
- 같은 리셋 주기 안에서는 종류마다 한 번만 알리고, 앱을 다시 켜도 반복하지 않습니다. 알림을 누르면 창(작업 표시줄에 붙였으면 작업 표시줄 독)이 나타납니다.
- **사용 기록**은 조회할 때마다 이 PC에만 쌓이고 30일 동안 보관합니다. 통계 창의 '남은 양'과 큰 카드의 추이선에 쓰입니다. 날짜별 사용량 요약은 통계용으로 1년 동안 보관합니다.

사용량 통계

창·위젯의 메뉴(☰), 트레이 메뉴의 **사용량 통계**, 또는 카드 우클릭 **이 서비스 통계**로 엽니다. 서비스마다 막대그래프로 보여 주고, 단위는 모두 **주간 한도의 %**입니다(예: 하루에 주간 한도를 15% 썼다).

- **일간**(최근 30일)·**주간**(최근 12주, 월요일 시작)·**월간**(최근 12달): 칸마다 쓴 양과 함께 합계·평균·가장 많이 쓴 칸을 보여 줍니다. 평균은 기록이 처음 생긴 칸부터 셉니다. 일간에는 '고르게 쓰면 하루 14%', 주간에는 '주간 한도 100%' 기준선이 있습니다. 맨 오른쪽(지금 진행 중인 칸)은 흐리게 보입니다. 막대에 마우스를 올리면 날짜와 값이 보입니다.
- **남은 양**: 서비스 하나를 골라 최근 24시간·7일 동안의 5시간·주간 남은 %가 어떻게 바뀌었는지 봅니다(예전 설정의 '기록' 탭).
- **API 요금 환산**: Claude Code·Codex가 이 PC에 남긴 기록의 토큰을 API 정가로 계산한 금액입니다. 오늘·최근 7일·이번 달·최근 30일 합계, 서비스별 최근 30일 막대, 모델별 토큰·비용을 보여 줍니다. 구독 요금과는 다르고 긴 문맥 할증 같은 세부 요금은 빠진 추정치입니다. 처음 열 때는 기록을 모두 읽어 시간이 걸리고(수 GB면 수십 초), 다음부터는 새로 생긴 부분만 읽습니다. 가격표에 없는 모델은 '가격 모름'으로 표시하고 합계에서 뺍니다.
- 쓴 양은 주간 남은 %가 줄어든 만큼을 더해 셉니다. 리셋으로 다시 차오른 양은 빼고, 앱이 꺼져 있던 동안 쓴 양은 다음에 켤 때 그날로 들어갑니다. 통계는 이 기능이 생긴 뒤부터 쌓이고, 처음에는 남아 있던 최근 30일 기록으로 채웁니다.

11. 개인정보와 데이터 위치

- **이메일 가리기**(설정 → 표시, 제목줄 메뉴): 화면을 공유하거나 녹화할 때 카드 이름·마우스 설명·작업 표시줄·트레이·알림의 이메일과 계정 표식을 's···' 모양으로 줄여 보여 줍니다. 저장된 이름은 바뀌지 않습니다.
- 앱은 각 서비스의 로그인 정보를 **이 PC 안에서 읽기만** 하고, 그 정보로 **각 서비스의 사용량 조회 주소에만** 요청합니다. 다른 곳으로 보내지 않고, 사용 통계도 수집하지 않습니다.
- **웹 페이지로 보기**를 켜면 이 PC(다른 기기 접속을 켰으면 같은 네트워크)에서 사용량을 볼 수 있습니다. 페이지로는 카드에 보이는 사용량·설정만 보내고, 로그인 정보·이 PC의 파일 경로·접속 암호는 보내지 않습니다. 암호는 원래 글자 대신 바꿀 수 없는 형태(해시)로만 저장합니다.
- Claude 모델 전용 한도, Grok·Cursor·GitHub Copilot·Gemini CLI 사용량은 공식 문서에 없는 조회 방식입니다. 서비스 쪽에서 형식이 바뀌면 그 정보만 빠지고, 나머지는 계속 표시됩니다.
- Gemini CLI 토큰이 만료됐으면 Gemini CLI 설치본에 들어 있는 공개 로그인 값으로 새 토큰을 받아 **메모리에서만** 씁니다(로그인 파일은 바꾸지 않음). GitHub Copilot은 `gh auth token`으로 받은 토큰을 메모리에서만 씁니다.
- **API 요금 환산**은 Claude Code·Codex 기록에서 날짜·모델별 토큰 수만 꺼내 `cost-cache.json`에 저장합니다(대화 내용은 저장하지 않음). 가격표는 LiteLLM이 공개한 표를 하루 한 번 받아 `model-prices.json`에 둡니다.
- 조회 간격: 화면이 잠겼거나 10분 넘게 입력이 없으면 정한 간격의 4배(최대 15분)로 늦추고, 잠금·절전에서 돌아오면 바로 다시 확인합니다. 한도가 다음 조회 전에 리셋되면 리셋 직후에 확인합니다.
- 설정·기록 파일 위치: `%APPDATA%\ai-usage-taskbar-widget\`
  - `config.json` : 화면·동작 설정
  - `accounts.json` : 카드 목록(토큰 없음)
  - `usage-history.json` : 사용 기록
  - `notify-state.json` : 알림 기록

새 값을 받지 못할 때

로그인이 끝나거나 인터넷이 끊겨 새 값을 받지 못해도, 한 번이라도 연결됐던 서비스의 카드는 **사라지지 않고 마지막 값을 그대로** 보여 줍니다. 대신 카드 이름 옆에 **갱신 안 됨**(작은 카드는 로고 옆 **!**) 표시가 붙습니다. 마우스를 올리면 무슨 일인지, 왜 그런지, 어떻게 하면 되는지와 지금 값을 언제 받았는지 알려 줍니다. 다시 연결되면 표시는 저절로 사라집니다.

앱을 막 켰을 때는 기다리지 않도록 **마지막으로 받은 값을 먼저** 보여 주고, 카드에 **확인 중**(작은 카드는 로고 옆에 깜박이는 점 세 개) 표시를 붙입니다. 서비스마다 새 값이 오는 대로 하나씩 바뀝니다.

12. 문제 해결

증상	해결
카드가 "연결 안 됨"	해당 서비스의 앱·CLI에 로그인되어 있는지 확인하세요. 설정 → 서비스 탭에서 서비스마다 상태(연결됨·갱신 지연·연결 안 됨)를 볼 수 있습니다.
Claude 카드가 "갱신 지연"	짧은 시간에 앱을 여러 번 다시 켜면 Claude가 잠시 요청을 제한합니다. 마지막 값을 유지하다가 자동으로 다시 조회합니다.
Grok 카드에 "만료"	터미널에서 `grok` 을 한 번 실행하세요.
Antigravity "agy CLI를 찾을 수 없습니다"	Antigravity CLI를 설치하고 로그인한 뒤 앱을 다시 켜세요.
창이 사라짐	트레이 아이콘 → 창·작업 표시줄 독 표시/숨김, 또는 `Ctrl+Alt+U` . 클릭이 안 되면 클릭 통과 잠금(`Ctrl+Alt+L`)을 확인하세요.
작업 표시줄에 붙지 않음	마우스를 작업 표시줄 위(화면 맨 아래)에서 놓아야 합니다. 미리보기 테두리가 보일 때 놓으세요. 작업 표시줄이 화면 아래쪽에 있을 때만 지원합니다.
아크릴이 흐리지 않음	Windows 설정 → 개인 설정 → 색 → **투명 효과**를 켜세요. Windows 11 22H2 미만에서는 흐림 없이 비칩니다.
앱이 실행 중인지 모르겠음	시작 메뉴에서 다시 실행하면 숨어 있던 창이 나타납니다.
처음 실행 때 경고	2. 설치의 SmartScreen 안내를 보세요.

13. 업데이트와 제거

- **자동 업데이트**(설치판, 기본 켜짐): 6시간마다 새 버전을 확인해 뒤에서 내려받고, **매일 새벽 3시(PC 시계 기준)**에 설치하고 다시 시작합니다. 시각은 **설정** → **일반** → **정보**나 정보·업데이트 창의 **자동 설치 시각**에서 바꿀 수 있습니다. 그 시각에 PC가 잠자기였다가 2시간 안에 깨어나면 그때 설치하고, 지나면 다음 날로 미룹니다. 앱을 끌 때도 설치됩니다.
- **'업데이트' 단추**: 새 버전을 받아 두면 창과 위젯의 제목줄에 **업데이트** 단추가 생깁니다. 마우스를 올리면 "새 버전 ○ 설치하고 다시 시작"이 뜨고, 누르면 바로 설치하고 다시 시작합니다. 자동

업데이트를 꺼 두었으면 정보·업데이트 창에서 '업데이트 확인'으로 받은 뒤 이 단추로 설치합니다 (끄면 새벽 설치·종료 시 설치를 하지 않습니다).

- **정보·업데이트** 창(트레이 메뉴, 제목줄 메뉴 ☰, 설정 → 일반 → 정보): **업데이트 확인**을 누르면 확인 중 → 결과(최신 버전 / 받는 중 / 업데이트 가능)가 바로 보입니다. 새 버전이 있으면 '지금 버전 → 새 버전'과 **새 버전에서 바뀌는 점**을 보여 주고, **지금 업데이트**로 바로 설치할 수 있습니다. 자동 업데이트 켜기·끄기, 설치 시각, 지금 버전에서 바뀐 점도 여기서 봅니다.
- **설정 옮기기**: 설정 → 일반 → 고급 → **설정 백업**에서 설정과 카드 목록을 파일로 내보내고, 다른 PC에서 불러올 수 있습니다. 로그인 정보는 담지 않습니다.
- **직접 업데이트**: Releases에서 새 설치 파일을 내려받아 실행하면 기존 설치를 덮어씁니다. 설정과 기록은 유지됩니다. 휴대용(zip)은 이 방법으로만 업데이트됩니다.
- **제거**: Windows 설정 → 앱 → 설치된 앱 → **AI Usage Widget** → 제거. 설정·기록 파일(`%APPDATA%\ai-usage-taskbar-widget\`)은 남으니, 깨끗이 지우려면 그 폴더도 지우세요.
- 휴대용(zip)은 압축을 푼 폴더를 지우면 됩니다.
- **Ubuntu 제거**: deb는 `sudo apt remove ai-usage-taskbar-widget`, AppImage는 파일을 지웁니다 (로그인할 때 함께 시작을 켰다면 `~/.config/autostart/ai-usage-widget.desktop`도). 설정·기록은 `~/.config/ai-usage-taskbar-widget/`에 남습니다.